安装SnapManager

SnapManager for SAP

NetApp
August 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/unix-installation-7mode/task-smsap-isg-integrate-with-sap-br-tools.html on August 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装SnapManager 1
与SAP BR*工具集成 2

安装SnapManager

您必须在运行要备份的数据库的每个主机上安装 SnapManager 。

- 您需要的内容 *

您必须已在数据库主机上安装 SnapDrive for UNIX 并与存储系统建立连接。

有关如何安装 SnapDrive 并与存储系统建立连接的信息，请参见 SnapDrive for UNIX 文档。

- 关于此任务 *

每个数据库主机必须安装一个 SnapManager 实例。如果您使用的是 Real Application Cluster （ RAC ）数据库，并且要备份 RAC 数据库，则必须在 RAC 数据库的所有主机上安装 SnapManager 。

1. 从NetApp支持站点下载适用于UNIX的SnapManager for SAP安装包、并将其复制到主机系统。

   "NetApp 下载：软件"

2. 以 root 用户身份登录到数据库主机。
3. 在命令提示符处，导航到复制安装包的目录。
4. 使安装包可执行：

   `* chmod 755 install_package.bin*`

5. 安装SnapManager：

   。**`/install_package.bin_`**

6. 按`Enter`继续。
7. 执行以下步骤：

   a. 将操作系统用户的默认值更改为`* ora *`sid`、其中`*sid*`是数据库的系统标识符。

   b. 按`Enter`接受操作系统组的默认值。

      组的默认值为_dba_。

   c. 按`Enter`接受启动类型的默认值。

   此时将显示配置摘要。

8. 查看配置摘要、然后按`Enter`继续。

   已安装SnapManager for SAP和所需的Java Runtime Environment (JRE)、并会自动执行`smsap_setup`脚本。

   SnapManager for SAP安装在`/opt/netapp/smsap`上。

   - 完成后 *

您可以通过执行以下步骤来验证安装是否成功：

1. 运行以下命令、启动适用于SnapManager 服务器的：

   `* smsap_server start*`

   此时将显示一条消息、指出适用于SnapManager 服务器的正在运行。

2. 输入以下命令、以验证适用于SAP系统的SnapManager 是否正常运行：

   `* smsap system verify*`

   此时将显示以下消息：operation ID number succeeded。

   number 是操作 ID 编号。

   - 相关信息 *

"NetApp 文档： SnapDrive for UNIX"

"NetApp 支持站点上的文档： mysupport.netapp.com"

与SAP BR*工具集成

包含用于Oracle数据库管理的SAP工具的SAP BR*工具、例如BRARCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、 BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS使用SnapManager for SAP提供的BACKINT接口。要集成SAP Br*工具、您必须创建一个链接、从Br*工具目录链接到安装了BACKINT文件的`/opt/netapp/smsap/bin/`。

- 您需要的内容 *
- 您必须确保已安装SAP Br*工具。

步骤

1. 为每个SAP实例创建一个从Br*工具目录到`/opt/netapp/smsap/bin/backint`文件的链接。

   > 您必须使用此链接而不是复制文件、以便在安装新版本的SnapManager 时、此链接将指向新的BACKINT接口版本。

2. 为运行Br*工具命令的用户设置凭据。

   操作系统用户需要SnapManager for SAP存储库、配置文件和服务器的凭据、以支持SAP实例的备份和还原。

3. 指定其他配置文件名称。

   默认情况下、在处理来自Br*工具的命令时、SnapManager 会使用与SAP系统标识符同名的配置文件。如果此系统标识符在您的环境中不是唯一的、请修改`initsid.utl` SAP初始化文件、并创建一个参数以指定正确的配置文件。`initsid.utl`文件位于%ORACLE_HOME%\database`。

   - 示例 *

示例`initsid.utl`文件如下：

```
# Backup Retention policy.
# Specifies the retention / lifecycle of backups on the filer.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: daily
# Valid Values: unlimited/hourly/daily/weekly/monthly
# retain = daily
# Enabling Fast Restore.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: fallback
# Valid Values: require/fallback/off
#
# fast = fallback
# Data Protection.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: empty
# Valid Values: empty/yes/no
# protect =
# profile_name = SID_BRTOOLS
```

+

> 参数名称始终为小写、并且注释必须具有数字符号(#)。

4. 通过执行以下步骤编辑`initsid.sap` Br*工具配置文件：

   a. 打开`initsid.sap`文件。

   b. 找到包含备份实用程序参数文件信息的部分。

      - 示例 *

      ```
      # backup utility parameter file
      # default: no parameter file
      # util_par_file =
      ```

   c. 编辑最后一行以包含`initsid.utl`文件。

      - 示例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

- 完成后 *

运行`backint register-sld`命令、在系统环境目录(System Landscape Directory、SLD)中注册BACKINT接口。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。