安裝SnapManager

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/unix-installation-7mode/task-smsap-isg-integrate-with-sap-br-tools.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝SnapManager 1
與SAP BR*工具整合 2

安裝SnapManager

您必須在SnapManager 執行備份的資料庫所在的每個主機上安裝支援功能。

您需要的是什麼

您必須在SnapDrive 資料庫主機上安裝適用於UNIX的功能、並建立與儲存系統的連線。

如需瞭解如何安裝SnapDrive 及建立與儲存系統的連線、請參閱SnapDrive 適用於UNIX的文件。

關於此工作

您必須在SnapManager 每個資料庫主機上安裝一個實體執行個體。如果您使用Real Application Cluster（RAC）資料庫並想要備份RAC資料庫、則必須在SnapManager RAC資料庫的所有主機上安裝更新程式。

1. 從SnapManager NetApp Support網站下載適用於UNIX的SAP安裝套件、然後複製到主機系統。

   "NetApp下載：軟體"

2. 以root使用者身分登入資料庫主機。
3. 在命令提示字元中、瀏覽至複製安裝套件的目錄。
4. 使安裝套件可執行：

   ""'* chmod755 *install_package.bin**

5. 安裝SnapManager 功能：

   "*./install_package.bin**

6. 按下「Enter」繼續。
7. 請執行下列步驟：

   a. 將作業系統使用者的預設值變更為「* ora*」、「*sid*」、其中「*sid*」是資料庫的系統識別碼。
   b. 按Enter鍵接受作業系統群組的預設值。

      群組的預設值為_dba。

   c. 按下「Enter」接受開機類型的預設值。

   隨即顯示組態摘要。

8. 檢閱組態摘要、然後按下「Enter」繼續。

   安裝SAP適用的程式碼和所需的Java執行時間環境（JRE）、並自動執行「smsap_setup」指令碼。SnapManager

   SAP用版安裝於「/opt/NetApp/smsap」SnapManager 。

完成後

您可以執行下列步驟來驗證安裝是否成功：

1. 執行下列命令、啟動for SnapManager the Server：

   ‘* smsap_server start*’

   畫面會顯示訊息、指出for SnapManager the伺服器正在執行。

2. 輸入下列命令、確認SnapManager 適用於SAP系統的功能不正常運作：

   系統驗證*

   顯示下列訊息：營運ID號碼成功。

   Number是營運ID編號。

相關資訊

"NetApp文件：SnapDrive 適用於UNIX的解決方案"

"NetApp支援網站上的文件：mysupport.netapp.com"

與SAP BR*工具整合

SAP BR*工具包含SAP工具、可用於Oracle資料庫管理、例如：BRRCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、 BRRECOVER, BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS使用SnapManager 由SAP提供的BACKINT介面。若要整合SAP BR*工具、您必須從BR* Tools目錄建立連結、以連結至安裝BACKINT檔案的「/opt/NetApp/smsap/bin/、」。

您需要的是什麼

- 您必須確保已安裝SAP BR*工具。

步驟

1. 為每個SAP執行個體建立從BR* Tools目錄到「/opt/NetApp/smsap/bin/backint」檔案的連結。

   > 您必須使用連結而非複製檔案、以便在安裝SnapManager 新版的更新版本時、連結會指向新的BACKINT介面版本。

2. 設定執行BR*工具命令之使用者的認證資料。

   作業系統使用者需要SnapManager 使用適用於SAP儲存庫、設定檔和伺服器的驗證資料、才能支援SAP執行個體的備份與還原。

3. 指定不同的設定檔名稱。

   根據預設、SnapManager 當從BR*工具處理命令時、使用的設定檔名稱與SAP系統識別碼相同。如果此系統識別碼在您的環境中不是唯一的、請修改「initSID.utl」SAP初始化檔案、然後建立參數以指定正確的設定檔。「initSID.utl」檔案位於「%oracle_home%\database.s」。

- 範例 *

  以下是「initSID.utl」檔案範例：

```
# Backup Retention policy.
# Specifies the retention / lifecycle of backups on the filer.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: daily
# Valid Values: unlimited/hourly/daily/weekly/monthly
# retain = daily
# Enabling Fast Restore.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: fallback
# Valid Values: require/fallback/off
#
# fast = fallback
# Data Protection.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: empty
# Valid Values: empty/yes/no
# protect =
# profile_name = SID_BRTOOLS
```

+

> 參數名稱一律為小寫、註解必須有數字符號（#）。

4. 執行下列步驟、編輯「initSID.SAP」BR*工具組態檔：

   a. 開啟「initSID.sap」檔案。

   b. 找到包含備份公用程式參數檔案資訊的區段。

      - 範例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file =
```

   c. 編輯最後一行以包含「initSID.utl」檔案。

- 範例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

完成後

執行「backint register-sld」命令、在系統橫向目錄（SLD）中登錄BACKINT介面。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。