關於角色型存取控制

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/unix-administration/task-enable-role-based-access-control.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

關於角色型存取控制 1
啟用角色型存取控制 1
設定角色型存取控制功能和角色 2

關於角色型存取控制

角色型存取控制（RBAC）可讓您控制哪些人可以存取SnapManager 哪些內容。RBAC可讓系統管理員定義角色並指派使用者給這些角色、藉此管理使用者群組。您可能想SnapManager 要在已有RBAC的環境中使用無法使用的RBAC。

RBAC包含下列元件：

- 資源：儲存構成資料庫之資料檔案的磁碟區和LUN。
- 功能：可在資源上執行的作業類型。
- 使用者：您授予功能的人員。
- 角色：一組資源和資源所允許的功能。您可以指派特定角色給應執行這些功能的使用者。

您可以在SnapDrive 支援的過程中啟用RBAC。然後、您可以在Operations Manager Web圖形化使用者介面或命令列介面中、針對每個角色設定特定功能。在DataFabric Manager伺服器中執行RBAC檢查。

下表列出Operations Manager中設定的部分角色及其一般工作。

角色	一般工作
SAP基礎管理員	• 建立、維護及監控位於主機上的Oracle資料庫 • 排程及建立資料庫備份 • 確保備份有效且可還原 • 複製資料庫
伺服器管理員	• 設定儲存系統與集合體 • 監控磁碟區以獲得可用空間 • 根據使用者的要求來配置儲存設備 • 設定及監控災難恢復鏡像
儲存架構設計師	• 制定儲存架構決策 • 規劃儲存容量成長 • 規劃災難恢復策略 • 將功能委派給團隊成員

如果正在使用RBAC（表示已安裝Operations Manager、SnapDrive 且已啟用RBAC）、則儲存管理員必須指派資料庫檔案的所有磁碟區和儲存系統的RBAC權限。

啟用角色型存取控制

使用支援以角色為基礎的存取控制（RBAC）SnapManager SnapDrive 。安裝SnapDrive 完支援功能後、系統預設會停用RBAC。啟用SnapDrive 完RBAC後SnapManager 、即可

在啟用RBAC的情況下執行作業。

關於此工作

在支援RBAC的情況下SnapDrive 、使用「se-napdrive.config」檔案可設定許多選項。

本文件包含有關資料的詳細資料。SnapDrive SnapDrive

步驟

1. 在編輯器中開啟「snapdrive.conf」檔案。
2. 將「RBAC方法」參數的值從「原生」變更為「* DFM *」、即可啟用RBAC。

   此參數的預設值為「原生」、會停用RBAC。

"NetApp支援網站上的文件"

設定角色型存取控制功能和角色

啟用角色型存取控制（RBAC）以SnapManager 使用SnapDrive 支援功能進行支援後、您可以將RBAC功能和使用者新增至角色以執行SnapManager 支援功能。

您需要的是什麼

您必須在Data Fabric Manager伺服器中建立群組、然後將群組新增至主要和次要儲存系統。執行下列命令：

- "DFM group create *smsap_grp*"
- 「DFM群組add *smsap_grpprimary*儲存系統」
- 「DFM群組add *smsap_grpasside_storage*系統」

關於此工作

您可以使用Operations Manager Web介面或Data Fabric Manager伺服器命令列介面（CLI）來修改RBAC功能和角色。

下表列出執行SnapManager 資訊技術作業所需的RBAC功能：

營運**SnapManager**	未啟用資料保護時所需的**RBAC**功能	啟用資料保護時所需的**RBAC**功能
設定檔建立或設定檔更新	sd.Storage.read（smsap_grp）	SD.Storage.Read（SMSAP `*PROfile*'資料集）

營運**SnapManager**	未啟用資料保護時所需的**RBAC**功能	啟用資料保護時所需的**RBAC**功能
設定檔保護	Dfm.Database.Write（smsap_grp） sd.Storage.read（smsap_grp） sd.Config.read（smsap_grp） SD.Config.Write（smsap_grp） SD.Config.Delete（smsap_grp） GlobalDataProtection	無
建立備份	sd.Storage.read（smsap_grp） SD.Snapshot寫入（smsap_grp） sd.Snapshot：讀取（smsap_grp） sd.Snapshot刪除（smsap_grp）	SD.Storage.Read（SMSAP `*PROfile*'資料集） SD.Snapshot寫入（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot讀取（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot刪除（SMSAP `_profile _'資料集）
建立備份（使用DBVerify）	sd.Storage.read（smsap_grp） SD.Snapshot寫入（smsap_grp） sd.Snapshot：讀取（smsap_grp） sd.Snapshot刪除（smsap_grp） sd.snapshot（smsap_grp）	SD.Storage.Read（SMSAP `*PROfile*'資料集） SD.Snapshot寫入（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot讀取（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot刪除（SMSAP `_profile _'資料集） SD.snapshot（SMSAP `_profile _'資料集）
建立備份（使用RMAN）	sd.Storage.read（smsap_grp） SD.Snapshot寫入（smsap_grp） sd.Snapshot：讀取（smsap_grp） sd.Snapshot刪除（smsap_grp） sd.snapshot（smsap_grp）	SD.Storage.Read（SMSAP `*PROfile*'資料集） SD.Snapshot寫入（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot讀取（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot刪除（SMSAP `_profile _'資料集） SD.snapshot（SMSAP `_profile _'資料集）

營運**SnapManager**	未啟用資料保護時所需的**RBAC**功能	啟用資料保護時所需的**RBAC**功能
備份還原	sd.Storage.read（smsap_grp） SD.Snapshot寫入（smsap_grp） sd.Snapshot：讀取（smsap_grp） sd.Snapshot刪除（smsap_grp） sd.snapshot（smsap_grp） SD.Snapshot：還原（smsap_grp）	SD.Storage.Read（SMSAP `*PROfile*'資料集）  SD.Snapshot寫入（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot讀取（SMSAP `_profile _'資料集）  SD.Snapshot刪除（SMSAP `_profile _'資料集） SD.snapshot（SMSAP `_profile _'資料集）  SD.Snapshot：還原（SMSAP `_profile _'資料集）
刪除備份	sd.Snapshot刪除（smsap_grp）	SD.Snapshot刪除（SMSAP `_profile _'資料集）
備份驗證	sd.Storage.read（smsap_grp） sd.Snapshot：讀取（smsap_grp） SD.Snapshot：Clone（smsap_grp）	SD.Storage.Read（SMSAP `*PROfile*'資料集）  SD.Snapshot讀取（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot複製（SMSAP `*PROfile*'資料集）
備份掛載	sd.Storage.read（smsap_grp） sd.Snapshot：讀取（smsap_grp） SD.Snapshot：Clone（smsap_grp）	SD.Storage.Read（SMSAP `*PROfile*'資料集）  SD.Snapshot讀取（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot複製（SMSAP `*PROfile*'資料集）
備份卸載	SD.Snapshot：Clone（smsap_grp）	SD.Snapshot複製（SMSAP `*PROfile*'資料集）
建立實體複本	sd.Storage.read（smsap_grp） sd.Snapshot：讀取（smsap_grp） sd.snapshot（smsap_grp）	SD.Storage.Read（SMSAP `*PROfile*'資料集）  SD.Snapshot讀取（SMSAP `_profile _'資料集） SD.snapshot（SMSAP `_profile _'資料集）
刪除實體複本	SD.Snapshot：Clone（smsap_grp）	SD.Snapshot複製（SMSAP `*PROfile*'資料集）

營運**SnapManager**	未啟用資料保護時所需的**RBAC**功能	啟用資料保護時所需的**RBAC**功能
實體複本分割	sd.Storage.read（smsap_grp） sd.Snapshot：讀取（smsap_grp） sd.snapshot（smsap_grp） sd.Snapshot刪除（smsap_grp） SD.Storage.Write（smsap_grp）	SD.Storage.Read（SMSAP `*PROfile*'資料集） SD.Snapshot讀取（SMSAP `_profile _'資料集） SD.snapshot（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Snapshot刪除（SMSAP `_profile _'資料集） SD.Storage.Write（SMSAP `*PROfile*'資料集）

如需定義RBAC功能的詳細資訊、請參閱《_ OnCommand 關於Unified Manager Operations Manager管理指南_》。

步驟

1. 存取Operations Manager主控台。
2. 從「設定」功能表中、選取*角色*。
3. 選取現有的角色或建立新的角色。
4. 若要將作業指派給資料庫儲存資源、請按一下*「Add Capabilities」（新增功能）*。
5. 在「編輯角色設定」頁面上、按一下「更新」以儲存您對角色所做的變更。

相關資訊

"《Unified Manager Operations Manager系統管理指南》OnCommand"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。