建立租戶帳戶

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-115/admin/creating-tenant-account-if-storagegrid-is-not-using-sso.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立租戶帳戶 1
如果StorageGRID 無法使用SSO、請建立租戶帳戶 3
如果啟用SSO、請建立租戶帳戶 6

建立租戶帳戶

您必須建立至少一個租戶帳戶、以控制StorageGRID 對您的作業系統儲存設備的存取。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須擁有特定的存取權限。

步驟

1. 選取*租戶*。

   此時會出現「租戶帳戶」頁面、並列出任何現有的租戶帳戶。

   

2. 選擇* Create （建立）。

   隨即顯示「Create Tenant Account（建立租戶帳戶）」頁頁面中包含的欄位取決於StorageGRID 是否已針對該系統啟用單一登入（SSO）。

   - 如果未使用SSO、則「建立租戶帳戶」頁面看起來就像這樣。



。如果啟用SSO、「建立租戶帳戶」頁面就會顯示如下。



相關資訊

"使用身分識別聯盟"

"設定單一登入"

如果StorageGRID 無法使用SSO、請建立租戶帳戶

當您建立租戶帳戶時、可以指定名稱、用戶端傳輸協定及儲存配額（選用）。如果StorageGRID 不使用單一登入（SSO）、您也必須指定租戶帳戶是否會使用自己的身分識別來源、並為租戶的本機root使用者設定初始密碼。

關於這項工作

如果租戶帳戶將使用為Grid Manager設定的身分識別來源、而您想要將租戶帳戶的根存取權限授予聯盟群組、則必須將該聯盟群組匯入Grid Manager。您不需要將任何Grid Manager權限指派給此管理群組。請參閱的說明 "管理管理群組"。

步驟

1. 在*顯示名稱*文字方塊中、輸入此租戶帳戶的顯示名稱。

   顯示名稱不一定是唯一的。建立租戶帳戶時、會收到唯一的數字帳戶ID。

2. 選擇此租戶帳戶將使用的用戶端傳輸協定、例如* S37*或* Swift。
3. 對於S3租戶帳戶、除非您不想讓此租戶使用平台服務做為S3貯體、否則請保留「允許平台服務」核取方塊。

   如果已啟用平台服務、租戶可以使用諸如CloudMirror複寫等功能來存取外部服務。您可能想要停用這些功能、以限制租戶使用的網路頻寬或其他資源量。請參閱「老舊平台服務」。

4. 在「儲存配額」文字方塊中、選擇性地輸入您要讓此租戶物件使用的GB、TB或PB的最大數量。然後從下拉式清單中選取單位。

   如果您希望此租戶擁有無限配額、請將此欄位留白。

   > 租戶的儲存配額代表邏輯容量（物件大小）、而非實體容量（磁碟大小）。ILM複本和銷毀編碼不會影響使用的配額量。如果超過配額、租戶帳戶就無法建立新物件。

   > 若要監控每個租戶帳戶的儲存使用量、請選取*使用量*。租戶帳戶也可以從租戶管理程式的儀表板或租戶管理API監控自己的儲存使用量。請注意、如果節點與網格中的其他節點隔離、租戶的儲存使用量值可能會過期。當網路連線恢復時、總計將會更新。

5. 如果租戶將管理自己的群組和使用者、請遵循下列步驟。
   a. 選取「使用自己的身分識別來源」核取方塊（預設）。

      > 如果選取此核取方塊、且您想要將身分識別聯盟用於租戶群組和使用者、則租戶必須設定自己的身分識別來源。請參閱租戶帳戶使用說明。

   b. 為租戶的本機root使用者指定密碼。
6. 如果租戶將使用為Grid Manager設定的群組和使用者、請遵循下列步驟。
   a. 取消選取「使用自己的身分識別來源」核取方塊。
   b. 請執行下列任一或兩項操作：
      - 在根存取群組欄位中、從Grid Manager選取現有的聯盟群組、該群組應具有租戶的初始根存取權限。

        > 如果您有足夠的權限、則當您按一下欄位時、會列出Grid Manager中現有的聯盟群組。否則、請輸入群組的唯一名稱。

      - 為租戶的本機root使用者指定密碼。
7. 按一下「 * 儲存 * 」。

   隨即建立租戶帳戶。

8. 您也可以存取新租戶。否則、請前往的步驟 稍後存取租戶。

如果您...	執行此動作...
存取受限連接埠上的Grid Manager	按一下*受限*以深入瞭解如何存取此租戶帳戶。 租戶管理程式的URL格式如下： `https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/?accountId=20-digit-account-id/` • *FQDN_or_Admin_Node_IP* 是管理節點的完整網域名稱或IP位址 • *port* 為租戶專用連接埠 • *20-digit-account-id* 是租戶的唯一帳戶ID
存取連接埠443上的Grid Manager、但您未設定本機root使用者的密碼	按一下「登入」、然後在「根存取」聯盟群組中輸入使用者的認證資料。
存取連接埠443上的Grid Manager、然後為本機root使用者設定密碼	請前往下一個步驟 以root登入。

9. 以root身分登入租戶：

   a. 在「設定租戶帳戶」對話方塊中、按一下「以**root**登入」按鈕。



   按鈕上會出現綠色核取符號、表示您現在已以root使用者身分登入租戶帳戶。



a. 按一下連結以設定租戶帳戶。

每個連結都會在租戶管理程式中開啟對應的頁面。若要完成此頁面、請參閱租戶帳戶使用說明。

b. 單擊*完成*。

10. [[section_Sign_in_lapp]若要稍後存取租戶：

如果您使用...	請執行下列其中一項...
連接埠443	• 從Grid Manager中選取*租戶*、然後按一下租戶名稱右側的*登入*。 • 在網頁瀏覽器中輸入租戶的URL： `https://FQDN_or_Admin_Node_IP/?accountId=20-digit-account-id/` ◦ *FQDN_or_Admin_Node_IP* 是管理節點的完整網域名稱或IP位址 ◦ *20-digit-account-id* 是租戶的唯一帳戶ID
受限連接埠	• 從Grid Manager中選取*租戶*、然後按一下*受限*。 • 在網頁瀏覽器中輸入租戶的URL： `https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/?accountId=20-digit-account-id` ◦ *FQDN_or_Admin_Node_IP* 是管理節點的完整網域名稱或IP位址 ◦ *port* 為租戶專用的受限連接埠 ◦ *20-digit-account-id* 是租戶的唯一帳戶ID

相關資訊

"透過防火牆控制存取"

"管理S3租戶帳戶的平台服務"

"使用租戶帳戶"

如果啟用SSO、請建立租戶帳戶

當您建立租戶帳戶時、可以指定名稱、用戶端傳輸協定及儲存配額（選用）。如果啟用StorageGRID 單一登入（SSO）來執行功能、您也可以指定哪個聯盟群組具有root存取權限來設定租戶帳戶。

步驟

1. 在*顯示名稱*文字方塊中、輸入此租戶帳戶的顯示名稱。

   顯示名稱不一定是唯一的。建立租戶帳戶時、會收到唯一的數字帳戶ID。

2. 選擇此租戶帳戶將使用的用戶端傳輸協定、例如* S37*或* Swift。
3. 對於S3租戶帳戶、除非您不想讓此租戶使用平台服務做為S3貯體、否則請保留「允許平台服務」核取方塊。

   如果已啟用平台服務、租戶可以使用諸如CloudMirror複寫等功能來存取外部服務。您可能想要停用這些功能、以限制租戶使用的網路頻寬或其他資源量。請參閱「老舊平台服務」。

4. 在「儲存配額」文字方塊中、選擇性地輸入您要讓此租戶物件使用的GB、TB或PB的最大數量。然後從下拉式清單中選取單位。

   如果您希望此租戶擁有無限配額、請將此欄位留白。

   > 租戶的儲存配額代表邏輯容量（物件大小）、而非實體容量（磁碟大小）。ILM複本和銷毀編碼不會影響使用的配額量。如果超過配額、租戶帳戶就無法建立新物件。

   > 若要監控每個租戶帳戶的儲存使用量、請選取*使用量*。租戶帳戶也可以從租戶管理程式的儀表板或租戶管理API監控自己的儲存使用量。請注意、如果節點與網格中的其他節點隔離、租戶的儲存使用量值可能會過期。當網路連線恢復時、總計將會更新。

5. 請注意、「使用自己的身分識別來源」核取方塊會取消核取並停用。

   由於啟用SSO、租戶必須使用為Grid Manager設定的身分識別來源。沒有本機使用者可以登入。

6. 在*根存取群組*欄位中、從Grid Manager選取現有的聯盟群組、以取得租戶的初始根存取權限。

   > 如果您有足夠的權限、則當您按一下欄位時、會列出Grid Manager中現有的聯盟群組。否則、請輸入群組的唯一名稱。

7. 按一下「 * 儲存 * 」。

   隨即建立租戶帳戶。此時會出現「租戶帳戶」頁面、其中包含新租戶的一列。

8. 如果您是根存取群組中的使用者、可選擇按一下新租戶的*登入*連結、立即存取租戶管理程式、以便設定租戶。否則、請提供*登入*連結的URL給租戶帳戶管理員。（租戶的URL是任何管理節點的完整網域名稱或IP位址、後面接著 `/?accountId=20-digit-account-id`）

   > 如果您按一下「登入」、但您不屬於租戶帳戶的「根存取」群組、則會顯示「拒絕存取」訊息。

相關資訊

"設定單一登入"

"管理S3租戶帳戶的平台服務"

"使用租戶帳戶"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。