NFS에 대한 감사 클라이언트를 구성합니다

StorageGRID

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/admin/adding-nfs-audit-client-to-audit-share.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NFS에 대한 감사 클라이언트를 구성합니다 1
NFS 감사 클라이언트를 감사 공유에 추가합니다 2
NFS 감사 통합을 검증합니다 4
감사 공유에서 NFS 감사 클라이언트를 제거합니다 4
NFS 감사 클라이언트의 IP 주소를 변경합니다 6

NFS에 대한 감사 클라이언트를 구성합니다

감사 공유는 읽기 전용 공유로 자동 설정됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 루트/관리자 암호가 있는 "passwords.txt" 파일이 있습니다(해당 패키지에서 사용 가능).
- "Configuration.txt" 파일이 있습니다(해당 패키지에서 사용 가능).
- 감사 클라이언트가 NFS 버전 3(NFSv3)을 사용하고 있습니다.

감사 메시지를 검색할 StorageGRID 배포의 각 관리자 노드에 대해 이 절차를 수행합니다.

단계

1. 기본 관리자 노드에 로그인합니다.
   a. 'ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

      루트로 로그인하면 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.
2. 모든 서비스의 상태가 실행 중 또는 확인인지 확인합니다. 'toragegrid-status'를 입력합니다

   실행 중 또는 확인으로 나열되지 않은 서비스가 있는 경우 계속하기 전에 문제를 해결합니다.
3. 명령줄로 돌아갑니다. Ctrl * + * C * 를 누릅니다.
4. NFS 구성 유틸리티를 시작합니다. config_nfs.rb를 입력합니다

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

5. 감사 클라이언트를 'add-audit-share'로 추가합니다
   a. 메시지가 표시되면 감사 공유의 감사 클라이언트의 IP 주소 또는 IP 주소 범위를 'client_ip_address'로 입력합니다
   b. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.
6. 둘 이상의 감사 클라이언트가 감사 공유에 액세스할 수 있는 경우 추가 사용자의 IP 주소('add-ip-to-share')를 추가합니다

a. 감사 공유 번호('*audit_share_number*')를 입력합니다

b. 메시지가 표시되면 감사 공유에 대한 감사 클라이언트의 IP 주소 또는 IP 주소 범위를 '*client_ip_address*'로 입력합니다

c. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.

   NFS 구성 유틸리티가 표시됩니다.

d. 감사 공유에 대한 액세스 권한이 있는 각 추가 감사 클라이언트에 대해 이러한 하위 단계를 반복합니다.

7. 필요한 경우 구성을 확인합니다.

   a. 'validate-config'를 입력한다

      서비스가 확인 및 표시됩니다.

   b. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.

      NFS 구성 유틸리티가 표시됩니다.

   c. NFS 구성 유틸리티 'exit'를 닫습니다

8. 다른 사이트에서 감사 공유를 사용하도록 설정해야 하는지 확인합니다.

   - StorageGRID 배포가 단일 사이트인 경우 다음 단계로 이동합니다.
   - StorageGRID 구축에 다른 사이트의 관리 노드가 포함되는 경우 필요에 따라 다음 감사 공유를 활성화합니다.

     i. 사이트의 관리 노드에 원격으로 로그인:

        A. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다

        B. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

        C. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다

        D. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

     ii. 이 단계를 반복하여 각 추가 관리 노드에 대한 감사 공유를 구성합니다.

     iii. 원격 관리 노드에 대한 원격 보안 셸 로그인을 닫습니다. 'exit'로 진입합니다

9. 명령 셸에서 'exit'를 로그아웃합니다

   NFS 감사 클라이언트는 IP 주소를 기반으로 감사 공유에 대한 액세스 권한이 부여됩니다. 공유에 IP 주소를 추가하여 새 NFS 감사 클라이언트에 감사 공유에 대한 액세스 권한을 부여하거나 IP 주소를 제거하여 기존 감사 클라이언트를 제거합니다.

NFS 감사 클라이언트를 감사 공유에 추가합니다

NFS 감사 클라이언트는 IP 주소를 기반으로 감사 공유에 대한 액세스 권한이 부여됩니다. 감사 공유에 IP 주소를 추가하여 새 NFS 감사 클라이언트에 감사 공유에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 루트/관리자 계정 암호(해당 패키지에서 사용 가능)가 있는 "passwords.txt" 파일이 있습니다.

- "Configuration.txt" 파일이 있습니다(해당 패키지에서 사용 가능).
- 감사 클라이언트가 NFS 버전 3(NFSv3)을 사용하고 있습니다.

단계

1. 기본 관리자 노드에 로그인합니다.
   a. 'ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

      루트로 로그인하면 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.

2. NFS 구성 유틸리티 'config_nfs.rb'를 시작합니다

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

3. add-ip-to-share를 입력합니다

   관리 노드에 설정된 NFS 감사 공유 목록이 표시됩니다. 감사 공유는 '/var/local/audit/export'로 나열됩니다

4. 감사 공유 번호('*audit_share_number*')를 입력합니다
5. 메시지가 표시되면 감사 공유에 대한 감사 클라이언트의 IP 주소 또는 IP 주소 범위를 '*client_ip_address*'로 입력합니다

   감사 클라이언트가 감사 공유에 추가됩니다.

6. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.

   NFS 구성 유틸리티가 표시됩니다.

7. 감사 공유에 추가해야 하는 각 감사 클라이언트에 대해 이 단계를 반복합니다.
8. 필요에 따라 'validate-config' 구성을 확인합니다

   서비스가 확인 및 표시됩니다.

   a. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.

      NFS 구성 유틸리티가 표시됩니다.

9. NFS 구성 유틸리티 'exit'를 닫습니다
10. StorageGRID 배포가 단일 사이트인 경우 다음 단계로 이동합니다.

    그렇지 않으면 StorageGRID 구축에 다른 사이트의 관리 노드가 포함되는 경우 필요에 따라 다음 감사 공유를 활성화합니다.

    a. 사이트의 관리 노드에 원격으로 로그인:

        i. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다

        ii. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

        iii. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다

        iv. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

    b. 각 관리 노드에 대한 감사 공유를 구성하려면 다음 단계를 반복합니다.

    c. 원격 관리 노드에 대한 원격 보안 셸 로그인을 'exit'로 닫습니다

11. 명령 셸에서 'exit'를 로그아웃합니다

NFS 감사 통합을 검증합니다

감사 공유를 구성하고 NFS 감사 클라이언트를 추가한 후에는 감사 클라이언트 공유를 마운트하고 감사 공유에서 해당 파일을 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

단계

1. AMS 서비스를 호스팅하는 관리 노드의 클라이언트 측 IP 주소를 사용하여 연결(또는 클라이언트 시스템의 변형)을 확인합니다. ping ip_address를 입력한다

    서버가 응답하여 연결을 나타내는지 확인합니다.

2. 클라이언트 운영 체제에 적합한 명령을 사용하여 감사 읽기 전용 공유를 마운트합니다. Linux 명령의 예는 다음과 같습니다(한 줄에 입력).

    mount -t nfs -o hard, intr_Admin_Node_IP_address_:/var/local/audit/export_myAudit_

    AMS 서비스를 호스팅하는 관리 노드의 IP 주소와 감사 시스템에 대해 미리 정의된 공유 이름을 사용합니다. 마운트 지점은 클라이언트에서 선택한 모든 이름(예: 이전 명령에서 '*myAudit*')일 수 있습니다.

3. 감사 공유에서 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다. 'ls_myAudit_/ *'을 입력합니다

    여기서, '*myAudit*'는 감사 공유의 마운트 지점입니다. 하나 이상의 로그 파일이 나열되어야 합니다.

감사 공유에서 NFS 감사 클라이언트를 제거합니다

NFS 감사 클라이언트는 IP 주소를 기반으로 감사 공유에 대한 액세스 권한이 부여됩니다. IP 주소를 제거하여 기존 감사 클라이언트를 제거할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 루트/관리자 계정 암호(해당 패키지에서 사용 가능)가 있는 "passwords.txt" 파일이 있습니다.

- "Configuration.txt" 파일이 있습니다(해당 패키지에서 사용 가능).

감사 공유에 액세스할 수 있는 마지막 IP 주소는 제거할 수 없습니다.

단계

1. 기본 관리자 노드에 로그인합니다.
   a. 'ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

      루트로 로그인하면 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.

2. NFS 구성 유틸리티 'config_nfs.rb'를 시작합니다

```
-----------------------------------------------------------------
| Shares                | Clients               | Config          |
-----------------------------------------------------------------
| add-audit-share       | add-ip-to-share       | validate-config |
| enable-disable-share  | remove-ip-from-share  | refresh-config  |
|                       |                       | help            |
|                       |                       | exit            |
-----------------------------------------------------------------
```

3. Audit share에서 IP address를 remove-ip-from-share에서 삭제한다

   서버에 구성된 감사 공유의 번호가 매겨진 목록이 표시됩니다. 감사 공유는 '/var/local/audit/export'로 나열됩니다

4. 감사 공유에 해당하는 번호('*audit_share_number*')를 입력합니다

   감사 공유에 액세스할 수 있는 번호가 매겨진 IP 주소 목록이 표시됩니다.

5. 제거할 IP 주소에 해당하는 번호를 입력합니다.

   감사 공유가 업데이트되며 이 IP 주소를 가진 감사 클라이언트에서 더 이상 액세스가 허용되지 않습니다.

6. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.

   NFS 구성 유틸리티가 표시됩니다.

7. NFS 구성 유틸리티 'exit'를 닫습니다
8. StorageGRID 배포가 다른 사이트에 추가 관리 노드가 있는 다중 데이터 센터 사이트 배포인 경우 필요에 따라 다음 감사 공유를 비활성화합니다.
   a. 각 사이트의 관리자 노드에 원격으로 로그인:
      i. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다

    ii. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
    iii. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
    iv. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
  b. 이 단계를 반복하여 각 추가 관리 노드에 대한 감사 공유를 구성합니다.
  c. 원격 관리 노드에 대한 원격 보안 셸 로그인을 'exit'로 닫습니다
9. 명령 셸에서 'exit'를 로그아웃합니다

NFS 감사 클라이언트의 IP 주소를 변경합니다

NFS 감사 클라이언트의 IP 주소를 변경해야 하는 경우 다음 단계를 완료합니다.

단계

1. 기존 NFS 감사 공유에 새 IP 주소를 추가합니다.
2. 원래 IP 주소를 제거합니다.

관련 정보

- NFS 감사 클라이언트를 감사 공유에 추가합니다
- 감사 공유에서 NFS 감사 클라이언트를 제거합니다

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.