VSC、VASA Provider、SRAを導入またはアップグレードする

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/concept-how-to-download-the-virtual-appliance-for-vsc-vp-and-sra.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

VSC、VASA Provider、SRAを導入またはアップグレードする 1
VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのダウンロード方法 1
VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスを導入する 1

VSC、VASA Provider、SRAを導入またはアップグレードする

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスをダウンロードしてVMware vSphere環境に導入し、その後、VSC、VASA Provider、SRAを使用して実行するタスクに基づいて必要なアプリケーションを設定する必要があります。

- 関連情報 *

仮想データストアを設定するための VASA Provider の有効化

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのダウンロード方法

Virtual Storage Console、VASA Provider、Storage Replication Adapter仮想アプライアンスの「.ova」ファイルは、からダウンロードできます。

「.ova」ファイルには、VSC、VASA Provider、SRAが含まれています。導入が完了すると、 3 つの製品がすべてインストールされます。導入モデルを決定し、その要件に基づいて VASA Provider と SRA を有効にするかどうかを選択すると、すぐに VSC が起動します。

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスは、からダウンロードできます "ネットアップサポートサイト" ソフトウェアのダウンロードページを使用します。

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの導入時にSRAを有効にする場合は、Site Recovery Manager（SRM）サーバにSRAプラグインをインストールしておく必要があります。SRAプラグインのインストールファイルは、「ソフトウェアのダウンロード」セクションの「ONTAP *用Storage Replication Adapter」メニューからダウンロードできます。

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスを導入する

Virtual Storage Console（VSC）、VASA Provider、Storage Replication Adapter（SRA）仮想アプライアンスを環境に導入し、アプライアンスを使用できるように必要なパラメータを指定する必要があります。

作業を開始する前に

- サポートされているリリースの vCenter Server が実行されている必要があります。

> VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスを登録できるのは、Windows環境のvCenter ServerまたはVMware vCenter Server Virtual Appliance（vCSA）環境です。

"Interoperability Matrix Tool ： VSC 9.7"

- vCenter Server 環境を設定およびセットアップしておく必要があります。
- 仮想マシン用の ESXi ホストのセットアップが完了している必要があります。

- 「.ova」ファイルをダウンロードしておく必要があります。
- vCenter Server インスタンスの管理者のログインクレデンシャルが必要です。
- vSphere Clientのすべてのブラウザセッションからログアウトして、ブラウザを閉じておく必要があります。また、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの導入時にブラウザキャッシュ問題 がブラウザキャッシュに表示されないようにするには、ブラウザキャッシュを削除しておく必要があります。

  vSphereにキャッシュされているダウンロード済みプラグインパッケージをクリーンアップします

- Internet Control Message Protocol （ ICMP ）を有効にしておく必要があります。

  ICMPが無効になっていると、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの初期設定が失敗し、導入後にVSCがVSCサービスとVASA Providerサービスを開始できなくなります。導入後に、 VSC サービスと VASA Provider サービスを手動で有効にする必要があります。

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスを新規に導入する場合は、VASA Providerがデフォルトで有効になります。ただし、以前のリリースの仮想アプライアンスからアップグレードする場合は、アップグレード前のVASA Providerの状態が維持されるため、VASA Providerを手動で有効にしなければならない場合があります。

"仮想データストアを設定するための VASA Provider の有効化"

手順

1. vSphere Client にログインします。
2. ホーム[ホストおよびクラスタ]メニューを選択します。
3. 必要なデータセンターを右クリックし、 * OVA テンプレートの導入 * をクリックします。
4. 該当する方法を選択してVSC、VASA Provider、SRAの導入ファイルを指定し、* Next *をクリックします。

場所	アクション
URL	VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの「.ova」ファイルのURLを指定します。
フォルダ	VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの「.ova」ファイルを保存先から選択します。

5. 詳細を入力して、導入ウィザードをカスタマイズします。

   を参照してください "導入のカスタマイズに関する考慮事項" を参照してください。

6. 構成データを確認し、 [次へ *] をクリックして導入を終了します。

   展開が完了するまで待つ間に、[タスク]タブから展開の進行状況を表示できます。

7. 仮想アプライアンス仮想マシンの電源をオンにして、仮想アプライアンスを実行している仮想マシンのコンソールを開きます。
8. 導入の完了後に、VSC、VASA Provider、SRAの各サービスが実行されていることを確認

9. VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスがいずれのvCenter Serverにも登録されていない場合は、「+ https://appliance_ip:8143/Register.html+`」を使用してVSCインスタンスを登録します。
10. vSphere Clientからログアウトして再度ログインすると、導入したVSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスが表示されます。

    vSphere Client でプラグインが更新されるまでに数分かかる場合があります。

    ログインしてもプラグインが表示されない場合は、vSphere Clientのキャッシュをクリーンアップする必要があります。 vSphereにキャッシュされているダウンロード済みプラグインパッケージをクリーンアップします

```
[NOTE]
====
ONTAP 9.6以前を使用している場合、
vVolダッシュボードを表示するには、をダウンロードしてインストールする必要があります。ただし、ONTAP 9.7の場合は、VASA Providerに登録する必要はありません。

====
xref:{relative_path}task-register-oncommand-api-services-with-the-virtual-appliance-for-vsc-vasa-provider-and-sra.adoc[VSC、VASA Provider、
SRA仮想アプライアンスに登録する]


:leveloffset: +1


[[ID50eb2d8cf8d5b7cac1fa16e1c4fb2ec2]]
= 導入のカスタマイズに関する考慮事項
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
VSC、VASA Provider、
SRA仮想アプライアンスの導入をカスタマイズするときは、いくつかの制限事項について考慮する必要があります。



== アプライアンスの管理者ユーザのパスワード

管理者パスワードにはスペースは使用できません。
```

```
== アプライアンスのメンテナンスコンソールのクレデンシャル

メンテナンスコンソールにアクセスするには、「 maint
」ユーザ名を使用する必要があります。導入時に「 maint
」ユーザのパスワードを設定できます。パスワードは、VSC、VASA Provider、
SRA仮想アプライアンスのメンテナンスコンソールの*アプリケーションの設定*メニューを使用して変更できます。



== vCenter Server 管理者のクレデンシャル

vCenter Serverの管理者クレデンシャルは、VSC、VASA Provider、
SRA仮想アプライアンスを導入するときに設定できます。

vCenter Serverのパスワードが変更された場合は、次の
URLを使用して管理者のパスワードを更新できます。`_https_://<IP>:8143/Register.html'
。IPアドレスは、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの導入時に指定した
IPアドレスです。



== vCenter Server の IP アドレス

* VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの登録先となるvCenter
Serverインスタンスの IPアドレス（IPv4またはIPv6）を指定する必要があります。
+
生成される VSC 証明書と VASA 証明書のタイプは、導入時に指定した IP アドレス（ IPv4
または IPv6 ）によって異なります。VSC、VASA Provider、
SRA仮想アプライアンスの導入時に静的IPの詳細とDHCPを入力していない場合は、IPv4アドレスと
IPv6アドレスの両方がネットワークから提供されます。

* vCenter Serverへの登録に使用するVSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの
IPアドレスは、導入ウィザードで入力したvCenter Server IPアドレスのタイプ（IPv4
またはIPv6）によって異なります。
+
vCenter Server の登録時に使用したものと同じタイプの IP アドレスを使用して、 VSC と
VASA の両方の証明書が生成されます。



[NOTE]
====
IPv6 は vCenter Server 6.7 以降でのみサポートされます。

====
```

== アプライアンスのネットワーク・プロパティ

DHCPを使用していない場合は、有効なDNSホスト名（非修飾）と、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの静的IPアドレス、およびその他のネットワークパラメータを指定します。これらのパラメータはすべて、適切なインストールと運用のために必要です。

:leveloffset: -1

[[ID23a77987437dd9c0cec82594dbcc8c90]]
= 仮想データストアを設定するための VASA Provider の有効化
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
Virtual Storage Console（VSC）、VASA Provider、Storage Replication Adapter（SRA）仮想アプライアンスでは、VASA Provider
機能がデフォルトで有効になっています。VMware 仮想ボリューム（ vVol
）データストアは、それぞれの vVol
データストアに必要なストレージ機能プロファイルを使用して設定できます。

.作業を開始する前に
* vCenter Server インスタンスをセットアップし、 ESXi を設定しておく必要があります。
* VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスを導入しておく必要があります。

Virtual Storage Console（VSC）、VASA Provider、Storage Replication Adapter（SRA）仮想アプライアンス9.7.1にアップグレードする前にVASA Provider機能が無効になっていた場合は、アップグレード後もVASA Provider機能は無効なままになります。本リリースでは、 VVOL データストアに対する vVol のレプリケーション機能を有効にすることができます。

.手順
. VMware vSphere の Web ユーザインターフェイスにログインします。
. vSphere Clientで、メニューをクリックします。メニュー[Virtual Storage Console]。
. [* 設定 *] をクリックします。
. [管理設定 *] タブの [機能の管理 *] をクリックします。
. 管理機能*ダイアログボックスで、有効にするVASA Provider拡張機能を選択します。

```
. VVOL データストアのレプリケーション機能を使用する場合は、「 * VVol
レプリケーションを有効にする * 」切り替えボタンを使用します。
. VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのIPアドレスと管理者パスワードを入力し、*
Apply *をクリックします。


ONTAP 9.6以前のクラスタを使用している場合は、SAN vVol VMおよびSAN
vVolデータストアのレポートで使用されるvVolデータストアと仮想マシンの詳細を取得するために
VASA Providerに登録する必要があります。ただし、ONTAP 9.7
以降を使用している場合は、VASA Providerに登録する必要はありません。


:leveloffset: +1


[[ID296035ecf18f96cb06fb7f4afff55eb5]]
= VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスに登録する
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ONTAP 9.6以前を使用している場合、VMware仮想ボリューム（
vVol）データストアと仮想マシンの詳細をvVolダッシュボードに表示するためには、VASA
Providerに登録してvVol
VMおよびデータストアのレポートのデータを取得する必要があります。

から2.1以降をダウンロードしておく必要があります。

[NOTE]
====
vVolダッシュボードには、ONTAP 9.3以降を使用してSAN
vVolデータストアと仮想マシンが設定されている場合にのみパフォーマンス指標が表示されます。

====
.手順
. Virtual Storage Console（VSC）* Home *ページで、* Settings *をクリックします。
. [管理設定*]タブの[拡張機能の管理*]をクリックします。
. [API OnCommand サービスの登録*]スライダを使用して有効にします。
. のIPアドレス、サービスポート、およびクレデンシャルを入力します。
+
VASA Provider拡張機能の管理
*ダイアログボックスを使用して、次の変更を行うこともできます。

+
```

```
** クレデンシャルに変更があったときに登録を更新する。
** VVolダッシュボードが不要になったときに登録を解除する。
+
VASA Providerの登録を解除するには、「OnCommand APIサービスの登録
*」チェックボックスをオフにする必要があります。



. [ 適用（ Apply ） ] をクリックします。
+
vVolダッシュボードには、の登録が完了した時点で初めて、ONTAP 9.6以前のSAN
vVolデータストアの指標が表示されます。



* 関連情報 *

https://mysupport.netapp.com/site/["ネットアップサポート"^]



:leveloffset: -1


[[IDd50c2774b233ccde5e2e3da9f9ee5fcf]]
= NFS VAAI プラグインをインストールします
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
Virtual Storage Console（VSC）、VASA Provider、Storage Replication Adapter
（SRA）仮想アプライアンスのGUIを使用して、NFS Plug-in for VMware vStorage APIs
for Array Integration（VAAI）をインストールできます。

.作業を開始する前に
* NFS Plug-in for VAAI
(`.vib')のインストールパッケージをからダウンロードしておく必要があります。
+
https://mysupport.netapp.com/site/["ネットアップサポート"^]

* ESXiホスト6.5以降とONTAP 9.1以降をインストールしておく必要があります。
* ESXiホストの電源をオンにし、NFSデータストアをマウントしておく必要があります。
* 「DataMover.HardwareAcceleratedMove」、「
DataMover.HardwareAcceleratedInit」、および「VMFS3.HardwareAcceleratedLockin
```

g」のホスト設定の値を「1`」に設定しておく必要があります。
+
これらの値は、* Recommended Settings *ダイアログボックスが更新されると、ESXiホストで自動的に設定されます。

* vserver nfs modify -vserver vserver_name -vStorage enabled`コマンドを使用して、でvstorageオプションを有効にしておく必要があります。

.手順
. からダウンロードした「.vib`」ファイルの名前を、VSCで使用される事前定義された名前に変更してください。
. VSCのホームページで「* Settings」をクリックします。
. NFS VAAI ツール * タブをクリックします。
. [既存のバージョン * （ Existing version * ）] セクションで [* 変更 * （ Change * ）] をクリックする
. 名前を変更した「.vib`」ファイルを参照して選択し、「*アップロード」をクリックして仮想アプライアンスにファイルをアップロードします。
. ESXiホストにインストールする*セクションで、NFS VAAIプラグインをインストールするESXiホストを選択し、*インストール*をクリックします。
+
画面に表示される手順に従ってインストールを完了する必要があります。インストールの進行状況は、 vSphere Web Client のタスクセクションで監視できます。

. インストールが終了したら、 ESXi ホストをリブートします。
+
ESXi ホストをリブートすると、 NFS VAAI プラグインが VSC で自動的に検出されます。プラグインを有効にするための追加の手順は必要ありません。

[[IDc681cf3443f2e8b440ed9df7847c743c]]
= Storage Replication Adapter を有効にする
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
Virtual Storage Console（VSC）、VASA Provider、Storage Replication Adapter（SRA）仮想アプライアンスには、ディザスタリカバリを設定するためにVSCでSRA機能を使用できるようにするオプションがあります。

.作業を開始する前に
* vCenter Server インスタンスをセットアップし、 ESXi を設定しておく必要があります。
* VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスを導入しておく必要があります。
* Site Recovery Manager （ SRM ）ディザスタリカバリ解決策を設定する場合のみ、 SRA プラグインの .msi ファイル、または SRM アプライアンスの .tar.gz ファイルをダウンロードしておく必要があります。
+
https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/8.2/com.vmware.srm.install_config.doc/GUID-B3A49FFF-E3B9-45E3-AD35-093D896596A0.html["Site Recovery Manager Installation and Configuration Site Recovery Manager 8.2 』を参照してください"^]
に詳細を示します。

VASA Provider と SRA の機能を柔軟に有効化できるため、必要なワークフローだけを実行できます。

.手順
. VMware vSphere の Web ユーザインターフェイスにログインします。
. vSphere Clientで、メニューをクリックします。メニュー[Virtual Storage Console]。
. [* 設定 *] をクリックします。
. [管理設定 *] タブの [機能の管理 *] をクリックします。
. Manage Capabilities * ダイアログボックスで、有効にする SRA 拡張機能を選択します。
. VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのIPアドレスと管理者パスワードを入力し、* Apply *をクリックします。
. SRA を導入するには、次のいずれかの方法を使用します。
+
[cols="1a,1a"]
|===
| オプション | 説明

a|
Windows SRMの場合
a|
.. ダウンロードした SRA プラグインの .msi インストーラをダブルクリックします。
.. 画面に表示される指示に従います。
.. 導入した仮想アプライアンスのIPアドレスとパスワードを入力します。

a|
SRMアプライアンスの場合
a|

.. SRMアプライアンスのページにアクセスし、SRMアプライアンスの* Storage Replication Adapters *ページに移動します。
.. [新しいアダプタ] をクリックします。
.. SRAプラグインの.tar.gzインストーラをSRMにアップロードします。
.. アダプタを再スキャンして、SRM * Storage Replication Adapters *ページで詳細が更新されていることを確認します。

|===
+
選択した拡張機能が設定可能になったかどうかを確認するには、 vSphere Client からログアウトして、再度ログインする必要があります。

* 関連情報 *

xref:{relative_path}concept-configure-storage-replication-adapter-for-disaster-recovery.adoc[ディザスタリカバリ用の Storage Replication Adapter を設定する]

:leveloffset: +1

[[ID862bb7c0918ecb0a48bfbc12becf7514]]
= SRM アプライアンスで SRA を設定する
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
SRM アプライアンスを導入したら、 SRM アプライアンスに SRA を設定する必要があります。SRA を正しく設定すると、ディザスタリカバリ管理のために SRM アプライアンスが SRA と通信できるようになります。SRMアプライアンスとSRAの間の通信を有効にするためには、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのクレデンシャル（IPアドレスと管理者パスワード）をSRMアプライアンスに保存する必要があります。

tar .gzファイルをSRMアプライアンスにアップロードする必要があります。

SRM アプライアンスで SRA を設定すると、 SRA クレデンシャルが SRM アプライアンスに保存されます。

.手順

. putty を使用して、管理者アカウントで SRM アプライアンスにログインします。
. root ユーザに切り替えます。 root ユーザには「 root 」コマンドを使用します
. ログの場所で、次のコマンドを入力して、SRAの「Docker PS-l'」で使用されるDocker IDを取得します
. コンテナIDにログインするには、コマンド「docker exec-it-u SRM <container id>sh`」を入力します
. 次のコマンドを使用して、SRMにVSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのIPアドレスとパスワードを設定します。「perl command.pl -i <va-IP> administrator <va-password>」
+
ストレージクレデンシャルが保存されたことを示す成功メッセージが表示されます。SRA は、指定された IP アドレス、ポート、およびクレデンシャルを使用して SRA サーバと通信できます。

[[ID0675a940e9a5a328ccf46281041f936f]]
= Storage Replication Adapter（SRA）クレデンシャルを更新する
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
SRM が SRA と通信するためには、 SRA クレデンシャルを変更した場合に SRM サーバ上のクレデンシャルを更新する必要があります。

「 SRM アプライアンスでの SRA の設定」に記載されている手順を実行しておく必要があります。

xref:{relative_path}task-configure-sra-on-srm-appliance.adoc[SRM アプライアンスで SRA を設定する]

.手順
. 次のコマンドを使用して'/SRM/SRA/conf`ディレクトリの内容を削除します
+
.. cd /SRM / SRA /conf
.. RM-RF *

. perl コマンドを実行して、 SRA に新しいクレデンシャルを設定します。
+
.. cd /SRM / SRA /
.. Perl command.pl -i <va-IP>管理者<va-password>

```
:leveloffset: -1


[[ID38eab6f9640776f6ac2eb65dd2c326ef]]
= Windows SRM から SRM アプライアンスへの移行
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ディザスタリカバリに Windows ベースの Site Recovery Manager （ SRM
）を使用している場合、同じセットアップで SRM アプライアンスを使用するには、 Windows
のディザスタリカバリセットアップをアプライアンスベースの SRM に移行する必要があります。

ディザスタリカバリの移行に必要な手順は次のとおりです。

. VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの9.7.1リリースへのアップグレード
+
xref:{relative_path}task-upgrade-to-the-9-7-1-virtual-appliance-for-vsc-
vasa-provider-and-sra.html["VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンス
9.7.1にアップグレードする"^]

. Windows ベースの Storage Replication Adapter をアプライアンスベースの SRA
に移行します。
. Windows SRM のデータを SRM アプライアンスに移行します。


https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-
Manager/8.2/com.vmware.srm.install_config.doc/GUID-F39A84D3-2E3D-4018-
97DD-5D7F7E041B43.html["ここをクリックしてください"^] を参照してください。



[[ID708cb07b3f0654f346461cdb57aea8c5]]
= VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンス9.7.1にアップグレードする
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
```

```
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
ここに記載されている手順に従って、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンス
9.7.1への直接アップグレードを既存の9.7から実行できます。

.作業を開始する前に
* VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンス9.7.1の「
.iso」ファイルをダウンロードしておく必要があります。
* VSC、VASA Provider、
SRA仮想アプライアンスがアップグレード後に最適に機能するためには、12GB以上のRAMを確保する必要があります。
* vSphere Client のブラウザキャッシュをクリーンアップする必要があります。
+
xref:{relative_path}task-clean-the-vsphere-cached-downloaded-plug-in-
packages.adoc[vSphereにキャッシュされているダウンロード済みプラグインパッケージをクリーンアップします]




VASA Provider
のステータスは、アップグレード後も既存の導入環境と同じになります。アップグレード後に要件に基づいて VASA Provider
を手動で有効または無効にする必要があります。ただし、従来のデータストアのプロビジョニングやストレージアラームのストレージ機能プロファイルが有効になるため、 VASA Provider は VMware 仮想ボリューム（ vVol ）を使用していない場合でも有効にすることを推奨します。

[NOTE]
====
9.7より前のリリースから9.7P2以降への直接アップグレードは、VSC、VASA Provider、
SRA仮想アプライアンスではサポートされていません。最初に既存の環境をVSC、VASA
Provider、SRA仮想アプライアンス9.7にアップグレードしてから、新しいリリースにアップグレードする必要があります。VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンス
9.7.1にアップグレードし、VVOLレプリケーションを使用する場合は、Site Recovery
Manager（SRM）がインストールされた仮想アプライアンスでvCenter Serverをもう
1つセットアップする必要があります。

====
.手順
. ダウンロードした「.iso」ファイルを仮想アプライアンスにマウントします。
+
.. メニュー：設定の編集[DVD/CD-ROMドライブ]をクリックします。
.. ドロップダウンリストから * Datastore ISO * file を選択します。
.. ダウンロードした「.iso」ファイルを参照して選択し、「パワーオン時に
*接続」チェックボックスを選択します。
```

. 導入した仮想アプライアンスの* Summary *タブにアクセスします。
. * をクリックしますimage:../media/launch-maintenance-console.gif[""]*
メンテナンスコンソールを起動します。
. 「ドメインメニュー」プロンプトで、「システム構成」に「 2
」オプションを入力し、「アップグレード」に「 8 」オプションを入力します。
+
アップグレードが終了すると、仮想アプライアンスが再起動します。VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスは、アップグレード前と同じIPアドレスを使用してvCenter Serverに登録されます。

. VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスをIPv6アドレスでvCenter Serverに登録するには、次の手順を実行する必要があります。
+
.. VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの登録を解除する
.. 登録*ページを使用して、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのIPv6アドレスをvCenter Serverに登録します。
.. 登録後、 VSC と VASA Provider の証明書を再生成します。

+
[NOTE]
====
IPv6 は vCenter Server 6.7 以降でのみサポートされます。

====
. vSphere Clientからログアウトして再度ログインすると、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスが導入されていることが表示されます。
+
.. 既存の vSphere Web Client または vSphere Client からログアウトし、ウィンドウを閉じます。
.. vSphere Client にログインします。
+
vSphere Client でプラグインが更新されるまでに数分かかる場合があります。

* 関連情報 *

xref:{relative_path}task-enable-vasa-provider-for-configuring-virtual-datastores.adoc[仮想データストアを設定するための VASA Provider の有効化]

[[IDf568ae6db0b2b2f512a735e23dec8bdc]]

```
= Storage Replication Adapter をアップグレードする
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./deploy/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
VSC、VASA Provider、
SRA仮想アプライアンスをアップグレードするか最新バージョンの仮想アプライアンスを導入したら
、Storage Replication Adapter（SRA）をアップグレードする必要があります。

.手順
.
アダプタに応じて、次のいずれかの手順で最新のアダプタにアップグレードする必要があります。
+
[cols="1a,1a"]
|===
| * は ...* のため | 実行する手順



 a|
* Windows *
 a|
.. SRM Windows Server にログインします。
.. 既存の SRA _.msi インストーラを SRM サーバからアンインストールします。
.. システム・パスを C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery
Manager\external\perl\c\bin' に変更します
.. ネットアップサポートサイトからダウンロードした .msi
インストーラをダブルクリックして、画面に表示される手順に従います。
.. 導入したVSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの
IPアドレスとパスワードを入力します。





 a|
*アプライアンスベースのアダプタ*
 a|
.. SRMアプライアンス管理ページにログインします。
.. Storage Replication Adapter * をクリックし、 * Delete * をクリックして既存の
SRA を削除します。
.. [メニュー]、[新しいアダプタ]、[参照]の順にクリックします。
.. ネットアップサポートサイトからダウンロードした最新の SRA tar
ファイルをクリックして選択し、 * Install * をクリックします。
.. SRM アプライアンスで SRA を設定する
```

```
+
xref:{relative_path}task-configure-sra-on-srm-appliance.adoc[SRM
アプライアンスで SRA を設定する]




|===




:leveloffset: -1


:leveloffset: -1

<<<
*著作権情報*
```

Copyrightウ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-
著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または
または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。）
ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1
つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM[] は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。