Storage Replication Adapter を有効にする

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
June 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/task-configure-sra-on-srm-appliance.html on June 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Storage Replication Adapter を有効にする 1
SRM アプライアンスで SRA を設定する 2
Storage Replication Adapter（SRA）クレデンシャルを更新する 3

Storage Replication Adapter を有効にする

Virtual Storage Console（VSC）、VASA Provider、Storage Replication Adapter（SRA）仮想アプライアンスには、ディザスタリカバリを設定するためにVSCでSRA機能を使用できるようにするオプションがあります。

作業を開始する前に

- vCenter Server インスタンスをセットアップし、 ESXi を設定しておく必要があります。
- VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスを導入しておく必要があります。
- Site Recovery Manager （ SRM ）ディザスタリカバリ解決策を設定する場合のみ、 SRA プラグインの .msi ファイル、または SRM アプライアンスの .tar.gz ファイルをダウンロードしておく必要があります。

  "Site Recovery Manager Installation and Configuration Site Recovery Manager 8.2 』を参照してください" に詳細を示します。

VASA Provider と SRA の機能を柔軟に有効化できるため、必要なワークフローだけを実行できます。

手順

1. VMware vSphere の Web ユーザインターフェイスにログインします。
2. vSphere Clientで、メニューをクリックします。メニュー[Virtual Storage Console]。
3. [* 設定 *] をクリックします。
4. [管理設定 *] タブの [機能の管理 *] をクリックします。
5. Manage Capabilities * ダイアログボックスで、有効にする SRA 拡張機能を選択します。
6. VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのIPアドレスと管理者パスワードを入力し、* Apply *をクリックします。
7. SRA を導入するには、次のいずれかの方法を使用します。

オプション	説明
Windows SRMの場合	a. ダウンロードした SRA プラグインの .msi インストーラをダブルクリックします。 b. 画面に表示される指示に従います。 c. 導入した仮想アプライアンスのIPアドレスとパスワードを入力します。

オプション	説明
SRMアプライアンスの場合	a. SRMアプライアンスのページにアクセスし、SRMアプライアンスの* Storage Replication Adapters *ページに移動します。 b. [新しいアダプタ] をクリックします。 c. SRAプラグインの.tar.gzインストーラをSRMにアップロードします。 d. アダプタを再スキャンして、SRM * Storage Replication Adapters *ページで詳細が更新されていることを確認します。

選択した拡張機能が設定可能になったかどうかを確認するには、 vSphere Client からログアウトして、再度ログインする必要があります。

- 関連情報 *

ディザスタリカバリ用の Storage Replication Adapter を設定する

SRM アプライアンスで SRA を設定する

SRM アプライアンスを導入したら、 SRM アプライアンスに SRA を設定する必要があります。SRA を正しく設定すると、ディザスタリカバリ管理のために SRM アプライアンスが SRA と通信できるようになります。SRMアプライアンスとSRAの間の通信を有効にするためには、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのクレデンシャル（IPアドレスと管理者パスワード）をSRMアプライアンスに保存する必要があります。

tar .gzファイルをSRMアプライアンスにアップロードする必要があります。

SRM アプライアンスで SRA を設定すると、 SRA クレデンシャルが SRM アプライアンスに保存されます。

手順

1. putty を使用して、管理者アカウントで SRM アプライアンスにログインします。
2. root ユーザに切り替えます。 root ユーザには「 root 」コマンドを使用します
3. ログの場所で、次のコマンドを入力して、SRAの「Docker PS-l'」で使用されるDocker IDを取得します
4. コンテナIDにログインするには、コマンド「docker exec-it-u SRM <container id>sh`」を入力します
5. 次のコマンドを使用して、SRMにVSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのIPアドレスとパスワードを設定します。「perl command.pl -i <va-IP> administrator <va-password>」

   ストレージクレデンシャルが保存されたことを示す成功メッセージが表示されます。SRA は、指定された IP アドレス、ポート、およびクレデンシャルを使用して SRA サーバと通信できます。

Storage Replication Adapter（SRA）クレデンシャルを更新する

SRM が SRA と通信するためには、 SRA クレデンシャルを変更した場合に SRM サーバ上のクレデンシャルを更新する必要があります。

「 SRM アプライアンスでの SRA の設定」に記載されている手順を実行しておく必要があります。

SRM アプライアンスで SRA を設定する

手順

1. 次のコマンドを使用して'/SRM/SRA/conf`ディレクトリの内容を削除します
   a. cd /SRM / SRA /conf
   b. RM-RF *
2. perl コマンドを実行して、 SRA に新しいクレデンシャルを設定します。
   a. cd /SRM / SRA /
   b. Perl command.pl -i <va-IP>管理者<va-password>

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。