OnCommand Workflow Automation SSL 証明書の管理

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/windows-install/task-replace-the-default-workflow-automation-ssl-certificate.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

OnCommand Workflow Automation SSL 証明書の管理 1
Workflow Automation のデフォルトの SSL 証明書を置き換えます 1
Workflow Automation の証明書署名要求を作成します 2

OnCommand Workflow Automation SSL 証明書の管理

デフォルトの OnCommand Workflow Automation （ WFA ） SSL 証明書を自己署名証明書または認証局（ CA ）が署名した証明書に置き換えることができます。

デフォルトの自己署名 WFA SSL 証明書は WFA のインストール時に生成されます。アップグレードすると、以前のインストールの証明書が新しい証明書に置き換えられます。デフォルト以外の自己署名証明書または CA によって署名された証明書を使用している場合は、デフォルトの WFA SSL 証明書を証明書に置き換える必要があります。

Workflow Automation のデフォルトの SSL 証明書を置き換えます

証明書の有効期限が切れている場合や証明書の有効期間を延長する場合は、 Workflow Automation （ WFA ）のデフォルトの SSL 証明書を置き換えることができます。

WFA サーバに対する Windows の admin 権限が必要です。

WFA のデフォルトのインストールパスは、この手順 で使用されます。インストール時にデフォルトの場所を変更した場合は、カスタムの WFA インストールパスを使用する必要があります。

手順

1. WFA ホストマシンに admin ユーザとしてログインします。
2. Windows サービスコンソールを使用して、次の WFA サービスを停止します。
   - NetApp WFA データベース
   - NetApp WFA サーバ
3. 「 wfa_install_location >\WFA\JBoss\server\standalone\configuration\keystore 」から「 wfa_keystore 」ファイルを削除します
4. WFA サーバでコマンドプロンプトを開き、ディレクトリを次の場所に変更します。

   '< wfa_install_location >\WFA\jre\bin

5. データベース・キーを取得します。 keytool -keysize 2048 -genkey -alias "ssl keystore" -keyalg RSA -keystore "<wfa_install_location >\WFA\jboss\standalone\configuration\keystore\wfserver.keystore" -dValidity xxxx`

   「 xxxx 」は、新しい証明書の有効期限日数です。

6. プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します（デフォルトまたは新規）。

   「 changeit 」はデフォルトのパスワードです。デフォルトのパスワードを使用しない場合は、「 standaly-full.xml 」ファイル内の SSL 要素のパスワード属性を「 <wfa_install_location >\WFA\JBoss\server\standalone\configuration\ 」から変更する必要があります

   - 例 *

```
<ssl name="ssl" password="new_password" certificate-key-
file="${jboss.server.config.dir}/keystore/wfa.keystore"
```

7. 証明書に必要な詳細情報を入力します。
8. 表示された情報を確認し、「 Yes 」と入力します。
9. 次のメッセージが表示されたら '**Enter** キーを押します :< キーストアのパスワードを入力 >< キーストアのパスワードと同じ場合は戻ります >.
10. Windows サービスコンソールを使用して WFA サービスを再起動します。

Workflow Automation の証明書署名要求を作成します

Windows で証明書署名要求（ CSR ）を作成すると、 Workflow Automation （ WFA ）のデフォルトの SSL 証明書ではなく、認証局（ CA ）が署名した SSL 証明書を使用できるようになります。

必要なもの

- WFA サーバに対する Windows の admin 権限が必要です。
- WFA のデフォルトの SSL 証明書を置き換えておく必要があります。

WFA のデフォルトのインストールパスは、この手順 で使用されます。インストール時にデフォルトパスを変更した場合は、カスタムの WFA インストールパスを使用する必要があります。

手順

1. WFA ホストマシンに admin ユーザとしてログインします。
2. WFA サーバでコマンドプロンプトを開き、「 wfa_install_location \ wfa \jre\bin 」にディレクトリを変更します
3. CSR を作成します。

   keytool -certreq -keystore wfa_install_location \ wfa \jboss\standalone\configuration\keystore\wfa_keystore -alias "ssl keystore" -file C ： \file_name .csr`

   _file_name _ は CSR ファイルの名前です。

4. プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します（デフォルトまたは新規）。

   「 changeit 」はデフォルトのパスワードです。デフォルトのパスワードを使用しない場合は、「 wfa_install_location \ wfa \jboss\standalone\configuration\` location 」にある「 standalone-full.xml 」ファイルの SSL 要素のパスワード属性を変更する必要があります。

   - 例 *

```
<ssl name="ssl" password="new_password" certificate-key-
file="${jboss.server.config.dir}/keystore/wfa.keystore"
```

5. 署名付き証明書を取得するには 'file_name.csr' ファイルを CA に送信します

   詳細については、 CA の Web サイトを参照してください。

6. CA からチェーン証明書をダウンロードし、チェーン証明書をキーストアにインポートします。

   keytool -import -alias "SSL keystore "wfa_install_location \WFA\standalone\configuration\keystore\wfa.keystore" -trustcacerts-file C ： \chain_cert.cer

   C:\chain_cert.cer' は 'CA から受信したチェーン証明書ファイルですファイルは X.509 形式である必要があります。

7. CA から受け取った署名付き証明書をインポートします。 keytool -import -alias "ssl keystore" wfa_install_location \wfa_standalone\configuration\keystore\wfa.keystore "-file C ： \certificate.cer

   「 C:\certificate.cer 」は、 CA から受信したチェーン証明書ファイルです。

8. 次の WFA サービスを開始します。
   - NetApp WFA データベース
   - NetApp WFA サーバ

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。