OnCommand Workflow Automation 数据源

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-a-database-user-by-running-ocsetup-on-windows.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

OnCommand Workflow Automation 数据源 1
在 Active IQ 数据中心管理器上配置数据库用户 1
设置数据源 3
将升级后的 Data Center Manager 服务器添加为数据源 5

OnCommand Workflow Automation 数据源

OnCommand Workflow Automation （WFA）对从数据源获取的数据进行操作。提供了各种版本的 Active IQ Data Center Manager 和 VMware vCenter Server 作为预定义的 WFA 数据源类型。在设置数据源以进行数据采集之前，您必须了解预定义的数据源类型。

数据源是一种只读数据结构，用作与特定数据源类型的数据源对象的连接。例如，数据源可以是与 Active IQ Data Center Manager 6.3 数据源类型的 Active IQ Data Center Manager 数据库的连接。定义所需的数据源类型后，您可以将自定义数据源添加到 WFA 中。

有关预定义的数据源类型的详细信息，请参见互操作性表。

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

在 Active IQ 数据中心管理器上配置数据库用户

您必须在 Active IQ Data Center Manager 6.0 之前的版本上创建一个数据库用户，才能配置对 OnCommand Workflow Automation 的 Active IQ Data Center Manager 数据库的只读访问权限。

通过在 Windows 上运行 ocsetup 来配置数据库用户

您可以在 Active IQ 数据中心管理器服务器上运行 `ocsetup` 文件，以配置 Active IQ 数据中心管理器数据库对 OnCommand Workflow Automation 的只读访问。

步骤

1. 从以下位置将 `WFA_ocsetup.exe` 文件下载到 Active IQ 数据中心管理器服务器中的目录：` https://WFA_Server_IP/download/wfa_ocsetup.exe.`

   WFA_SERVER_IP 是 WFA 服务器的 IP 地址（IPv4 或 IPv6 地址）。

   如果为 WFA 指定了非默认端口，则必须包括以下端口号：

   ` + https://wfa_server_ip:port/download/wfa_ocsetup.exe.+`

   port 是您在安装期间用于 WFA 服务器的 TCP 端口号。

   如果要指定 IPv6 地址，则必须将其用方括号括起来。

2. 双击 `WFA_ocsetup.exe` 文件。
3. 阅读设置向导中的信息，然后单击 * 下一步 * 。
4. 浏览或键入 JRE 位置，然后单击 * 下一步 * 。
5. 输入用户名和密码以覆盖默认凭据。

   此时将创建一个可访问 Active IQ 数据中心管理器数据库的新数据库用户帐户。

> 如果不创建用户帐户，则会使用默认凭据。出于安全考虑，您必须创建一个用户帐户。

6. 单击 * 下一步 * 并查看结果。
7. 单击 * 下一步 * ，然后单击 * 完成 * 完成向导。

通过在 **Linux** 上运行 **ocsetup** 来配置数据库用户

您可以在 Active IQ 数据中心管理器服务器上运行 ocsetup 文件，以配置对 OnCommand Workflow Automation 的 Active IQ 数据中心管理器数据库的只读访问权限。

步骤

1. 在终端中使用以下命令将 `WFA_ocsetup.sh` 文件下载到 Active IQ 数据中心管理器服务器上的主目录：` wget https://WFA_Server_IP/download/wfa_ocsetup.sh`[]

   `WFA_SERVER_IP` 是 WFA 服务器的 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 地址）。

   如果为 WFA 指定了非默认端口，则必须包括以下端口号：

   ` wget https://wfa_server_ip:port/download/wfa_ocsetup.sh`[]

   port 是您在安装期间用于 WFA 服务器的 TCP 端口号。

   如果要指定 IPv6 地址，则必须将其用方括号括起来。

2. 在终端中使用以下命令将 wfa_ocsetup.sh 文件更改为可执行文件：

   `chmod +x wfa_ocsetup.sh`

3. 在终端中输入以下命令以运行此脚本：

   ` 。 /wfa_ocsetup.sh jre_path`

   jre_path 是 JRE 的路径。

   - 示例 *

     ` /opt/NTAPdfm/Java`

     终端中将显示以下输出，表示设置成功：

```
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing WFA OnCommand Setup.....
*** Welcome to OnCommand Setup Utility for Linux ***
    <Help information>
*** Please override the default credentials below ***
Override DB Username [wfa] :
```

4. 输入用户名和密码以覆盖默认凭据。

此时将创建一个可访问 Active IQ 数据中心管理器数据库的新数据库用户帐户。

> 如果不创建用户帐户，则会使用默认凭据。出于安全考虑，您必须创建一个用户帐户。

终端中将显示以下输出，表示设置成功：

```
***** Start of response from the database *****
>>> Connecting to database
<<< Connected
*** Dropped existing 'wfa' user
=== Created user 'username'
>>> Granting access
<<< Granted access
***** End of response from the database *****
***** End of Setup *****
```

设置数据源

您必须在 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）中设置与数据源的连接，才能从数据源获取数据。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 对于 Active IQ Data Center Manager 6.0 之前的版本，您必须已在 Data Center Manager 服务器上运行最新版本的 ocsetup 工具，才能启用和配置对数据库的远程只读访问。
- 对于 Active IQ Data Center Manager 6.0 及更高版本，您必须已在 Data Center Manager 服务器上创建数据库用户帐户。

  有关 OnCommand 详细信息，请参见 _Unified Manager 联机帮助。

- 必须打开 Data Center Manager 服务器上用于传入连接的 TCP 端口。

  有关详细信息，请参见防火墙上的文档。

  以下是默认 TCP 端口号：

TCP 端口号	**Data Center Manager** 服务器版本	**Description**
2638	5.x	Sybase SQL Anywhere 数据库服务器
3306	6.x	MySQL 数据库服务器

- 对于 Performance Advisor ，您必须已创建至少具有 GlobalRead 角色的 Active IQ 数据中心管理器用户帐户。

  有关 OnCommand 详细信息，请参见 _Unified Manager 联机帮助。

- 对于 VMware vCenter Server ，您必须已在 vCenter Server 上创建用户帐户。

  有关详细信息，请参见 VMware vCenter Server 文档。

  > 您必须已安装 VMware PowerCLI 。如果您只想在 vCenter Server 数据源上执行工作流，则不需要将 Data Center Manager 服务器设置为数据源。

- VMware vCenter Server 上用于传入连接的 TCP 端口必须处于打开状态。

  默认 TCP 端口号为 443 。有关详细信息，请参见防火墙上的文档。

您可以使用此操作步骤 向 WFA 添加多个 Data Center Manager 服务器数据源。但是，如果要将 Data Center Manager 服务器 6.3 及更高版本与 WFA 配对并使用 Data Center Manager 服务器中的保护功能，则不能使用此操作步骤 。

有关将 WFA 与 Data Center Manager 服务器 6.x 配对的详细信息，请参见 _Unified OnCommand Manager 联机帮助。

> 在使用 WFA 设置数据源时，您必须注意， Active IQ Data Center Manager 6.0 ， 6.1 和 6.2 数据源类型在 WFA 4.0 版中已弃用，这些数据源类型在未来版本中不受支持。

步骤

1. 使用 Web 浏览器访问 WFA 。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * 数据源 * 。
3. 选择相应的操作：

至 ...	执行此操作 ...
创建新数据源	单击 在工具栏上。
如果已升级 WFA ，请编辑已还原的数据源	选择现有数据源条目，然后单击 在工具栏上。

   如果您已将 Data Center Manager 服务器数据源添加到 WFA 中，然后升级了 Data Center Manager 服务器的版本，则 WFA 将无法识别已升级的 Data Center Manager 服务器版本。您必须删除先前版本的 Data Center Manager 服务器，然后将升级后的 Data Center Manager 服务器版本添加到 WFA 。

4. 在 * 新建数据源 * 对话框中，选择所需的数据源类型，然后输入数据源的名称和主机名。

   根据选定的数据源类型，端口，用户名，密码和超时字段可能会自动填充默认数据（如果有）。您可以根据需要编辑这些条目。

5. 选择适当的操作：

针对 ...	执行此操作 ...
Active IQ Data Center Manager 6.0 之前的版本	输入在运行 ocsetup 工具时用于覆盖默认凭据的用户名和密码。

针对 ...	执行此操作 ...
Active IQ Data Center Manager 6.3 及更高版本	输入您在 Data Center Manager 服务器上创建的数据库用户帐户的凭据。有关创建数据库用户帐户的详细信息，请参见 _Unified OnCommand Manager 联机帮助。
Performance Advisor （Active IQ Data Center Manager 6.0 之前的版本）	输入至少具有 GlobalRead 角色的 Active IQ 数据中心管理器用户的凭据。 您不能提供使用命令行界面或 ocsetup 工具创建的 Active IQ Data Center Manager 数据库用户帐户的凭据。
VMware vCenter Server （仅适用于 Windows）	（仅适用于 Windows）输入您在 VMware vCenter 服务器上创建的用户的用户名和密码。

6. 单击 * 保存 * 。
7. * 可选： * 在数据源表中，选择数据源，然后单击 在工具栏上。
8. 验证数据采集过程的状态。

将升级后的 Data Center Manager 服务器添加为数据源

如果将 Data Center Manager 服务器（5.x 或 6.x）作为数据源添加到 WFA 中，然后升级 Data Center Manager 服务器， 您必须将升级后的 Data Center Manager 服务器添加为数据源，因为与升级后的版本关联的数据不会填充到 WFA 中，除非手动将其添加为数据源。

步骤

1. 以管理员身份登录到 WFA Web 图形用户界面。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下，单击 * 数据源 * 。
3. 单击 在工具栏上。
4. 在 * 新建数据源 * 对话框中，选择所需的数据源类型，然后输入数据源的名称和主机名。

   根据选定的数据源类型，端口，用户名，密码和超时字段可能会自动填充默认数据（如果有）。您可以根据需要编辑这些条目。

5. 单击 * 保存 * 。
6. 选择先前版本的 Data Center Manager 服务器，然后单击 在工具栏上。
7. 在 * 删除数据源类型 * 确认对话框中，单击 * 是 * 。
8. * 可选： * 在 * 数据源 * 表中，选择数据源，然后单击 在工具栏上。
9. 在 * 历史记录 * 表中验证数据采集状态。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。