資料來源OnCommand Workflow Automation

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-a-database-user-by-running-ocsetup-on-windows.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

資料來源OnCommand Workflow Automation 1
在Active IQ NetApp Data Center Manager上設定資料庫使用者 1
設定資料來源 3
新增升級的Data Center Manager伺服器做為資料來源 5

資料來源OnCommand Workflow Automation

WFA（WFA）可針對從資料來源取得的資料運作。OnCommand Workflow Automation各種版本Active IQ 的《支援資料中心管理程式》和VMware vCenter Server均以預先定義的WFA資料來源類型提供。在設定資料來源進行資料擷取之前、您必須先瞭解預先定義的資料來源類型。

資料來源是唯讀的資料結構、可作為特定資料來源類型之資料來源物件的連線。例如、資料來源可以是Active IQ 連接至Active IQ 某個資料來源類型為《支援資料中心管理程式》的「支援資料來源」資料庫。您可以在定義所需的資料來源類型之後、將自訂資料來源新增至WFA。

如需預先定義資料來源類型的詳細資訊、請參閱互通性對照表。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

在Active IQ NetApp Data Center Manager上設定資料庫使用者

您必須在Active IQ 6.0之前的版本中建立資料庫使用者、才能將Active IQ 唯讀存取功能設定為OnCommand Workflow Automation 僅供參考。

在Windows上執行ocsetup來設定資料庫使用者

您可以在Active IQ 支援「僅讀取Active IQ 」功能的支援伺服器上執行「ocsetup」檔案、將「僅讀取」功能設定為OnCommand Workflow Automation 「僅供參考」。

步驟

1. 請從Active IQ 下列位置下載「WFA_ocsetup.exe」檔案到《支援資料中心管理程式》伺服器的目錄：「https://WFA_Server_IP/download/wfa_ocsetup.exe.`」

   _WFA_Server_IP_是WFA伺服器的IP位址（IPV4或IPv6位址）。

   如果您已為WFA指定非預設連接埠、則必須包含下列連接埠號碼：

   https://wfa_server_ip:port/download/wfa_ocsetup.exe.+`

   _port_是您在安裝期間用於WFA伺服器的TCP連接埠號碼。

   如果要指定IPv6位址、則必須以方括弧括住。

2. 按兩下「WFA_ocsetup.exe」檔案。
3. 閱讀安裝精靈中的資訊、然後按「下一步」。
4. 瀏覽或輸入JRE位置、然後按一下*「下一步*」。
5. 輸入使用者名稱和密碼以覆寫預設認證。

   系統會建立一個新的資料庫使用者帳戶、並可存取Active IQ 「更新資料中心管理程式」資料庫。

> 如果您未建立使用者帳戶、則會使用預設認證資料。為了安全起見、您必須建立使用者帳戶。

6. 單擊* Next*（下一步）並查看結果。
7. 按一下「下一步」、然後按一下「完成」以完成精靈。

在Linux上執行ocsetup來設定資料庫使用者

您可以在Active IQ 《現象資料中心管理程式》伺服器上執行ocsetup檔案、將Active IQ 僅讀取的功能設定為OnCommand Workflow Automation 支援。

步驟

1. 使用終端機中的下列命令、將「WFA_ocsetup.sh」檔案下載到Active IQ 您在支援中心伺服器上的主目錄：「wGet」 https://WFA_Server_IP/download/wfa_ocsetup.sh`[]

   「WFA_Server_IP」是WFA伺服器的IP位址（IPv4或IPv6位址）。

   如果您已為WFA指定非預設連接埠、則必須包含下列連接埠號碼：

   wGet https://wfa_server_ip:port/download/wfa_ocsetup.sh+`

   _port_是您在安裝期間用於WFA伺服器的TCP連接埠號碼。

   如果要指定IPv6位址、則必須以方括弧括住。

2. 在終端機中使用下列命令、將wfa_ocsetup.sh檔案變更為執行檔：

   「chmod+x wfa_ocsetup.sh」

3. 在終端機中輸入下列命令來執行指令碼：

   如需更多資訊、請參閱：wfa_ocsetup.sh jre_path'

   _jre_path_是通往jre的路徑。

   - 範例 *

     /`opt/NTAPdfm/Java'

     終端機中會顯示下列輸出、表示設定成功：

```
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing WFA OnCommand Setup.....
*** Welcome to OnCommand Setup Utility for Linux ***
    <Help information>
*** Please override the default credentials below ***
Override DB Username [wfa] :
```

4. 輸入使用者名稱和密碼以覆寫預設認證。

   系統會建立一個新的資料庫使用者帳戶、並可存取Active IQ 「更新資料中心管理程式」資料庫。

   > 如果您未建立使用者帳戶、則會使用預設認證資料。為了安全起見、您必須建立使用者帳戶。

   終端機中會顯示下列輸出、表示設定成功：

```
***** Start of response from the database *****
>>> Connecting to database
<<< Connected
*** Dropped existing 'wfa' user
=== Created user 'username'
>>> Granting access
<<< Granted access
***** End of response from the database *****
***** End of Setup *****
```

設定資料來源

您必須與OnCommand Workflow Automation 資料來源（WFA）建立連線、才能從資料來源取得資料。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 對於6.0之前的版本、您必須在Data Center Manager伺服器上執行最新版本的ocsetup工具、才能啟用及設定資料庫的遠端唯讀存取。Active IQ
- 若為Active IQ 《Data Center Manager 6.0及更新版本》、您必須在Data Center Manager伺服器上建立資料庫使用者帳戶。

  如OnCommand 需詳細資訊、請參閱_《》統一化管理程式線上說明。

- Data Center Manager伺服器上傳入連線的TCP連接埠必須開啟。

  如需詳細資訊、請參閱防火牆上的文件。

  以下是預設的TCP連接埠號碼：

TCP連接埠號碼	**Data Center Manager**伺服器版本	說明
2638	5.x	Sybase SQL Anywhere資料庫伺服器
3306.	6.x	MySQL資料庫伺服器

- 若為Performance Advisor、您必須建立Active IQ 一個角色最低為GlobalRead的RefusData Center Manager使用者帳戶。

  如OnCommand 需詳細資訊、請參閱_《》統一化管理程式線上說明。

- 對於VMware vCenter Server、您必須在vCenter Server上建立使用者帳戶。

  如需詳細資料、請參閱VMware vCenter Server文件。

  > 您必須安裝VMware PowerCLI。如果您只想在vCenter Server資料來源上執行工作流程、則不需要將Data Center Manager伺服器設定為資料來源。

- 必須開啟VMware vCenter Server上傳入連線的TCP連接埠。

  預設的TCP連接埠號碼為443。如需詳細資訊、請參閱防火牆上的文件。

您可以使用此程序將多個Data Center Manager伺服器資料來源新增至WFA。不過、如果您想要將Data Center Manager 6.3及更新版本的伺服器與WFA配對、並使用Data Center Manager伺服器中的保護功能、則不得使用此程序。

如需將WFA與Data Center Manager伺服器6.x配對的詳細資訊、請參閱「*EWSUnified OnCommand Manager*線上說明」。

> 在使用WFA設定資料來源時、您必須注意Active IQ 到WFA 4.0版中不支援使用的是版本不支援的資料來源類型、而且未來版本將不支援這些資料來源類型。

步驟

1. 使用網頁瀏覽器存取WFA。
2. 按一下「設定」、然後在「設定」下按一下「資料來源」。
3. 選擇適當的行動：

至...	執行此動作...
建立新的資料來源	按一下 在工具列上。
如果您已升級WFA、請編輯還原的資料來源	選取現有的資料來源項目、然後按一下 在工具列上。

   如果您已將Data Center Manager伺服器資料來源新增至WFA、然後升級Data Center Manager伺服器版本、WFA將無法辨識升級版的Data Center Manager伺服器。您必須刪除舊版的Data Center Manager伺服器、然後將升級版的Data Center Manager伺服器新增至WFA。

4. 在「新資料來源」對話方塊中、選取所需的資料來源類型、然後輸入資料來源名稱和主機名稱。

   根據選取的資料來源類型、連接埠、使用者名稱、密碼和逾時欄位可能會自動填入預設資料（如果有）。您可以視需要編輯這些項目。

5. 選擇適當的行動：

適用於...	執行此動作...
6.0之前版本的Data Center Manager Active IQ	輸入在執行ocsetup工具時、用來覆寫預設認證的使用者名稱和密碼。
Data Center Manager 6.3及更新版本Active IQ	輸入您在Data Center Manager伺服器上建立的資料庫使用者帳戶認證。如OnCommand 需建立資料庫使用者帳戶的詳細資訊、請參閱_《Unified Manager線上說明》。
Performance Advisor for（Active IQ 6.0之前的版本：Data Center Manager）	輸入Active IQ 角色最低為GlobalRead的RealData Center Manager使用者認證資料。 您不得提供Active IQ 使用命令列介面或ocsetup工具所建立之「支援資料中心管理員資料庫使用者」帳戶的認證資料。
VMware vCenter Server（僅適用於Windows）	（僅限Windows）輸入您在VMware vCenter伺服器上建立的使用者名稱和密碼。

6. 按一下「 * 儲存 * 」。
7. *選用：*在「資料來源」表格中、選取資料來源、然後按一下 在工具列上。
8. 驗證資料擷取程序的狀態。

新增升級的Data Center Manager伺服器做為資料來源

如果將Data Center Manager伺服器（5.x或6.x）新增為WFA的資料來源、然後升級Data Center Manager伺服器、 您必須將升級後的Data Center Manager伺服器新增為資料來源、因為除非手動新增為資料來源、否則不會在WFA中填入與升級版本相關的資料。

步驟

1. 以管理員身分登入WFA Web GUI。
2. 按一下「設定」、然後在「設定」下、按一下「資料來源」。
3. 按一下 在工具列上。
4. 在「新資料來源」對話方塊中、選取所需的資料來源類型、然後輸入資料來源名稱和主機名稱。

   根據選取的資料來源類型、連接埠、使用者名稱、密碼和逾時欄位可能會自動填入預設資料（如果有）。您可以視需要編輯這些項目。

5. 按一下「 * 儲存 * 」。
6. 選取舊版的Data Center Manager伺服器、然後按一下 在工具列上。
7. 在*刪除資料來源類型*確認對話方塊中、按一下*是*。
8. *選用：*在*資料來源*表格中、選取資料來源、然後按一下 在工具列上。

9. 驗證* History（歷史記錄）*表格中的資料擷取狀態。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.