OnCommand Workflow Automation を設定しています

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/help/task-configure-authentication-settings.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

OnCommand Workflow Automation を設定しています 1
認証を設定 1
E メール通知を設定 2
SNMP を設定する 2
syslog を設定します 4
AutoSupport を設定します 5
データソースの取得に失敗した場合の E メール通知を設定します 5
ワークフローのリソースリザベーションを設定する 6

OnCommand Workflow Automation を設定しています

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を使用すると、 AutoSupport や通知など、さまざまな設定を行うことができます。

WFA を設定する際には、必要に応じて次の作業を 1 つ以上セットアップできます。

- AutoSupport ：テクニカルサポートに AutoSupport メッセージを送信するために使用します
- Microsoft Active Directory の Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）サーバ： WFA ユーザの LDAP 認証と許可に使用されます
- ワークフロー処理および AutoSupport メッセージの送信に関する E メール通知用のメールです
- Simple Network Management Protocol （ SNMP ；簡易ネットワーク管理プロトコル）。ワークフローの処理に関する通知に使用します
- リモートデータロギング用の syslog

認証を設定

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）では、 Microsoft Active Directory （ AD ）の Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）サーバを認証と許可に使用するように設定できます。

- 必要なもの *

環境内に Microsoft AD LDAP サーバを設定しておく必要があります。

- このタスクについて *

WFA でサポートされるのは Microsoft AD LDAP 認証のみです。Microsoft AD ライトウェイトディレクトリサービス (AD LDS) や Microsoft グローバルカタログなど、他の LDAP 認証方法は使用できません。

> 通信中、 LDAP はユーザ名とパスワードをプレーンテキストで送信します。ただし、 LDAPS （ LDAP セキュア）通信は暗号化されて安全に保護されます。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* 認証 *] をクリックします。
3. [Enable Active Directory*](Active Directory を有効にする) チェックボックスをオンにします。
4. 各フィールドに必要な情報を入力します。
   a. * オプション： * ドメイン・ユーザに _user@domain_format を使用する場合は '**User name attribute** フィールドの sAMAccountName を 'userPrincipalName' に置き換えます
   b. * オプション： * 環境に固有の値が必要な場合は、必須フィールドを編集します。

c. AD サーバの URI を次のように入力します。 +example:`ldap://active_director_server_address\[:port\]]

「 ldap://NB-T01.example.com[:389]` 」を参照してください

LDAP over SSL を有効にしている場合は、「 ldaps ： // active_director_server_address \ [： port\]] 」という URI 形式を使用できます

a. AD グループ名のリストを追加し、必要なロールを指定します。

> Active Directory Groups ウィンドウで、必要なロールに AD グループ名のリストを追加できます。

5. [保存（ Save ）] をクリックします。

E メール通知を設定

ワークフローの処理に関する E メール通知を送信するように OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を設定できます。たとえば、ワークフローが開始された場合やワークフローが失敗した場合などです。

- 必要なもの *

環境でメールホストを設定しておく必要があります。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* メール *] をクリックします。
3. 各フィールドに必要な情報を入力します。
4. * オプション： * 次の手順でメール設定をテストします。
   a. [テストメールの送信] をクリックします。
   b. [* 接続テスト *] ダイアログボックスで、電子メールの送信先の電子メールアドレスを入力します。
   c. [* テスト *] をクリックします。
5. [保存（ Save ）] をクリックします。

SNMP を設定する

ワークフロー処理のステータスに関する簡易ネットワーク管理プロトコル（ SNMP ）トラップを送信するように OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を設定できます。

WFA では現在、 SNMP v1 および SNMP v3 プロトコルがサポートされています。SNMP v3 は、追加のセキュリティ機能を提供します。

wfa 「 .mib 」ファイルには、 WFA サーバから送信されるトラップに関する情報が記載されています。「 .mib 」ファイルは WFA サーバの「 <wfa_install_location >\WFA\bin\wfa_mib 」ディレクトリにあります。

WFA サーバは、すべてのトラップ通知を汎用のオブジェクト ID （ 1.3.6.1.4.1.789.1.12.0 ）で送信します。

SNMP 設定に 'community_string@snmp_host' などの SNMP コミュニティストリングは使用できません

SNMP バージョン 1 を設定します

手順

1. Web ブラウザで admin ユーザとして WFA にログインし、 WFA サーバにアクセスします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* SNMP] をクリックします。
3. [Enable SNMP*] チェックボックスをオンにします。
4. [バージョン] ドロップダウン・リストで、 [* バージョン 1*] を選択します。
5. 管理ホストの IPv4 アドレス、 IPv6 アドレス、またはホスト名とポート番号を入力します。

   WFA は、指定されたポート番号に SNMP トラップを送信します。デフォルトのポート番号は 162 です。

6. [* 通知オン *] セクションで、次のチェックボックスの 1 つ以上を選択します。
   - ワークフローの実行を開始しました
   - ワークフローの実行が完了しました
   - ワークフローの実行に失敗しました
   - 承認待ちのワークフローを実行しています
   - 取得に失敗しました
7. [テスト通知の送信 *] をクリックして、設定を確認します。
8. [保存（ Save ）] をクリックします。

SNMP バージョン 3 を設定します

また、ワークフロー処理のステータスに関する簡易ネットワーク管理プロトコル（ SNMP ）バージョン 3 トラップを送信するように OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を設定することもできます。

- このタスクについて *

バージョン 3 には、次の 2 つの追加セキュリティオプションがあります。

- バージョン 3 、認証あり

  トラップは、暗号化されていないネットワーク経由で送信されますSNMP トラップメッセージと同じ認証パラメータで設定された SNMP 管理アプリケーションは、トラップを受信できます。

- バージョン 3 、認証と暗号化を使用

  トラップはネットワーク上で暗号化されて送信されます。これらのトラップを受信して復号化するには、SNMP トラップと同じ認証パラメータと暗号化キーを使用して SNMP 管理アプリケーションを設定する必要があります。

手順

1. Web ブラウザで admin ユーザとして WFA にログインし、 WFA サーバにアクセスします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* SNMP] をクリックします。
3. [Enable SNMP*] チェックボックスをオンにします。
4. [* バージョン *] ドロップダウンリストで、次のいずれかのオプションを選択します。
   - バージョン 3
   - バージョン 3 、認証あり
   - バージョン 3 、認証と暗号化を使用
5. 手順 4 で選択した特定の SNMP バージョン 3 オプションに対応する SNMP 設定オプションを選択します。
6. 管理ホストの IPv4 アドレス、 IPv6 アドレス、またはホスト名とポート番号を入力します。WFA は、指定されたポート番号に SNMP トラップを送信します。デフォルトのポート番号は 162 です。
7. [* 通知オン *] セクションで、次のチェックボックスの 1 つ以上を選択します。
   - ワークフロー計画の開始 / 失敗 / 完了
   - ワークフローの実行を開始しました
   - ワークフローの実行が完了しました
   - ワークフローの実行に失敗しました
   - 承認待ちのワークフローを実行しています
   - 取得に失敗しました
8. [テスト通知の送信 *] をクリックして、設定を確認します。
9. [保存（ Save ）] をクリックします。

syslog を設定します

イベントロギングやログ情報の分析などの目的で、ログデータを特定の syslog サーバに送信するように OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を設定できます。

- 必要なもの *

WFA サーバのデータを受け入れるように syslog サーバを設定しておく必要があります。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* メンテナンス *] で [* Syslog *] をクリックします。
3. [Enable Syslog* （ syslog を有効にする）] チェックボックスを選択します。
4. Syslog ホスト名を入力し、 Syslog ログレベルを選択します。
5. [保存（ Save ）] をクリックします。

AutoSupport を設定します

スケジュール、 AutoSupport メッセージの内容、プロキシサーバなど、複数の AutoSupport 設定を行うことができます。AutoSupport は、選択したコンテンツの週次ログをアーカイブと問題 分析のためにテクニカルサポートに送信します。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* AutoSupport *] をクリックします。
3. [* AutoSupport を有効にする *] ボックスが選択されていることを確認します。
4. 必要な情報を入力します。
5. [* コンテンツ * （ Content * ）] リストから次のいずれかを選択します。

含める項目	選択するオプション
WFA インストールのユーザ、ワークフロー、コマンドなど、設定の詳細のみを表示します	設定データのみを送信します
WFA の設定の詳細と、スキームなどの WFA キャッシュテーブル内のデータ	設定データとキャッシュデータを送信（デフォルト）
WFA の設定の詳細、 WFA のキャッシュテーブル内のデータ、インストールディレクトリ内のデータ	設定およびキャッシュの拡張データを送信します

WFA ユーザのパスワードは、 AutoSupport データに _not_included です。

6. * オプション： * AutoSupport メッセージをダウンロードできることをテストします。
   a. [* ダウンロード] をクリックします。
   b. 表示されたダイアログボックスで、「 .7z 」ファイルを保存する場所を選択します。
7. * オプション： * 今すぐ送信 * をクリックして、指定した宛先への AutoSupport メッセージの送信をテストします。
8. [保存（ Save ）] をクリックします。

データソースの取得に失敗した場合の E メール通知を設定します

データソースの取得に失敗した場合に OnCommand Workflow Automation （ WFA ）で生成される通知を制御できます。通知のしきい値と間隔を設定できます。

- 必要なもの *

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）で E メール通知を設定しておく必要があります。

手順

1. Web ブラウザから管理者として WFA にログインします。
2. 通知しきい値を設定します。

   a. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* ワークフロー設定 *] をクリックします。
   b. 下にスクロールして「 * 詳細設定 * 」セクションを表示します。
   c. [* Acquisition notification threshold *] フィールドに、必要な値を入力します。

      デフォルト値は 2 です。

   この値を 2 に指定すると、 WFA は、データソース取得が 2 回連続して失敗した場合に E メール通知を送信します。

3. [保存（ Save ）] をクリックします。
4. 通知間隔係数を設定します。

   a. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* データソース *] をクリックします。
   b. 必要なデータソースに対して指定された間隔をメモします。

      デフォルト値は 30 です。データソースを編集して間隔を変更することができます。

   c. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* ワークフロー設定 *] をクリックします。
   d. 下にスクロールして「 * 詳細設定 * 」セクションを表示します。
   e. [* Acquisition notification interval factor] フィールドに、必要な値を入力します。

      デフォルト値は 6 です。

      データソースに指定された間隔が 30 分で、乗算係数が 6 の場合、データソースのデータ収集が 180 分間行われないときに、電子メール通知が送信されます。

      > データソースの取得間隔として 12 時間以上を指定すると、 WFA は間隔係数を 1 とみなし、データソースの指定した取得間隔のあとに通知を送信します。

5. [保存（ Save ）] をクリックします。

ワークフローのリソースリザベーションを設定する

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）ワークフローのリソースリザベーション機能を設定して、必要なリソースをワークフローの実行に利用できるようにすることができます。

手順

1. Web ブラウザから管理者として WFA にログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* 設定 *] で [* ワークフロー設定 *] をクリックします。
3. [コマンドの予約を有効にする *] チェックボックスがオンになっていることを確認します。

4. [予約有効期限（ H ） *] フィールドに、必要な値を入力します。

   デフォルトは 4 です。

5. [保存（ Save ）] をクリックします。
6. 必要なワークフローごとにリソースリザベーションを有効にします。
   a. 必要なワークフローの [* ワークフロー **>** 詳細 *] をクリックします。

      「ワークフロー」は、リソースの予約が必要なワークフローです。

   b. 「 * 予約済みエレメントを考慮 * 」を選択します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.