将 WFA 工作流软件包与 SCM 存储库集成

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation/workflows/task-check-in-a-new-pack-to-scm.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

将 WFA 工作流软件包与 SCM 存储库集成 1
将新的工作流软件包签入 SCM 1
签入新版本的 WFA 工作流软件包 1
从 SCM 服务器更新 WFA 工作流软件包 2
将现有 WFA 工作流软件包签入 SCM 服务器 2
从实体中删除 WFA 工作流软件包 3
在 SCM 中将 WFA 工作流软件包回滚到其先前版本 4

将 WFA 工作流软件包与 SCM 存储库集成

您可以将 OnCommand Workflow Automation （ WFA ） 软件包与源控制管理（ SCM ）存储库集成在一起。

您必须具有管理员或架构师凭据。

GitHub ， Perforce 和 SVN 等 SCM 工具要求您映射本地目录，以便从 SCM 存储库服务器中签出代码。此本地目录映射称为 _SCM 客户端位置。 _ 您必须将文件系统位置设置为客户端区域。

您可以在 WFA 服务器系统上设置 SCM 客户端。要执行 SCM 操作，您必须能够访问 WFA 服务器系统

将新的工作流软件包签入 SCM

您可以使用 OnCommand Workflow Automation （ WFA ） 创建一个新的工作流软件包，并将其签入源控制管理（ SCM ）。

必须设置 SCM ，并且您必须具有管理员或架构师凭据。

步骤

1. 通过 Web 浏览器登录到 * WFA* 窗口。
2. 创建新的工作流软件包。

   创建工作流自动化软件包

3. 将实体添加到您创建的软件包中。

   将实体添加到 OnCommand Workflow Automation 软件包

4. 单击 * 导出到服务器 * 图标。
5. 在导出到服务器文件夹对话框的 * 服务器系统中的文件夹位置 * 字段中，输入要在包含 SCM 客户端的服务器中保存软件包的文件系统位置。

   要编辑或重新导出软件包或内容，请单击 * 解锁 * 图标。

6. 在 SCM 客户端位置，将软件包内容检入 SCM 服务器。

签入新版本的 WFA 工作流软件包

您可以在 OnCommand Workflow Automation （ WFA ） 中更新软件包版本，然后将更新后的软件包签入源控制管理（ SCM ）服务器中的新位置。

必须设置 SCM ，并且您必须具有管理员或架构师凭据。

步骤

1. 通过 Web 浏览器登录到 * WFA* 窗口。

2. 单击 * 内容管理 * > * 包 * 。
3. 单击 * 编辑软件包 * 图标。
4. 在 * 软件包 <pack name>* 对话框的 * 版本 * 字段中，更新软件包的版本。
5. 单击 * 保存 * 。
6. 在软件包级别单击 * 导出到服务器 * 图标。
7. 在 * 导出到服务器文件夹 * 对话框的 * 服务器系统中的文件夹位置 * 字段中，输入新的文件系统位置。

   如果该软件包先前保存在 `C ： \p4\cdot\1.0.0` 文件系统位置，则现在将其保存在 `C ： \p4\cdot\2.0.0` 位置。

8. 在 SCM 客户端位置，将软件包内容检入 SCM 服务器中的新位置。

   如果该软件包先前保存在 SCM 服务器的 ` //store/WFA/Packs/cdot/1.0.0` 路径中，则可以将其保存在其他位置，例如 ` //store/WFA/Packs/cdot/2.0.0 。`

从 SCM 服务器更新 WFA 工作流软件包

您可以在源控制管理（ SCM ）服务器中更新软件包，然后将更新后的软件包导入到 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）中。

必须设置 SCM ，并且您必须具有管理员或架构师凭据

如果您对 SCM 服务器中的某个软件包进行了任何更改或更新，管理员或架构师需要使用 SCM 提供的比较工具来解决冲突（如果有）。WFA 会对 XML 差异文件进行定制，以便仅显示相关更改。

导入软件包之前，系统会通知您 WFA 软件包内容发生了更改。

步骤

1. 通过 Web 浏览器登录到 WFA 窗口。
2. 将更新后的软件包导入到 WFA 中。

   "导入 WFA 工作流软件包"

   > 如果 WFA 数据库已包含同一个软件包，则软件包内容将被覆盖。

将现有 WFA 工作流软件包签入 SCM 服务器

您可以从 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）将现有软件包签入源控制管理（ SCM ）服务器。

必须设置 SCM ，并且您必须具有管理员或架构师凭据。

步骤

1. 通过 Web 浏览器登录到 * WFA* 窗口。

2. 单击 * 内容管理 * > * 包 * 。
3. 单击 * 导出到服务器 * 图标。
4. 在 * 导出到服务器文件夹 * 对话框的 * 服务器系统中的文件夹位置 * 字段中，输入软件包保存在服务器中的服务器文件夹位置。

   此操作会在创建 SCM 客户端的文件系统中以爆炸形式导出软件包。

5. 在 SCM 客户端位置，将软件包内容检入 SCM 服务器。
6. 使用 SCM 提供的比较工具根据软件包的 SCM 版本验证所做的更改。

从实体中删除 WFA 工作流软件包

您可以从 OnCommand Workflow Automation 中的实体（ WFA ）中删除软件包，并将更新后的软件包签入源控制管理（ SCM ）服务器。

必须设置 SCM ，并且您必须具有管理员或架构师凭据。

您可以从以下实体中删除软件包：

- 工作流
- 查找器
- 筛选器
- 命令
- 功能
- 模板
- 方案
- 词典
- 数据源类型
- 远程系统类型
- 缓存查询
- 类别

步骤

1. 通过 Web 浏览器登录到 * WFA* 窗口。
2. 在 * 工作流设计门户中， * 导航到要删除的实体，然后单击 * 。
3. 单击 * 从软件包中删除 * 图标。
4. 在 * 从软件包中删除 < 实体 >* 对话框中，选择要从该实体中删除的软件包。
5. 单击 * 确定 * 。
6. 单击 * 包 * 选项卡。
7. 单击 * 导出到服务器 * 图标。

8. 在 * 导出到服务器文件夹 * 对话框的 * 服务器系统中的文件夹位置 * 字段中，输入软件包保存在服务器中的服务器文件夹位置。

   此操作会将软件包以爆炸形式导出到创建 SCM 客户端的文件系统中。

9. 在 SCM 客户端位置，将软件包内容检入 SCM 服务器。
10. 使用 SCM 提供的比较工具根据软件包的 SCM 版本验证所做的更改。

在 SCM 中将 WFA 工作流软件包回滚到其先前版本

您可以将软件包回滚到源控制管理（SCM）中的先前版本，并将其导入到 OnCommand Workflow Automation （WFA）中。

必须设置 SCM ，并且您必须具有管理员或架构师凭据。

步骤

1. 在 SCM 客户端位置，使用 SCM 工具将软件包回滚到文件系统位置的先前版本。

   SCM 客户端将同步到您感兴趣的确切变更编号。

2. 通过 Web 浏览器登录到 WFA 窗口。
3. 将更新后的软件包导入到 WFA 中。

   "导入 WFA 工作流软件包"

   > 此操作会将 WFA 数据库回滚到先前版本。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.