设置数据源

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation/help/task-configure-a-database-user-by-running-ocsetup-on-windows.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置数据源 1
通过在 Windows 上运行 ocsetup 来配置数据库用户 2
通过在 Linux 上运行 ocsetup 来配置数据库用户 3
在 Active IQ Unified Manager 上配置数据库用户 4

设置数据源

您必须在 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）中设置与数据源的连接，才能从数据源获取数据。

- 您需要的内容 *
- 对于 6.0 之前的 Active IQ Unified Manager 版本，您必须已在 Unified Manager 服务器上运行最新版本的 ocsetup 工具，才能启用和配置对数据库的远程只读访问。
- 对于 Active IQ Unified Manager 6.0 及更高版本，您必须已在 Unified Manager 服务器上创建数据库用户帐户。

  有关 OnCommand 详细信息，请参见 _Unified Manager 联机帮助。

- Unified Manager 服务器上用于传入连接的 TCP 端口必须处于打开状态。

  有关详细信息，请参见防火墙上的文档。

  以下是默认 TCP 端口号：

TCP 端口号	**Unified Manager** 服务器版本	**Description**
2638	5.x	Sybase SQL Anywhere 数据库服务器
3306	6.x	MySQL 数据库服务器

- 对于 Performance Advisor ，您必须已创建一个至少具有 GlobalRead 角色的 Active IQ Unified Manager 用户帐户。

  有关 OnCommand 详细信息，请参见 _Unified Manager 联机帮助。

- VMware vCenter Server 上用于传入连接的 TCP 端口必须处于打开状态。

  默认 TCP 端口号为 443 。有关详细信息，请参见防火墙上的文档。

- 关于此任务 *

您可以使用此操作步骤 向 WFA 添加多个 Unified Manager 服务器数据源。但是，如果要将操作步骤 服务器 6.3 及更高版本与 WFA 配对并使用 Unified Manager 服务器中的保护功能，则不能使用此 Unified Manager 。

有关将 WFA 与 OnCommand 服务器 6.x 配对的详细信息，请参见 _Unified Manager 联机帮助。

> 在使用 WFA 设置数据源时，您必须注意， WFA 4.0 版已弃用 Active IQ Unified Manager 6.0 ，6.1 和 6.2 数据源类型，未来版本将不支持这些数据源类型。

步骤

1. 使用 Web 浏览器访问 WFA 。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 设置 * 下单击 * 数据源 * 。

3. 选择相应的操作：

至 ...	执行此操作 ...
创建新数据源	单击 在工具栏上。
如果已升级 WFA ，请编辑已还原的数据源	选择现有数据源条目，然后单击 在工具栏上。

如果已将 Unified Manager 服务器数据源添加到 WFA 中，然后升级了 Unified Manager 服务器的版本，则 WFA 将无法识别升级后的 Unified Manager 服务器版本。您必须删除 Unified Manager 服务器的先前版本，然后将 Unified Manager 服务器的升级版本添加到 WFA 。

4. 在 * 新建数据源 * 对话框中，选择所需的数据源类型，然后输入数据源的名称和主机名。

根据选定的数据源类型，端口，用户名，密码和超时字段可能会自动填充默认数据（如果有）。您可以根据需要编辑这些条目。

5. 选择适当的操作：

针对 ...	执行此操作 ...
Active IQ Unified Manager 6.0 之前的版本	输入在运行 ocsetup 工具时用于覆盖默认凭据的用户名和密码。
Active IQ Unified Manager 6.3 及更高版本	输入您在 Unified Manager 服务器上创建的数据库用户帐户的凭据。有关创建数据库用户帐户的详细信息，请参见 _Unified OnCommand Manager 联机帮助。
Performance Advisor （Active IQ Unified Manager 6.0 之前的版本）	输入至少具有 GlobalRead 角色的 Active IQ Unified Manager 用户的凭据。 您不能提供使用命令行界面或 ocsetup 工具创建的 Active IQ Unified Manager 数据库用户帐户的凭据。

6. 单击 * 保存 * 。
7. * 可选： * 在数据源表中，选择数据源，然后单击 在工具栏上。
8. 验证数据采集过程的状态。

通过在 Windows 上运行 ocsetup 来配置数据库用户

您可以在 DataFabric Manager 5.x 服务器上运行 `ocsetup` 文件，以配置对 OnCommand Workflow Automation 的 DataFabric Manager 5.x 数据库的只读访问权限。

1. 从以下位置将 `WFA_ocsetup.exe` 文件下载到 DataFabric Manager 5.x 服务器中的目录：

https://WFA_Server_IP/download/wfa_ocsetup.exe.

WFA_SERVER_IP 是 WFA 服务器的 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 地址）。

如果为 WFA 指定了非默认端口，则必须包括以下端口号：

https://wfa_server_ip:port/download/wfa_ocsetup.exe.

port 是您在安装期间用于 WFA 服务器的 TCP 端口号。

如果要指定 IPv6 地址，则必须将其用方括号括起来。

2. 双击 `WFA_ocsetup.exe` 文件。
3. 阅读设置向导中的信息，然后单击 * 下一步 * 。
4. 浏览或键入 OpenJDK 位置，然后单击 * 下一步 * 。
5. 输入用户名和密码以覆盖默认凭据。

   此时将创建一个可访问 DataFabric Manager 5.x 数据库的新数据库用户帐户。

   > 如果不创建用户帐户，则会使用默认凭据。出于安全考虑，您必须创建一个用户帐户。

6. 单击 * 下一步 * 并查看结果。
7. 单击 * 下一步 * ，然后单击 * 完成 * 完成向导。

通过在 Linux 上运行 ocsetup 来配置数据库用户

您可以在 DataFabric Manager 5.x 服务器上运行 `ocsetup` 文件，以配置对 OnCommand Workflow Automation 的 DataFabric Manager 5.x 数据库的只读访问权限。

步骤

1. 在终端中使用以下命令将 `WFA_ocsetup.sh` 文件下载到 DataFabric Manager 5.x 服务器上的主目录：

   ` wget https://WFA_Server_IP/download/wfa_ocsetup.sh`[]

   WFA_SERVER_IP 是 WFA 服务器的 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 地址）。

   如果为 WFA 指定了非默认端口，则必须包括以下端口号：

   ` wget https://wfa_server_ip:port/download/wfa_ocsetup.sh`[]

   port 是您在安装期间用于 WFA 服务器的 TCP 端口号。

   如果要指定 IPv6 地址，则必须将其用方括号括起来。

2. 在终端中使用以下命令将 `WFA_ocsetup.sh` 文件更改为可执行文件：

```
`chmod +x wfa_ocsetup.sh`
. 在终端中输入以下命令以运行此脚本：
```

` 。 /wfa_ocsetup.sh OpenJDK_path`

OpenJDK_path 是 OpenJDK 的路径。

示例

` /opt/NTAPdfm/Java`

终端中将显示以下输出，表示设置成功：

```
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing WFA OnCommand Setup.....
*** Welcome to OnCommand Setup Utility for Linux ***
    <Help information>
*** Please override the default credentials below ***
Override DB Username [wfa] :
```

3. 输入用户名和密码以覆盖默认凭据。

   此时将创建一个可访问 DataFabric Manager 5.x 数据库的新数据库用户帐户。

   > 如果不创建用户帐户，则会使用默认凭据。出于安全考虑，您必须创建一个用户帐户。

   终端中将显示以下输出，表示设置成功：

```
***** Start of response from the database *****
>>> Connecting to database
<<< Connected
*** Dropped existing 'wfa' user
=== Created user 'username'
>>> Granting access
<<< Granted access
***** End of response from the database *****
***** End of Setup *****
```

在 Active IQ Unified Manager 上配置数据库用户

您必须在 Active IQ Unified Manager 上创建一个数据库用户，才能配置对 OnCommand Workflow Automation 的 Active IQ Unified Manager 数据库的只读访问权限。

步骤

1. 使用管理员凭据登录到 Active IQ Unified Manager 。
2. 单击 * 设置 * > * 用户 * 。
3. 单击 * 添加新用户 * 。
4. 选择 * 数据库用户 * 作为用户类型。

   在 OnCommand Workflow Automation 中将 Active IQ Unified Manager 添加为数据源时，应在 OnCommand Workflow Automation 中使用同一用户。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.