

## 计算机网络实验(一) 计算机网络适配器配置

清华大学电机系实验教学中心 2025.05

### 实验目的



- ▶掌握计算机连接网络时,网络适配器 (网卡)基本参数配置方法
- ▶掌握计算机网络测试的常用命令和工具
- ▶了解计算机网络传输数据包的基本内容

### 实验内容0-认识计算机主机和网卡



- 1. 认识台式机主板上主要的器件和常用接口。
- 2. 认识几种常见的网卡。
  - (1) 主板集成
  - (2) 台式机PCI-E接口独立网卡
- (3) USB接口无线网卡









(4) Mini PCI-E无线网卡












实验室的网络拓扑结构图如上图所示。教师机作为服务器,有两块网卡,一个网卡通过实验室交换机和每台学生机相连,另一块网卡通过校园网连接到互联网。实验机(WS)上有一块有线网卡和一块USB接口的无线网卡,本次实验需要使用实验室的计算机,选用有线网卡。



#### 1) 配置计算机网络适配器的IP地址、子网掩码

- ◆ 鼠标右键点击计算机桌面右下角任务栏上的网络图标( ⊕ 或 (ん); 在后续 弹出界面中继续点击"网络与Internet设置"、"高级网络设置"。
- ◆ 双击 "20网段" 网卡图标,在后续弹出界面中继续点击"属性"、"Internet协议版本4(TCP/IPv4)",设置"IP地址"为"192.168.20.\*\*"(最后一段\*\*设置为自己学号的后两位数字,如果出现IP冲突的报错,则将IP地址设为1\*\*),"子网掩码"为"255.255.255.0"。
- ◆ 清空"默认网关"、"首选DNS服务器"、"备用DNS服务器"设置内容,然 后连续点击"确认"返回网卡"20网段 状态"窗口。在网卡"20网段 状态"窗口点击"详细信息",确认IPv4相关参数是否正确设置。







#### 1) 配置计算机网络适配器的IP地址、子网掩码

- ◆ 点击计算机桌面 "开始" → "Windows附件" → "Windows系统" → "命令提示符",或者在键盘上用快捷键win+R打开运行,输入cmd后,回车,进入命令行窗口。
- ◆ 在命令行窗口输入执行ipconfig /all命令,查看本地网卡"以太网适配器 20 网段"相关参数,记录网卡型号"描述"、"物理地址"、"IPv4地址"、"子网掩码"、"默认网关"信息。
- ◆ 如果发现执行命令行后显示的IPv4地址和网卡属性界面设置时的信息不一致时,可以执行ipconfig /renew更新适配器设置。



#### 注: Windows命令行使用方法提示

- ◆ 可以使用ipconfig /? 查看该条命令的语法帮助,其它所有Windows命令都可以采用类似方法查看帮助。
- ◆ 对于已经输入过的命令,如果希望重复使用,不需一个字母一个字母再次输入,可以用小键盘的"↑""↓"找到以前输入过的命令,或者可以在键盘上按下F7,即可看到之前输入过的命令,用数字或者方向键选择相应的命令,即可快速的输入。



#### 1) 配置计算机网络适配器的IP地址、子网掩码

点击计算机桌面"开始"→"设置"→"主页"→"更新和安全"→ "Windows安全中心"→"防火墙和网络保护""→"公用网络",确认 "Microsoft Defender防火墙"处于"开"状态。

相邻同桌进行配合,依次将两台计算机的防火墙设置为"两台同时打开"、 "一台关闭、一台打开"、"两台同时关闭"状态,在命令行窗口中使用以下 ping命令测试自己计算机与相邻同桌计算机的连通性,观察并记录测试结果。

ping相邻同桌计算机: ping 192.168.20.\*\*\*



#### 1) 配置计算机网络适配器的IP地址、子网掩码

将自己计算机的<mark>防火墙设置为"关"状态</mark>,分别在命令行窗口中使用 以下ping命令测试本机与内外部网关、外部公网服务器、其它内部网络地址 之间的连通性,观察并记录测试结果。

实验室网关: ping 192.168.20.199

校园网网关: ping 166.111.60.1

外部公网服务器: ping 202.89.233.101

其它内部网络地址: ping 192.168.10.1



#### 2) 配置计算机网络适配器的默认网关

将自己计算机的<mark>防火墙设置为"开"状态</mark>,重复网卡IPv4地址设置过程,将"默认网关"设置为192.168.20.199。

在命令行窗口中重复使用前一页的ping命令测试本机与内外部网关、外部公网服务器、其它内部网络地址之间的连通性,观察并记录测试结果。

拔出计算机主机背面连接的网线,在命令行窗口中使用ping 192.168.20.199 命令测试本机与局域网网关之间的连通性,<u>观察并记录测试结果,</u>完成后重新插 回网线。



#### 3) 配置计算机网络适配器的DNS服务器 思考: DNS server是干什么的

分别在命令行窗口中使用以下ping命令测试本机与外部公网服务器之间的连通性,观察并记录测试结果。

ping www.tsinghua.edu.cn

ping 166.111.4.100

ping www.bing.com

ping 202.89.233.101

重复网卡IPv4地址设置过程,将"首选"和"备用"DNS服务器分别设置为166.111.8.28和166.111.8.29,然后重复以上实验步骤,观察并记录测试结果。



#### 4) 利用DHCP自动配置计算机网络适配器参数

利用自己个人计算机,连接清华校园无线网络热点,<u>查看并记录个人</u>计算机的网卡型号"描述"、"物理地址"、"IPv4地址"、"IPv6地址"、"子网掩码"、"默认网关"、"DNS服务器"信息。

利用自己手机开启无线网络热点,将个人计算机连接到自己手机无线网络热点,查看并记录个人计算机的网卡"IPv4地址"、"IPv6地址"、"子网掩码"、"默认网关"、"DNS服务器"信息。

### 实验内容2-计算机网络常用命令与工具



- 1) arp命令: 查看局域网内IP地址和MAC地址转换表
- ◆ 在命令行窗口中输入执行 arp -a 命令, 观察并记录测试结果。
- ◆ 找一个该命令执行后输出的arp转换表中没有出现的其它相邻计算机的IP地址, 执行ping 192.168.20.\*\*\* (相邻计算机IP地址)后,再重复执行arp -a 命令,<u>观</u> 察并记录测试结果。
- 2) tracert命令: 通过路由跟踪, 查看访问目标网络地址的数据路径
- ◆ 在命令行窗口中依次输入执行以下tracert命令,观察并记录测试结果。
- ◆ tracert 192.168.20.\*\*\* (相邻计算机IP地址,<mark>需确认相邻同桌计算机的防火墙设</mark> 置为"关"状态)

tracert 192,168,20,199

tracert 166.111.4.100

tracert www.baidu.com

#### 实验内容2-计算机网络常用命令与工具



- 3) Netstat命令: 网络状态命令,用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据,一般用于检验本机各端口的网络连接情况。
- ◆ 在命令行窗口中输入执行 netstat -e 命令,观察并记录测试结果。
- ◆ 在命令行窗口中输入执行 netstat -a 命令,观察并记录测试结果。

#### 实验内容2-计算机网络常用命令与工具



#### 4) WireShark工具: 开源的网络数据包分析软件

在个人计算机上,从网络学堂或者以下网址下载并安装WireShark软件(安装过程所有选项按照默认设置即可)。

https://www.wireshark.org/download.html

参考以下网址,了解WireShark软件使用方法。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/92993778

https://www.cnblogs.com/linyfeng/p/9496126.html


#### 5) Packet Tracer工具: 网络模拟软件

已上载至网络学堂,按照安装步骤安装。这个版本是免登录版的,运行时,出现登录对话框,直接关闭即可。(目前Ciso对中国用户很不友好)



#### 1) 捕获网络数据包


启动WireShark软件, 在主界面上双击选中计算 机当前连接互联网的网卡 (例如示图中的WLAN), 进入该网卡传输数据包捕 获界面。





#### 1) 捕获网络数据包


启动WireShark软件, 在主界面上双击选中计算 机当前连接互联网的网卡 (例如示图中的WLAN), 进入该网卡传输数据包捕 获界面。





#### 2) ARP数据包分析

选中任意一条ARP数据包格据包,结合ARP数据包格式,查看了解WireShark软件界面中arp数据包原始编码、内容解析部分的信息。





#### 2) ARP数据包分析

ARP报头

### 网络层 报文

		,						
2	2	1	1	2	6	4	6	4
硬件 类型	上层 协议 类型	MAC 地址 长度	IP地 址长 度	操作 类型	源 MAC 地址	源IP 地址	目的 MAC 地址	目的 IP地 址

- **硬件类型**:占两字节,表示ARP报文可以在哪种类型的网络上传输,值为1时表示为以太网地址。
- **上层协议类型**:占两字节,表示硬件地址要映射的协议地址类型,映射 □ 地址时的值为 □ ▼ 8 ○ 。
- MAC **地址长度**:占一字节,标识MAC 地址长度,以字节为单位,此处为6。
- 操作类型:占2字节,指定本次ARP报文类型。1标识ARP请求报文,2标识ARP应答报文。
- 源MAC 地址: 占6字节, 标识发送设备的硬件地址。
- 源IP地址:占4字节,标识发送方设备的IP地址。
- **目的**MAC **地址**: 占6字节,表示接收方设备的硬件地址,在请求报文中该字段值全为〇,即 〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇,表示任意地址,因为现在不知道这个MAC 地址。
- **目的IP地址**:占4字节,表示接受方的IP地址。



#### 2) ARP数据包分析

以太网帧头

数据链路层 报文

1		
6	6	2
目的 MAC 地址	源 MAC 地址	帧类型

2	2	1	1	2	6	4	6	4
硬件 类型	上层 协议 类型	MAC 地址 长度	IP地 址长 度	操作类型	源 MAC 地址	源IP 地址	目的 MAC 地址	目的 IP地 址

- 目的MAC地址:占6字节,如果是ARP请求帧,因为它是一个广播帧,所以要填上广播MAC地址(FF-FF-FF-FF-FF-FF),其目标主机是网络上的所有主机。
- 源MAC地址:占6字节,这是发送ARP帧的节点MAC地址。
- **帧类型**:占两字节,这里用来标识帧封装的上层协议,因为本帧的数据部分是 ARP报文,所以直接用ARP的协议号○▼○8○6表示就可以了。



#### 3) Ping数据包分析

<i>€</i> *\	WLAN													N
文件	‡( <u>F</u> ) 编辑( <u>E</u> )	视图( <u>V</u> )	跳转(G)	捕获(C)	分析(A)	统计( <u>S</u> )	电话(Y)	无线( <u>W</u> )	工具(I	) 科	野助(上	<u>-</u> 1)		
1			0	€ ⇒ €	<u> </u>		⊕ ⊖ (	<b>9</b>			数	据包	可筛	选
	ip.addr == 166	111. 4. 100	and icmp										[X] =	+
No.	Time		Sour	ce		Dest	ination		Pı	rotoco	1	Length	Info	
►	3931 2107	7.763422	183	.173.143	3.34	166	.111.4.	100	I	CMP		74	Echo	(ping)
4	3931 2107	7.769417	166	.111.4.1	100	183	.173.14	13.34	I	CMP		74	Echo	(ping)
	3933 2108	.782246	183	.173.143	3.34	166	.111.4.	100	I	CMP		74	Echo	(ping)
L	3933 2108	.786402	166	.111.4.1	L00	183	.173.14	13.34	I	CMP		74	Echo	(ping)
<														

在WireShark界面"应用显示过滤器"框中输入"ip.addr == 166.111.4.100 and icmp"。


在计算机桌面cmd窗口执行: ping www.tsinghua.edu.cn -4

选中任意一条ICMP数据包,结合ICMP数据包格式,查看了解 WireShark软件界面中ICMP数据包原始编码、内容解析部分的信息。



#### 3) Ping数据包分析

ICMP报文格式



# 谢谢!