QUẨN TRỊ MẠNG

Chương 3

THIẾT LẬP CẦU HÌNH CÁC DỊCH VỤ MẠNG



Nội dung chương 3

- I. Các khái niệm
- II. Thiết lập địa chỉ IP
- III. DHCP
- IV. DNS


I. Các khái niệm

- 1. Các giao thức mạng
- 2. Mạng TCP/IP trên Windows 2008
- 3. Thiết kế và hiện thực mạng TCP/IP

Các giao thức mạng

- Protocol (Giao thức/Nghi thức): tập hợp các luật và quy ước để trao đổi thông tin trên mạng
- Windows 2008 hỗ trợ bộ giao thức:
 - TCP/IP

Bộ giao thức TCP/IP



Tên máy

- Với user, mỗi máy có tên dạng text
- Trên mạng TCP/IP, mỗi máy được định vị bằng địa chỉ IP
- Cần chuyển đổi tên máy thành địa chỉ IP

170

Tên máy (tt)

Host name

- Phần bên trái của tên miền dạng DNS
- Ví dụ: S20.TEST20.ORG
- Được dùng trên các chương trình sử dụng Windows Socket API, như Web Browser

NETBIOS name

- Ví dụ: S20
- Được dùng trên các chương trình sử dụng NETBIOS API, như File and Printer Sharing for Microsoft Networks

2. Mang TCP/IP trên Windows 2008

- Có các chức năng, công cụ chuẩn TCP/IP
- Các tính chất bổ sung:
 - IGMP version 3 (Internet Group Management Protocol)
 - Alternate configuration
 Thiết lập cấu hình thay thế khi không có
 DHCP server
 - IP version 6


• ..

171

3. Thiết kế và hiện thực mạng TCP/IP


- Thiết kế kết nối mạng vật lý
- Thiết lập cấu hình địa chỉ IP, subnets
- Thiết lập tên máy
- Điều chỉnh cho phù hợp với hiệu suất mạng

Cấu trúc tiêu biểu mạng LAN




173

Kết nối mạng dùng Switch



Mạng với các subnets




II. Thiết lập địa chỉ IP

- 1. Địa chỉ IP
- 2. Thiết lập địa chỉ IP tĩnh
- 3. Thiết lập địa chỉ IP động
- 4. Thiết lập cấu hình thay thế
- 5. Kiểm tra cấu hình IP

1. Địa chỉ IP

177




Địa chỉ riêng – Private addresses

Private network ID	Subnet mask	Range of IP addresses
10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.1 - 10.255.255.254
172.16.0.0	255.240.0.0	172.16.0.1 - 172.31.255.254
192.168.0.0	255.255.0.0	192.168.0.1 - 192.168.255.254

2. Thiết lập địa chỉ IP tĩnh

- Manual configuration
- Các thành phần:
 - IP address
 - Subnet Mask
 - Default gateway
 - DNS server
 - ...


Thiết lập địa chỉ IP tĩnh (tt)



- 3. Thiết lập địa chỉ IP động
 - Dynamic configuration
 - Cần có DHCP server trên mạng
 - DHCP server cung cấp các thành phần địa chỉ IP

182


Thiết lập địa chỉ IP động (tt)



4. Thiết lập cấu hình thay thế

- Alternate configuration
- Dùng khi máy tham gia vào nhiều mạng
- Nếu dùng địa chỉ IP động và không có DHCP server:
 - Dùng địa chỉ tĩnh tại user configured
 - Dùng địa chỉ tự động APIPA
 Automatic Private IP Addressing
 Range: 169.254.0.1 → 169.254.255.254
 Subnet Mask: 255.255.0.0

Thiết lập cấu hình thay thế (tt)



5. Kiểm tra cấu hình IP

Dùng các chương trình công cụ:

- ipconfig kiểm tra các thông số ip trên một máy
- ping kiểm tra kết nối

Ipconfig

Command prompt → ipconfig

- Hiển thị IP address, Subnet mask, default gateway, DNS servers
- Nếu trùng địa chỉ IP thì subnet mask là 0.0.0.0
- Nếu không có DHCP server khi dùng IP động thì hiển thị theo APIPA

Ping

Command prompt \rightarrow ping

Ví dụ: ping 192.168.0.1

187

Các bước kiểm tra cấu hình IP dùng ping

- ipconfig
 Kiểm tra cấu hình đã thiết lập
- ping 127.0.0.1 (loopback address)
 Kiểm tra bộ giao thức TCP/IP đã cài đặt
- ping local_addressKiểm tra không trùng địa chỉ
- ping gateway_address
- ping remote_host
- ping DNS_server

III. DHCP


- 1. Khái niêm
- 2. Cài đặt DHCP server
- 3. Thiết lập cấu hình DHCP server

1. Khái niệm

(Dynamic Host Configuration Protocol)

- Cấp phát tự động các thông tin cấu hình đia chỉ IP
- Quản lý tập trung địa chỉ IP
- Bảo đảm không có trùng/xung đột địa chỉ
- Cấp phát thông tin cấu hình trong một khoảng thời gian xác định


Hoạt động DHCP



191


7

Hoạt động DHCP (tt)



193

Hoạt động DHCP (tt)



Sử dụng ipconfig với DHCP server

- ipconfig /release
- ipconfig /renew

2. Cài đặt DHCP server

- Add/Remove Programs
- Add/Remove Windows Components
- Networking Services → Details
- Chọn DHCP

Chú ý: DHCP Server phải có địa chỉ IP tĩnh

3. Thiết lập cấu hình DHCP Server

- Dùng DHCP console trong Administrative Tools
- Các bước thực hiện:
 - Tạo scope
 - Thiết lập cấu hình scope
 - Kích hoạt (activate) scope
 - Cho phép (authorize) hoạt động trong Active Directory (nếu cần)

197

Tạo scope

- Scope: khoảng địa chỉ IP cấp cho một subnet
- Các thông số:
 - Tên scope
 - · Khoảng địa chỉ
 - · Subnet mask
 - Các tùy chọn (options)
 - Các địa chỉ dành riêng (reservations)
 - Khoảng thời gian cấp phát (lease duration)

Thiết lập cấu hình cho scope

- Các địa chỉ loại bỏ (exclude range)
 - Là khoảng địa chỉ trong scope
 - Không cấp cho client
- Các tùy chọn chính:
 - 003 Router
 - 006 DNS Servers
 - •
- Các địa chỉ dành riêng
 - Địa chỉ dùng cố định cho một DHCP Client

Thiết lập cấu hình scope (tt)

- Khoảng thời gian cấp phát
 - DHCP Client phải được cấp lại địa chỉ IP khi hết thời gian cấp phát

Kích hoạt scope

Phải kích hoạt scope mới trước khi DHCP Server cấp phát địa chỉ trong scope cho Client

• Cho phép DHCP server hoạt động trong Active Directory

- Cần thực hiện nếu cài đặt DHCP server trên member server
- Được thực hiện tự động nếu cài đặt DHCP server trên domain controller

201

IV. DNS

- 1. Khái niêm
- 2. Cài đặt DNS server
- 3. Thiết lập cấu hình DNS Server
- 4. Thiết lập cấu hình DNS Client

1. Khái niệm

Dịch vụ DNS chuyển đổi tên máy thành địa chỉ IP trên mạng TCP/IP


DNS được dùng trên mạng Internet và mạng cục bộ:

- Tên máy dễ sử dung hơn địa chỉ IP
- Tên máy cố định hơn địa chỉ IP
- User sử dụng các tên theo dạng Internet

Khái niệm (tt)

- Không gian tên DNS
- Vùng (Zones)
- DNS server
- DNS client

Ví dụ các name server



205

Các thành phần DNS name

Component	Description	
DNS Server	A computer running the DNS service	
•	 Hosts a namespace or portion of a namespace (domain) 	
	Authoritative for a namespace or domain	
	 Resolves the name resolution requests that DNS clients (DNS Client=Resolver) submit 	
DNS Client	A computer running the DNS Client service	
DNS Resource Records	Entries in the DNS database that map host names to	

Cơ sơ dữ liệu của Name Server

Các loại bản ghi	Mô tả
Bảng ghi SOA (Start of Authority)	Xác định máy chủ DNS có thẩm quyền cung cấp thông tin về tên miền xác định trên DNS
Bảng ghi A	Khai báo ánh xạ giữa tên của một máy tính trên mạng và địa chỉ IP của một máy tính trên mạng
Bảng ghi CNAME	Cho phép một máy tính có thể có nhiều tên
Bảng ghi MX	Khai báo trạm chuyển tiếp thư điện tử của một tên miền
Bảng ghi NS	Khai báo máy chủ tên miền cho một tên miền.
Bảng ghi PTR	Thực hiện chuyển đổi địa chỉ IP sang tên miền

- 2. Cài đặt DNS server
 - Add/Remove Programs
 - Add/Remove Windows Components
 - Networking Services → Details
 - Chon DNS

- 3. Thiết lập cấu hình DNS Server
 - Dùng DNS Console trong Administrative Tools
 - Các bước thực hiện:
 - Tạo DNS Forward Lookup Zone
 - Tạo các Resource Records

209

- 4. Thiết lập cấu hình DNS Client
- Dùng TCP/IP Properties Dialog
- Các bước thực hiện với địa chỉ IP tĩnh:
 - Xác định địa chỉ IP của DNS Server
 - Có thể chon nhiều DNS Server

- Một số công cụ quản lý IP, DNS
 - ipconfig
 - ipconfig /all
 - ipconfig /release
 - ipconfig /renew
 - nslookup
 - ls d TEST.PRO
 - ls t A TEST.PRO
 - tracert

211

· tracert www.ou.edu.vn

210