Red Hat Enterprise Linux 4: Manual de referencia

Anterior

Capítulo 12. Berkeley Internet Name Domain (BIND)

Siguiente

12.2. /etc/named.conf

El archivo named. conf es una colección de declaraciones usando opciones anidadas rodeadas por carácteres de llaves, { }. Los administradores deben tener mucho cuidado cuando estén modificando named.conf para evitar errores sintácticos puesto que hasta el error más pequeño puede impedir que el servicio named arranque.



No modifique manualmente el archivo /etc/named.conf o cualquier archivo en el directorio /var/named/ si está usando la Herramienta de configuración del Servicio de Nombres de Dominio. Cualquier cambio manual a esos archivos serán sobreescritos la próxima vez que se use Herramienta de configuración del Servicio de Nombres de Dominio.

Un archivo típico de named. conf está organizado de forma similar al ejemplo siguiente:

```
<statement-1> ["<statement-1-name>"] [<statement-1-class>] {
   <option-1>;
   <option-2>;
   <option-N>;
};
<statement-2> ["<statement-2-name>"] [<statement-2-class>] {
   <option-1>;
   <option-2>;
   <option-N>;
};
<statement-N> ["<statement-N-name>"] [<statement-N-class>] {
   <option-1>;
   <option-2>;
   <option-N>;
};
```

12.2.1. Tipos de declaraciones comúnes

Los siguientes tipos de sentencias son usados a menudo en /etc/named.conf:

12.2.1.1. Declaración acl

La sentencia acl (o sentencia de control de acceso) define grupos de hosts a los que se les puede permitir o negar el acceso al servidor de nombres.

Una declaración acl tiene la siguiente forma:

```
acl <acl-name> {
    <match-element>;
    [<match-element>; ...]
};
```

En esta declaración, sustituva <acl - name> con el nombre de la lista de control de acceso y reemplace <match - el ement> con una lista de direcciones IP separada por puntos y comas. La mayoría de las veces, una dirección IP individual o notación de red IP (tal como 10.0.1.0/24) es usada para identificar las direcciones IP dentro de la declaración acl.

La siguiente lista de control de acceso ya están definidas como palabras claves para simplificar la configuración:

- any Hace coincidir todas las direcciones IP.
- localhost Hace coincidir cualquier dirección IP que se use el sistema local.
- localnets Hace coincidir cualquier dirección IP en cualquier red en la que el sistema local está conectado.
- none No concuerda ninguna dirección IP.

Cuando lo utilice con otras pautas (tales como declaraciones options), las declaraciones acl pueden ser muy útiles al

asegurar el uso correcto de su servidor de nombres BIND.

El ejemplo siguiente define dos listas de control de acceso y utiliza una declaración options para definir cómo son tratadas en el servidor de nombres:

```
acl black-hats {
    10.0.2.0/24;
    192.168.0.0/24;
};

acl red-hats {
    10.0.1.0/24;
};

options {
    blackhole { black-hats; };
    allow-query { red-hats; };
    allow-recursion { red-hats; };
}
```

Este ejemplo contiene dos listas de control de acceso, black-hats y red-hats. Los hosts en la lista black-hats se les niega el acceso al servidor de nombres, mientras que a los hosts en la lista red-hats se les dá acceso normal.

12.2.1.2. Declaración include

La declaración include permite incluir archivos en un named.conf. De esta forma los datos de configuración confidenciales (tales como llaves) se pueden colocar en un archivo separado con permisos restringidos.

Una declaración include tiene la forma siguiente:

```
include "<file-name>"
```

En esta declaración, <file-name> es reemplazado con una ruta absoluta a un archivo.

12.2.1.3. Declaración options

La declaracion options define opciones de configuración de servidor globales y configura otras declaraciones por defecto. Puede ser usado para especificar la ubicación del directorio de trabajo named, los tipos de consulta permitidos y mucho más.

La declaración options toma la forma siguiente:

En esta declaración, las directivas <option> son reemplazadas con una opción válida.

Las siguientes son opciones usadas a menudo:

- allow-query Especifica cuáles hosts tienen permitido consultar este servidor de nombres. Por defecto, todos los
 hosts tienen derecho a consultar. Una lista de control de acceso, o una colección de direcciones IP o redes se puede
 usar aquí para sólo permitir a hosts particulares hacer consultas al servidor de nombres.
- allow-recursion Parecida a la opción allow-query, salvo que se aplica a las peticiones recursivas. Por defecto, todos los hosts están autorizados a presentar peticiones recursivas en un servidor de nombres.
- blackhole Especifica cuáles hosts no tienen permitido consultar al servidor de nombres.
- directory Especifica el directorio de trabajo named si es diferente del valor predeterminado /var/named.
- forward Especifica el comportamiento de reenvío de una directiva forwarders.

Se aceptan las siguientes opciones:

- o first Indica que los servidores de nombres especificados en la directiva forwarders sean consultados antes de que named intente resolver el nombre el mismo.
- o only Especifica que named no intente la resolución de nombres él mismo en el evento de que fallen las

consultas a los servidores de nombres especificados en la directriz forwarders.

- forwarders Especifica una lista de direcciones IP válidas para los servidores de nombres donde las peticiones se pueden reenviar para ser resueltas.
- listen-on Especifica la interfaz de red en la cual named escucha por solicitudes. Por defecto, todas las interfaces son usadas.

Usando esta directiva en un servidor DNS que también actúa como una gateway, BIND se puede configurar para sólo contestar solicitudes que se originan desde algunas de las redes.

Una directiva listen-on se parece al ejemplo siguiente:

```
options {
   listen-on { 10.0.1.1; };
};
```

En este ejemplo, solamente son aceptadas las peticiones que llegan desde la interfaz de red sirviendo a la red privada (10.0.1.1).

- notify Controla si named notifica a los servidores esclavos cuando una zona es actualizada. Acepta las opciones siguientes:
 - o yes Notifica a los servidores esclavos.
 - o no No notifica a los servidores esclavos.
 - o explicit Solamente notifica a los servidores esclavos especificados en una lista de also-notify dentro de la declaración de una zona.
- pid-file Especifica la ubicación del archivo del proceso ID creado por named.
- root-delegation-only Activa la implementación de las propiedades de delegación en dominios de nivel superior
 (TLDs) y zonas raíz con una lista opcional de exclusión. La delegación es el proceso de separar una zona sencilla en
 múltiples zonas. Para poder crear una zona delegada, se utilizan elementos conocidos como registros NS. Los registros
 de servidor de nombres (registros de delegación) anuncian los servidores de nombres autorizados para una zona
 particular.

El siguiente ejemplo de root-delegation-only especifica una lista excluyente de los TDLs desde los que se esperan respuestas no delegadas:

• statistics-file — Permite especificar la localización alternativa de los archivos de estadísticas. Por defecto, las estadísticas de named son guardadas al archivo /var/named/named.stats.

Existen numerosas opciones disponibles, muchas de ellas dependen unas de otras para poder funcionar correctamente. Consulte el *Manual de referencia para el administrador de BIND 9* en Sección 12.7.1 y la página man para bind.conf para más detalles.

12.2.1.4. Declaración zone

Una declaración zone define las características de una zona tal como la ubicación de su archivo de configuración y opciones específicas de la zona. Esta declaración puede ser usada para ignorar las declaraciones globales options.

Una declaración zone tiene la forma siguiente:

En esta declaración, <zone-name> es el nombre de la zona, <zone-class> es la clase opcional de la zona, y <zone-options> es una lista de opciones que caracterizan la zona.

El atributo < zone - name > para la declaración de zona es particularmente importante, pues es el valor por defecto asignado

para la directriz \$ORIGIN usada dentro del archivo de zona correspondiente localizado en el directorio /var/named/. El demonio named anexa el nombre de la zona a cualquier nombre de dominio que no esté completamente cualificado listado en el archivo de zona.

Por ejemplo, si una declaración zone define el espacio de nombres para example.com, utilice example.com como el <*zone-name>* para que sea colocado al final de los nombres de hosts dentro del archivo de zona example.com.

Para más información sobre los archivos de zona, consulte Sección 12.3.

Las opciones más comunes para la declaración zone incluyen lo siguiente:

- allow-query Especifica los clientes que se autorizan para pedir información sobre una zona. Por defecto, todas las
 peticiones de información son autorizadas.
- allow-transfer Especifica los servidores esclavos que están autorizados para pedir una transferencia de información de la zona. Por defecto, todas las peticiones se autorizan.
- allow-update Especifica los hosts que están autorizados para actualizar dinámicamente la información en sus zonas. Por defecto, no se autoriza la actualización de la información dinámicamente.

Tenga cuidado cuando autorice a los hosts para actualizar la información de su zona. No habilite esta opción si no tiene confianza en el host que vaya a usar. Es mejor que el administrador actualice manualmente los registros de zona y que vuelva a cargar el servicio named.

- file Especifica el nombre del archivo en el directorio de trabajo named que contiene los datos de configuración de zona.
- masters Especifica las direcciones IP desde las cuales solicitar información autorizada. Solamente se usa si la zona está definida como type slave.
- notify Controla si named notifica a los servidores esclavos cuando una zona es actualizada. Esta directiva sólo acepta las opciones siguientes:
 - o yes Notifica a los servidores esclavos.
 - o no No notifica a los servidores esclavos.
 - o explicit Solamente notifica a los servidores esclavos especificados en una lista de also-notify dentro de la declaración de una zona.
- type Define el tipo de zona.

Abajo se muestra una lista de las opciones válidas:

- o delegation-only Refuerza el estado de delegación de las zonas de infraestructura tales como COM, NET u ORG. Cualquier respuesta recibida sin una delegación explícita o implícita es tratada como NXDOMAIN. Esta opción solamente es aplicable en TLDs o en archivos raíz de zona en implementaciones recursivas o de caché.
- o forward Dice al servidor de nombres que lleve a cabo todas las peticiones de información de la zona en cuestión hacia otros servidores de nombres.
- hint Tipo especial de zona que se usa para orientar hacia los servidores de nombres root que sirven para resolver peticiones de una zona que no se conoce. No se requiere mayor configuración que la establecida por defecto con una zona hint.
- o master Designa el servidor de nombres actual como el que tiene la autoridad para esa zona. Una zona se puede configurar como tipo master si los archivos de configuración de la zona residen en el sistema.
- slave Designa el servidor de nombres como un servidor esclavo para esa zona. También especifica la dirección IP del servidor de nombres maestro para la zona.
- zone-statistics Configura named para mantener estadísticas concerniente a esta zona, escribiéndola a su ubicación por defecto (/var/named/named.stats) o al archivo listado en la opción statistics-file en la declaración server. Consulte la Sección 12.2.2 para más información sobre la declaración server.

12.2.1.5. Ejemplo de declaraciones de zone

La mayoría de los cambios al archivo /etc/named.conf de un servidor de nombres maestro o esclavo envuelven agregar, modificar o borrar declaraciones zone. Mientras que estas declaraciones zone pueden contener muchas opciones, la mayoría de los servidores de nombres requieren sólo un pequeño subconjunto para funcionar efectivamente. Las siguientes declaraciones zone son ejemplos muy básicos que ilustran la relación de servidores de nombres maestro-esclavo.

A continuación se muestra un ejemplo de una declaración de zone para un servidor de nombres primario hospedando example.com (192.168.0.1):

```
zone "example.com" IN {
  type master;
  file "example.com.zone";
  allow-update { none; };
};
```

En la declaración, la zona es identificada como example.com, el tipo es configurado a master y el servicio named se instruye para leer el archivo /var/named/example.com.zone. También le dice a named que no permita a ningún otro host que realice actualizaciones.

Una declaración zone de servidor esclavo para example.com se ve un poco diferente comparado con el ejemplo anterior. Para un servidor esclavo, el tipo se coloca a slave y en lugar de la línea allow-update está una directiva diciéndole a named la dirección IP del servidor maestro.

A continuación se muestra un ejemplo de una declaración zone para un servidor esclavo para la zona example.com:

```
zone "example.com" {
  type slave;
  file "example.com.zone";
  masters { 192.168.0.1; };
};
```

Esta declaración zone configura named en el servidor esclavo a que busque por el servidor maestro en la dirección IP 192.168.0.1 por información sobre la zona example.com. La información que el servidor esclavo recibe desde el servidor maestro es guardada al archivo /var/named/example.com.zone.

12.2.2. Otros tipos de declaraciones

La lista siguiente muestra tipos de declaraciones usadas con menos frecuencia disponibles dentro de named.conf:

• controls — Configura varios requerimientos de seguridad necesarios para usar el comando rndo para administrar el servicio named.

Consulte la <u>Sección 12.4.1</u> para conocer más sobre la estructura de la declaración controls y de las opciones que están disponibles.

- key "<key-name>" Define una llave particular por nombre. Las claves son usadas para autenticar varias acciones, tales como actualizaciones seguras o el uso del comando rndc. Se usan dos opciones con key:
 - $\verb| o algorithm | \verb| algorithm name > --- El tipo de algoritma usado, tal como \verb| dsa o hmac-md5|. \\$
 - o secret "< key-value>" La clave encriptada.

Consulte la Sección 12.4.2 para instrucciones sobre cómo escribir una declaración key.

• logging — Permite el uso de múltiples tipos de registro, llamados channels. Usando la opción channel dentro de la declaración logging, se puede construir un tipo registro personalizado, con su propio nombre de archivo (file), tamaño límite (size), versión (version), y nivel de importancia (severity). Una vez que se haya definido el canal personalizado, se usa una opción category para clasificar el canal y comenzar a conectar cuando se reinicie named.

Por defecto, named registra mensajes estándar al demonio syslog, que les sitúa en /var/log/messages. Esto se debe a que varios canales estándares se encuentran incorporados a BIND junto con varios niveles de severidad, tales como uno que maneja la información de mensajes de registros (default_syslog) y otro que maneja mensajes de depuración (default_debug). Una categoría por defecto, llamada default, usa los canales incorporados para hacer conexiones normales sin ninguna configuración especial.

La personalización del proceso de conexión es un proceso con muchos detalles y que está más allá del objetivo de este capítulo. Para información sobre la creación de registros personalizados BIND, consulte el *Manual de referencia del administrador de BIND 9* mencionado en la <u>Sección 12.7.1</u>.

- server Define opciones particulares que afectan como named debería actuar con respecto a servidores de nombres remotos, especialmente en lo que respecta a las notificaciones y transferencias de zonas.
 - La opción transfer-format controla si un registro de recursos es enviado con cada mensaje (one-answer) o si registros de múltiples recursos son enviados con cada mensaje (many-answers). Mientras que many-answers es más eficiente, sólo los nuevos servidores de nombres BIND lo entienden.
- trusted-keys Contiene llaves públicas utilizadas por DNS seguro, DNSSEC. Para mayor información sobre la seguridad de BIND, consulte la <u>Sección 12.5.3</u>.

 view "<view-name>" — Crea vistas especiales dependiendo de en qué red esté el host que contacta el servidor de nombres. Esto permite a determinados hosts recibir una respuesta que se refiere a una zona particular mientras que otros hosts reciben información completamente diferente. Alternativamente, algunas zonas puede que sólo estén disponibles para ciertos hosts de confianza mientras que otros hosts menos autorizados, sólo pueden hacer peticiones a otras zonas.

Se pueden usar múltiples visualizaciones, siempre y cuando sus nombres sean únicos. La opción match-clients especifica las direcciones IP que aplican a una vista particular. Cualquier declaración de options puede también ser usada dentro de una vista, ignorando las opciones globales ya configuradas por named. La mayoría de las sentencias view contienen múltiples declaraciones zone que aplican a la lista match-clients. El orden en que las sentencias view son listadas es importante, pues la primera sentencia view que coincida con una dirección IP de cliente particular es usada.

Consulte la Sección 12.5.2 para más información sobre la declaración view.

12.2.3. Etiquetas de comentarios

La siguiente es una lista de las etiquetas de comentarios válidas usadas dentro de named.conf:

- // Cuando se coloca al comienzo de una línea, esa línea es ignorada por named.
- # Cuando se coloca al comienzo de una línea, esa línea es ignorada por named.
- /* y */ Cuando el texto se coloca entre estas etiquetas, se ignora el bloque de texto por named.

AnteriorInicioSiguienteBerkeley Internet Name Domain (BIND)SubirArchivos de zona