ENGLISH



CRYCAT

Inductor wah pedal · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.6.2

STUDIO WIGA

1. Introduction

CRYCAT is a NINE HANDS | DSP plugin modelled on the most famous wah pedal of all, the Dunlop Cry Baby GCB95. Like the original, it is a resonant band-pass filter built around a 500 mH inductor: the peak sweeps from about 450 Hz with the heel down to 1.6 kHz with the toe down, with up to about +18 dB of resonance on the original circuit, while part of the low end always passes so the guitar keeps its body.

CRYCAT keeps that voice and adds the most wanted modifications from later Cry Baby models and DIY mods: six sweep RANGES, an adjustable Q, an inductor saturation control (PURR), a clean BOOST up to +15 dB, and an AUTO-ENGAGE mode that turns the wah on as soon as you move the pedal, ideal with an expression pedal plugged into an M-Vave Chocolate Plus.

Sound: vocal, throaty and singing; from the dark 'cocked wah' honk to the funk quack and the screaming lead.

2. Installation

Windows

Download the Crycat-VST3-Windows artifact from the Actions tab of the GitHub repository Nine-Hands-Dsp/crycat, unzip it and copy the Crycat.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Download Crycat-VST3-macOS, unzip it and copy Crycat.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (or /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 for all users). If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Crycat.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Crycat (NINE HANDS | DSP). Updating from 1.1.x: first delete the old CRYCAT.vst3 folder, then use Clear cache/re-scan so Reaper picks up the new name (your projects keep their settings). To control it with your MIDI pedal, the track must receive MIDI from the controller (record-arm or input monitoring, MIDI input set to your device, e.g. the M-Vave Chocolate Plus in Bluetooth or USB).

3. Interface overview



#	Control	Role
1	Treadle	The wah pedal. Heel down = 0 % (low frequency), toe down = 100 % (high frequency). Moves with the mouse (drag down to press the toe, wheel, double-click = heel / toe), with your MIDI expression pedal (once assigned with MIDI Learn) and with DAW automation.
2	RANGE selector	6 sweep ranges. Drag up / down, mouse wheel, or click a number directly. The selected number lights up in amber.
3	Screen	Range, state, live frequency response curve, centre frequency, Q and boost, treadle travel and the status line. Click it to open the preset menu.
4	MAN · AUTO switch	MAN: the footswitch alone turns the wah on / off. AUTO: automatic engage when the treadle leaves the heel.
5	Q	Resonance of the peak, from wide and smooth (Q 2) to very vocal (Q 14). Default 40 % (Q about 4.4, the original Cry Baby).
6	PURR	Inductor saturation and input grit (default 20 %).
7	BOOST	Output gain, 0 to +15 dB (default 0 dB).
8	Footswitch	Effect ON / OFF, click-free crossfade. Same footswitch and behaviour as Echoflex: it switches as soon as you press it and the cap darkens while held.
9	LED	Amber 3 mm LED in a chrome bezel: fades in when the wah is active (and lights the panel around it); glows faintly in AUTO while waiting for the pedal to move.
10	IN	Input jack (right side).
11	OUT	Output jack (left side).

4. Controls in detail

Treadle

The peak frequency follows the treadle on a logarithmic scale, so the sweep feels even across the whole travel, like the audio-taper pot of a real wah. The heel keeps more low end (lows about 12 dB under the peak), the toe thins them out (about 24 dB under the peak) for the classic 'wah' contrast. The resonance tightens slightly towards the toe, as on the original. On screen the treadle really tilts around its hinge: as the toe rises its face turns away from the light, its edges appear, a reflection slides over the chrome and its shadow grows longer and softer.

RANGE

Sets where the sweep starts and ends. Range 3 is the GCB95 (450 Hz to 1.6 kHz). Lower ranges suit bass and low-tuned guitars; higher ranges cut through and scream.

Q

On a real Cry Baby the Q is set by a single resistor (R7); raising it gives the more vocal tone that many players mod for. Low Q: smooth, filter-like. High Q: talking, nasal, very expressive.

PURR

Models the saturation of the inductor and of the input stage: at 0 % the filter is perfectly clean, higher values add a slightly asymmetric grit, compress the resonance on hard picking and give a throatier, 'meowing' voice. Very nice before a clean or crunch amp.

BOOST

Like the booster of the Cry Baby 535Q: compensates the volume drop of the wah or pushes the amp for solos. The boost only applies when the wah is on.

MAN / AUTO

AUTO-ENGAGE: the wah turns on as soon as the treadle leaves the heel (above 3.5 %) and turns off after it has rested on the heel for a short time (400 ms by default, adjustable: right-click > Auto-engage). The footswitch stays the master switch: if it is OFF, the wah stays off.



Treadle heel down (left, toe raised) and toe down (right): the drawing follows the MIDI pedal and automation in real time.

The screen



The screen shows the range and the state (ON, BYPASS, AUTO = waiting, AUTO ON = engaged by the pedal), the frequency response from 80 Hz to 5 kHz (the shaded band is the sweep of the selected range, the dot is the current peak), the centre frequency, the effective Q and the boost, the treadle position bars and the status line with the live values in % (pedal, Q, PURR, BOOST) or the instructions during a MIDI learn / calibration.

5. Footswitch, LED, AUTO mode and expression pedal

• Footswitch: turns the effect ON / OFF with a click-free crossfade. Like Echoflex, it switches as soon as you press it (mouse button down) and its cap darkens while you hold it.

• LED: the amber LED fades in when the wah is active and really lights the panel around it; in AUTO it glows faintly while CRYCAT waits for the pedal to move.

• MAN / AUTO: in MAN the footswitch alone turns the wah on and off. In AUTO the wah engages as soon as the treadle leaves the heel and switches off after a rest on the heel (right-click > Switch off after resting on the heel: 150, 300, 400, 800 or 1500 ms). The footswitch stays the master switch.

• Expression pedal: no CC is assigned by default: right-click the treadle > MIDI Learn: Wah pedal (or MIDI learn pedal controller) and move your pedal. The pedal direction is inverted by default (right-click > Invert pedal direction is ticked when the plugin opens): untick it if the treadle moves the wrong way with your pedal. Other items of the right-click menu: MIDI learn pedal controller, Clear pedal MIDI assignment, Calibrate (sweep the pedal fully heel <-> toe for 6 seconds: CRYCAT records its real minimum and maximum), Reset pedal calibration and Pedal glide (0, 8, 15, 30, 60 or 120 ms; 15

ms by default).

• Smooth movement: CRYCAT measures the time between two messages from your pedal and glides linearly to each new position over that time, then smooths the result with a two-stage filter; frequency, Q, Purr and Boost are also smoothed, so the 128 steps of a 7-bit pedal (even over Bluetooth) and DAW automation sound continuous. 14-bit pedals (CC n + CC n+32) are supported.

• Pedal range: many expression pedals never send exactly 0 and 127 (an M-Audio EX-P on an M-Vave Chocolate Plus often sends about 2 to 116). CRYCAT learns the real range automatically the first time you press the pedal fully down and up, and adds a small dead zone at both ends: heel is exactly 0 %, toe exactly 100 %. The right-click menu shows the range in use (e.g. auto 2 - 116); a manual calibration, if made, takes priority.

• Tip: with AUTO-ENGAGE you can play without touching a switch: just rock the expression pedal, CRYCAT turns itself off when you return to the heel.

6. MIDI

MIDI Learn on every control: right-click a control (the treadle, the RANGE selector or one of its numbers, Q, PURR, BOOST, the MAN / AUTO switch or the footswitch). The top of the menu shows MIDI Learn: <Name> (CC n / none) with the current assignment, Clear MIDI: <Name> and, while a learn is waiting, Cancel MIDI learn. Choose MIDI Learn, then move a pedal, a knob or press a footswitch of your controller: the status line of the screen shows MIDI LEARN: move a control for <Name>, then <Name> = CC n for 2 seconds.

Right-click outside the controls (for example on the screen or the enclosure) to open the usual menu with a MIDI submenu: Learn for each of the 7 controls (with its current assignment, or none), Cancel MIDI learn and Clear all MIDI assignments, which removes every assignment. No CC is assigned by default, not even for the treadle: every control is assigned with MIDI Learn. Choosing the pending item again also cancels the learn.

A CC number can only drive one control: learning a CC that is already used removes it from the other control. Learn accepts CC 0 to 119; the MAN / AUTO switch and the footswitch can also learn a MIDI note. CRYCAT listens on all MIDI channels. Assignments are saved with the project (and with DAW presets). A project made with an earlier version that still had only the former factory assignment (pedal on CC 11, nothing else) opens with no assignment: learn the treadle again. A project in which you had changed an assignment or learnt a note keeps its assignments as saved (including the pedal, MAN / AUTO and footswitch assignments of versions before 1.5).

Control	Type
Wah pedal (treadle)	Continuous 0-127 (heel to toe), with calibration, auto range, inversion (on by default), glide and 14-bit CC
Range selector	6-position selector: the 0-127 travel is split into 6 equal zones (1 to 6)
Q	Continuous 0-127 = 0-100 %
Purr	Continuous 0-127 = 0-100 %
Boost	Continuous 0-127 = 0 to +15 dB
MAN / AUTO switch	Footswitch (CC or note): momentary (each press toggles) or latching (127 = AUTO, 0 = MAN)
ON / OFF footswitch	Footswitch (CC or note): momentary (each press toggles) or latching (127 = ON, 0 = OFF)

• Switch messages: right-click the footswitch or the MAN / AUTO switch to choose how your controller sends its switches: Momentary (each press toggles), for switches that send 127 on press and 0 on release, or Latching (127 = ON, 0 = OFF), for switches set to 'toggle' that alternate 127 / 0. A CC at 64 or more counts as pressed.

• Program Change: PC 1 to 10 load the 10 factory presets (right-click > Respond to MIDI Program Change (PC 1-10), on by default).

• M-Vave Chocolate Plus: plug your expression pedal into its EXP input, then MIDI-learn the treadle (right-click the treadle > MIDI Learn: Wah pedal, then move the pedal). Learn one Chocolate footswitch on the CRYCAT footswitch and optionally another one on MAN / AUTO; its Program Change mode loads the presets directly.

• Every control is also a DAW parameter (Wah Pedal, Range, Q, Purr, Boost, Effect On, Auto-Engage, Pedal Glide, Auto-Engage Release, Pedal Calibration Heel / Toe, MIDI Pedal Invert, Respond to MIDI Program Change, MIDI Switches Latching) and can be automated in Reaper.

7. Window

CRYCAT uses the double pedal format, like Wharry, with the same window heights as Ring Think. Right-click > Plugin size: 60 %, 75 %, 100 % sets the size of this window, and (default) is shown next to the default size you chose. The size chosen for an instance is saved with the project and takes priority when the project is reopened. At the bottom of the same menu, Default size (new windows) chooses the size at which every new CRYCAT window opens when its instance has no size of its own saved in the project (a setting shared by all instances and saved on the computer); the open window also takes that size at once. The window can never be made smaller than 60 %; you can also drag the bottom-right corner (proportions are kept).

The status line at the bottom of the screen shows the live values in % (PEDAL, Q, PURR, BOOST), or the instructions during a calibration or a MIDI learn.

8. Presets

Click the screen (or use the preset menu of your DAW) to load a factory preset or choose a range. The sweep ranges:

#	Range	Heel	Toe	Use
1	Low / 7-string	220 Hz	0.90 kHz	Lowest sweep: bass, baritone and 7-string guitars tuned to G or lower.
2	Dark	320 Hz	1.25 kHz	Darker, rounder sweep, jazz and smooth rhythm parts.
3	GCB95 Classic	450 Hz	1.60 kHz	The original Cry Baby GCB95 sweep (default).
4	Vintage (V847)	480 Hz	2.10 kHz	Wider, more open sweep in the spirit of the early Vox V847.
5	Bright	600 Hz	2.60 kHz	Brighter toe for funk and clean parts.
6	Shriek	750 Hz	3.20 kHz	Highest sweep: screaming leads, cuts through dense mixes.

NINE HANDS | DSP factory presets

PC	Preset	Range	Q / Purr / Boost	Description
1	GCB95 Classic	3	40 % · 20 % · 0 %	The reference: the stock Cry Baby voice.
2	Voodoo Fuzz Wah (V847)	4	50 % · 30 % · 20 %	Open vintage sweep, a bit of grit and boost: made for a fuzz in front.
3	Funk Quack	5	65 % · 10 % · 15 %	Bright, tight quack for funk rhythm.
4	Shriek Lead	6	78 % · 35 % · 35 %	High, very resonant sweep with boost for solos.
5	Cocked Wah - Mid Honk	3	55 % · 25 % · 20 % · pedal 55 %	Fixed half-way 'cocked wah' (treadle at 55 %): nasal mid honk.
6	Seven-String Growl	1	45 % · 55 % · 20 %	Low range and plenty of Purr: thick growl for low-tuned guitars.
7	Bass Wah	1	30 % · 20 % · 10 %	Low range, moderate Q: bass-friendly wah.
8	Talking Cat (vocal)	4	92 % · 15 % · 10 %	Very high Q for a vocal, talking effect.
9	Smooth Dark Sweep	2	20 % · 0 % · 5 %	Soft, dark, almost filter-like sweep.
10	Auto-Engage Lead	3	50 % · 25 % · 25 % · AUTO	Classic voice with AUTO-ENGAGE: just move the pedal to turn the wah on.

9. Tips

• In Reaper place CRYCAT before your amp simulator (for example before Ampire, followed by Impulse for the cab), as you would put a real wah in front of the amp. With a fuzz, try both orders: wah before fuzz is smoother, fuzz before wah screams more.

• 7-string tuned to G or lower: use range 1 (220 Hz to 900 Hz) and a little PURR for a thick, growling low end; range 2 for rhythm parts.

• For a 'cocked wah' sound, park the treadle around 40-60 % (or load the Cocked Wah preset) and raise Q.

• If your pedal feels too jumpy, raise Pedal glide to 30 ms; for fast funk rhythms keep it at 8-15 ms.

• Learn the Q or BOOST on a second expression pedal or a knob of your controller to play with the resonance live.

10. Specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal), AU also built on macOS
Version	1.6.2
Channels	Mono or stereo in, mono or stereo out (each channel filtered)
Latency	0 samples
Sweep	220 Hz to 3.2 kHz depending on the range (GCB95: 450 Hz to 1.6 kHz)
Q	2 to 14
Boost	0 to +15 dB
MIDI	MIDI Learn on all 7 controls (saved with the project), no CC assigned by default (pedal inverted by default), 14-bit CC, notes for the switches, Program Change 1-10, all channels
Window	60 % / 75 % / 100 % (Plugin size, saved with the project), default size of new windows to choose, never smaller than 60 %; anti-freeze v2 on Windows (display caches rebuilt by a timer, watchdog that restarts drawing, no call to the host from the audio thread)
CPU	less than 1 % of one core at 48 kHz

FRANÇAIS



CRYCAT

Pédale wah à inducteur · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.6.2

STUDIO WIGA

1. Présentation

CRYCAT est un plugin NINE HANDS | DSP inspiré de la wah la plus célèbre, la Dunlop Cry Baby GCB95. Comme l'originale, c'est un filtre passe-bande résonant construit autour d'un inducteur de 500 mH : la pointe balaye d'environ 450 Hz talon enfoncé à 1,6 kHz pointe enfoncée, avec jusqu'à environ +18 dB de résonance sur le circuit d'origine, tandis qu'une partie des graves passe toujours pour garder le corps de la guitare.

CRYCAT garde cette voix et ajoute les modifications les plus recherchées des Cry Baby plus récentes et des mods DIY : six PLAGES de balayage (RANGE), un Q réglable, une saturation de l'inducteur (PURR), un BOOST propre jusqu'à +15 dB et un mode AUTO-ENGAGE qui active la wah dès que vous bougez la pédale, idéal avec une pédale d'expression branchée sur une M-Vave Chocolate Plus.

Son : vocal, guttural et chantant ; du médium nasal de la « wah bloquée » au « quack » funk et au solo hurlant.

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact Crycat-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub Nine-Hands-Dsp/crycat, décompressez-le et copiez le dossier Crycat.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Téléchargez Crycat-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Crycat.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3 (ou /Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3 pour tous les utilisateurs). Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Crycat.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Crycat (NINE HANDS | DSP). Mise à jour depuis la 1.1.x : supprimez d'abord l'ancien dossier CRYCAT.vst3, puis faites Clear cache/re-scan pour que Reaper prenne le nouveau nom (vos projets gardent leurs réglages). Pour le piloter avec votre pédale MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus en Bluetooth ou USB).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	Plateau	La pédale wah. Talon enfoncé = 0 % (grave), pointe enfoncée = 100 % (aigu). Se déplace à la souris (tirer vers le bas = appuyer sur la pointe, molette, double-clic = talon / pointe), avec votre pédale d'expression MIDI (une fois assignée par MIDI Learn) et avec les automations du DAW.
2	Sélecteur RANGE	6 plages de balayage. Glisser vers le haut / le bas, molette, ou clic direct sur un numéro. Le numéro choisi s'allume en ambre.
3	Écran	Plage, état, courbe de réponse en direct, fréquence centrale, Q et boost, course du plateau et ligne d'état. Un clic ouvre le menu des presets.
4	Inverseur MAN · AUTO	MAN : seul le footswitch active / coupe la wah. AUTO : enclenchement automatique quand le plateau quitte le talon.
5	Q	Résonance de la pointe, de large et douce (Q 2) à très vocale (Q 14). 40 % par défaut (Q d'environ 4,4, la Cry Baby d'origine).
6	PURR	Saturation de l'inducteur et grain de l'entrée (20 % par défaut).
7	BOOST	Gain de sortie, de 0 à +15 dB (0 dB par défaut).
8	Footswitch	Effet ON / OFF, fondu sans clic. Même footswitch et même fonctionnement qu'Echoflex : il bascule dès l'appui et le bouton s'assombrit tant qu'on appuie.
9	LED	LED ambre 3 mm à bague chromée : s'allume en fondu quand la wah est active (et éclaire la façade autour d'elle) ; faible lueur en AUTO tant que la pédale n'a pas bougé.
10	IN	Jack d'entrée (côté droit).
11	OUT	Jack de sortie (côté gauche).

4. Les commandes en détail

Plateau

La fréquence de la pointe suit le plateau sur une échelle logarithmique : le balayage paraît régulier sur toute la course, comme avec le potentiomètre logarithmique d'une vraie wah. Le talon garde davantage de graves (environ 12 dB sous le niveau de la pointe), la pointe les amincit (environ 24 dB sous la pointe) pour le contraste « wah » classique. La résonance se resserre un peu vers la pointe, comme sur l'originale. À l'écran, le plateau bascule vraiment autour de sa charnière : quand la pointe monte, sa face s'écarte de la lumière, ses tranches apparaissent, un reflet glisse sur le chrome et son ombre s'allonge en s'adoucissant.

RANGE

Fixe le début et la fin du balayage. La plage 3 est celle de la GCB95 (450 Hz à 1,6 kHz). Les plages graves conviennent à la basse et aux guitares accordées bas ; les plages aiguës percent et hurlent.

Q

Sur une vraie Cry Baby, le Q dépend d'une seule résistance (R7) ; l'augmenter donne le son plus vocal que beaucoup de guitaristes obtiennent par modification. Q faible : doux, façon filtre. Q élevé : parlant, nasal, très expressif.

PURR

Reproduit la saturation de l'inducteur et de l'étage d'entrée : à 0 % le filtre est parfaitement propre, au-delà il ajoute un grain légèrement asymétrique, comprime la résonance sur les attaques fortes et donne une voix plus gutturale, qui « miaule ». Très beau devant un ampli clair ou crunch.

BOOST

Comme le booster de la Cry Baby 535Q : compense la perte de volume de la wah ou pousse l'ampli pour les solos. Le boost ne s'applique que lorsque la wah est active.

MAN / AUTO

AUTO-ENGAGE : la wah s'active dès que le plateau quitte le talon (au-delà de 3,5 %) et se coupe après un court repos au talon (400 ms par défaut, réglable : clic droit > Auto-engage). Le footswitch reste l'interrupteur principal : s'il est sur OFF, la wah reste coupée.



Plateau talon enfoncé (à gauche, pointe levée) et pointe enfoncée (à droite) : le dessin suit la pédale MIDI et les automations en temps réel.

L'écran



L'écran affiche la plage et l'état (ON, BYPASS, AUTO = en attente, AUTO ON = enclenchée par la pédale), la courbe de réponse de 80 Hz à 5 kHz (la bande ombrée correspond au balayage de la plage choisie, le point à la pointe actuelle), la fréquence centrale, le Q effectif et le boost, les barres de position du plateau et la ligne d'état avec les valeurs en direct en % (pédale, Q, PURR, BOOST) ou les consignes pendant un MIDI learn / une calibration.

5. Footswitch, LED, mode AUTO et pédale d'expression

• Footswitch : active / coupe l'effet avec un fondu sans clic. Comme sur Echoflex, il bascule dès l'appui (bouton de la souris enfoncé) et son bouton s'assombrit tant qu'on appuie.

• LED : la LED ambre s'allume en fondu quand la wah est active et éclaire réellement la façade autour d'elle ; en AUTO, elle luit faiblement tant que CRYCAT attend que la pédale bouge.

• MAN / AUTO : en MAN, seul le footswitch active et coupe la wah. En AUTO, la wah s'enclenche dès que le plateau quitte le talon et se coupe après un repos au talon (clic droit > Switch off after resting on the heel : 150, 300, 400, 800 ou 1500 ms). Le footswitch reste l'interrupteur principal.

• Pédale d'expression : aucun CC n'est assigné par défaut : clic droit sur le plateau > MIDI Learn: Wah pedal (ou MIDI learn pedal controller), puis bougez votre pédale. Le sens de la pédale est inversé par défaut (clic droit > Invert pedal direction est coché à l'ouverture du plugin) : décochez-le si le plateau part dans le mauvais sens avec votre pédale. Autres choix du menu clic droit : MIDI learn pedal controller, Clear pedal MIDI assignment, Calibrate (balayez la pédale entièrement talon <-> pointe pendant 6 secondes : CRYCAT enregistre son minimum et son maximum réels), Reset pedal

calibration et Pedal glide (0, 8, 15, 30, 60 ou 120 ms ; 15 ms par défaut).

• Mouvement sans saccade : CRYCAT mesure le temps entre deux messages de votre pédale et glisse linéairement vers chaque nouvelle position pendant ce temps, puis lisse le résultat avec un filtre à deux étages ; la fréquence, le Q, le Purr et le Boost sont aussi lissés : les 128 pas d'une pédale 7 bits (même en Bluetooth) et les automations du DAW sonnent continus. Les pédales 14 bits (CC n + CC n+32) sont prises en charge.

• Course de la pédale : beaucoup de pédales d'expression n'envoient jamais exactement 0 et 127 (une M-Audio EX-P sur une M-Vave Chocolate Plus envoie souvent environ 2 à 116). CRYCAT apprend tout seul la course réelle dès que vous enfoncez puis relevez la pédale à fond, et ajoute une petite zone morte aux deux butées : talon = exactement 0 %, pointe = exactement 100 %. Le menu clic droit affiche la course utilisée (par ex. auto 2 - 116) ; une calibration manuelle, si elle a été faite, reste prioritaire.

• Astuce : avec AUTO-ENGAGE, plus besoin de footswitch : basculez simplement la pédale d'expression, CRYCAT se coupe tout seul quand vous revenez au talon.

6. MIDI

MIDI Learn sur toutes les commandes : faites un clic droit sur une commande (le plateau, le sélecteur RANGE ou l'un de ses numéros, Q, PURR, BOOST, l'inverseur MAN / AUTO ou le footswitch). Le haut du menu affiche MIDI Learn: <Nom> (CC n / none) avec l'assignation actuelle, Clear MIDI: <Nom> et, tant qu'un apprentissage est en attente, Cancel MIDI learn. Choisissez MIDI Learn puis bougez une pédale, un bouton ou appuyez sur un footswitch de votre contrôleur : la ligne d'état de l'écran affiche MIDI LEARN: move a control for <Nom>, puis <Nom> = CC n pendant 2 secondes.

Un clic droit hors des commandes (par exemple sur l'écran ou le boîtier) ouvre le menu habituel avec un sous-menu MIDI : Learn pour chacune des 7 commandes (avec son assignation actuelle, ou none), Cancel MIDI learn et Clear all MIDI assignments, qui efface toutes les assignations. Aucun CC n'est assigné par défaut, pas même pour le plateau : chaque commande s'assigne avec le MIDI Learn. Choisir de nouveau la commande en attente annule aussi l'apprentissage.

Un numéro de CC ne pilote qu'une seule commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre commande. L'apprentissage accepte les CC 0 à 119 ; l'inverseur MAN / AUTO et le footswitch peuvent aussi apprendre une note MIDI. CRYCAT écoute tous les canaux MIDI. Les assignations sont sauvegardées avec le projet (et avec les presets du DAW). Un projet fait avec une version précédente qui n'avait encore que l'ancienne assignation d'usine (pédale sur le CC 11, rien d'autre) s'ouvre sans aucune assignation : réapprenez le plateau. Un projet où vous aviez changé une assignation ou appris une note garde ses assignations telles qu'enregistrées (y compris les assignations de pédale, de MAN / AUTO et de footswitch des versions antérieures à la 1.5).

Commande	Type
Wah pedal (plateau)	Continu 0-127 (talon à pointe), avec calibration, course automatique, inversion (active par défaut), glissé et CC 14 bits
Range selector	Sélecteur à 6 positions : la course 0-127 est découpée en 6 zones égales (1 à 6)
Q	Continu 0-127 = 0-100 %
Purr	Continu 0-127 = 0-100 %
Boost	Continu 0-127 = 0 à +15 dB
MAN / AUTO switch	Footswitch (CC ou note) : momentané (chaque appui bascule) ou à accrochage (127 = AUTO, 0 = MAN)
ON / OFF footswitch	Footswitch (CC ou note) : momentané (chaque appui bascule) ou à accrochage (127 = ON, 0 = OFF)

• Messages des commutateurs : clic droit sur le footswitch ou l'inverseur MAN / AUTO pour choisir comment votre contrôleur envoie ses commutateurs : Momentary (each press toggles), pour les footswitches qui envoient 127 à l'appui et 0 au relâchement, ou Latching (127 = ON, 0 = OFF), pour les footswitches réglés en « toggle » qui alternent 127 / 0. Un CC à 64 ou plus compte comme un appui.

• Program Change : PC 1 à 10 chargent les 10 presets usine (clic droit > Respond to MIDI Program Change (PC 1-10), actif par défaut).

• M-Vave Chocolate Plus : branchez votre pédale d'expression sur son entrée EXP, puis faites un MIDI Learn du plateau (clic droit sur le plateau > MIDI Learn: Wah pedal, puis bougez la pédale). Apprenez un footswitch de la Chocolate sur le footswitch de CRYCAT et éventuellement un autre sur MAN / AUTO ; son mode Program Change charge directement les presets.

• Chaque commande est aussi un paramètre du DAW (Wah Pedal, Range, Q, Purr, Boost, Effect On, Auto-Engage, Pedal Glide, Auto-Engage Release, Pedal Calibration Heel / Toe, MIDI Pedal Invert, Respond to MIDI Program Change, MIDI Switches Latching), automatisable dans Reaper.

7. Fenêtre

CRYCAT utilise le format pédale double, comme Wharry, avec les mêmes hauteurs de fenêtre que Ring Think. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 % règle la taille de cette fenêtre, et (default) est indiqué à côté de la taille par défaut choisie. La taille choisie pour une instance est enregistrée avec le projet et reste prioritaire quand le projet est rouvert. En bas du même menu, Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de CRYCAT dont l'instance n'a pas de taille enregistrée dans le projet (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur) ; la fenêtre ouverte prend aussitôt cette taille. La fenêtre ne peut jamais être réduite sous 60 % ; on peut aussi tirer le coin en bas à droite (les proportions sont conservées).

La ligne d'état, en bas de l'écran, affiche les valeurs en direct en % (PEDAL, Q, PURR, BOOST), ou les consignes pendant une calibration ou un MIDI Learn.

8. Presets

Cliquez sur l'écran (ou utilisez le menu de presets de votre DAW) pour charger un preset usine ou choisir une plage. Les plages de balayage :

#	Plage	Talon	Pointe	Usage
1	Low / 7-string	220 Hz	0,90 kHz	Balayage le plus grave : basse, baryton et 7 cordes accordée en G ou plus bas.
2	Dark	320 Hz	1,25 kHz	Balayage plus sombre et rond, jazz et rythmiques douces.
3	GCB95 Classic	450 Hz	1,60 kHz	Le balayage d'origine de la Cry Baby GCB95 (par défaut).
4	Vintage (V847)	480 Hz	2,10 kHz	Balayage plus large et ouvert, dans l'esprit de la Vox V847 des débuts.
5	Bright	600 Hz	2,60 kHz	Pointe plus brillante pour le funk et les sons clairs.
6	Shriek	750 Hz	3,20 kHz	Balayage le plus aigu : solos hurlants, passe à travers un mix chargé.

Presets usine NINE HANDS | DSP

PC	Preset	Plage	Q / Purr / Boost	Description
1	GCB95 Classic	3	40 % · 20 % · 0 %	La référence : la voix de la Cry Baby d'origine.
2	Voodoo Fuzz Wah (V847)	4	50 % · 30 % · 20 %	Balayage vintage ouvert, un peu de grain et de boost : fait pour une fuzz placée devant.
3	Funk Quack	5	65 % · 10 % · 15 %	« Quack » brillant et serré pour la rythmique funk.
4	Shriek Lead	6	78 % · 35 % · 35 %	Balayage aigu, très résonant, avec boost pour les solos.
5	Cocked Wah - Mid Honk	3	55 % · 25 % · 20 % · pédale 55 %	Wah « bloquée » à mi-course (plateau à 55 %) : médium nasal.
6	Seven-String Growl	1	45 % · 55 % · 20 %	Plage grave et beaucoup de Purr : grognement épais pour guitares accordées bas.
7	Bass Wah	1	30 % · 20 % · 10 %	Plage grave, Q modéré : wah adaptée à la basse.
8	Talking Cat (vocal)	4	92 % · 15 % · 10 %	Q très élevé pour un effet vocal, qui « parle ».
9	Smooth Dark Sweep	2	20 % · 0 % · 5 %	Balayage doux et sombre, presque comme un filtre.
10	Auto-Engage Lead	3	50 % · 25 % · 25 % · AUTO	Voix classique avec AUTO-ENGAGE : il suffit de bouger la pédale pour activer la wah.

9. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez CRYCAT avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Ampire, suivi d'Impulse pour le baffle), comme une vraie wah devant l'ampli. Avec une fuzz, essayez les deux ordres : wah avant la fuzz = plus doux, fuzz avant la wah = plus hurlant.

• 7 cordes accordée en G ou plus bas : utilisez la plage 1 (220 Hz à 900 Hz) et un peu de PURR pour des graves épais et grognants ; la plage 2 pour les rythmiques.

• Pour un son de « wah bloquée », laissez le plateau vers 40-60 % (ou chargez le preset Cocked Wah) et montez le Q.

• Si la pédale vous semble trop nerveuse, montez Pedal glide à 30 ms ; pour les rythmiques funk rapides, gardez 8-15 ms.

• Apprenez le Q ou le BOOST sur une deuxième pédale d'expression ou un bouton de votre contrôleur pour jouer avec la résonance en direct.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel), AU également compilé sur macOS
Version	1.6.2
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo (chaque canal est filtré)
Latence	0 échantillon
Balayage	de 220 Hz à 3,2 kHz selon la plage (GCB95 : 450 Hz à 1,6 kHz)
Q	de 2 à 14
Boost	de 0 à +15 dB
MIDI	MIDI Learn sur les 7 commandes (sauvegardé avec le projet), aucun CC assigné par défaut (pédale inversée par défaut), CC 14 bits, notes pour les commutateurs, Program Change 1-10, tous canaux
Fenêtre	60 % / 75 % / 100 % (Plugin size, enregistrée avec le projet), taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix, jamais sous 60 % ; anti-gel v2 sous Windows (caches d'affichage refaits par un timer, chien de garde qui relance le dessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
Processeur	moins de 1 % d'un cœur à 48 kHz