FRANÇAIS



W H A R R Y

Pitch shift et harmonies

NINE HANDS | DSP

Présentation

Wharry reproduit le fonctionnement de la DigiTech Whammy 5 : une pédale d'expression qui transpose la guitare en temps réel, du simple bend d'un demi-ton jusqu'à la plongée de trois octaves, plus des effets de désaccord (Detune) et des harmonies à deux voix (Harmony).

Comme sur l'original, l'inverseur CLASSIC / CHORDS choisit entre un moteur très réactif pour les notes seules (le caractère criard du Whammy) et un moteur pensé pour les accords. Wharry ajoute un moteur Chords Studio HQ plus précis (avec latence, pour le mixage ou le re-amping), un suivi des notes jusqu'à ~35 Hz (7 cordes en G et plus bas) et des réglages GLIDE, TONE et MIX.

La pédale se pilote à la souris, par automation dans le DAW, ou avec une vraie pédale d'expression MIDI (M-Vave Chocolate Plus par exemple) : le plateau bascule à l'écran en même temps que votre pied.

Installation

Windows : décompressez Wharry-VST3-Windows.zip et copiez Wharry.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS : décompressez Wharry-VST3-macOS.zip et copiez Wharry.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (version Audio Unit dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components si elle est fournie). Au premier lancement, autorisez le plugin dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité si macOS le demande.

Reaper : Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Wharry (NINE HANDS | DSP). Pour piloter la pédale en MIDI, la piste doit recevoir l'entrée MIDI de votre pédalier (armement et monitoring activés, entrée MIDI choisie).

Vue d'ensemble



N°	Élément	Rôle
1	Pédale d'expression	Pointe levée = pas de transposition, orteil enfoncé = intervalle complet du programme
2	Sélecteur de programmes	21 programmes : WHAMMY, DETUNE et HARMONY
3	Écran	Famille et moteur, programme, décalage en direct, course de la pédale ; clic = presets
4	Inverseur CLASSIC / CHORDS	Moteur notes seules ou accords
5	GLIDE	Lissage du mouvement de la pédale (0 à 250 ms)
6	TONE	Filtre de la voix transposée (plus sombre vers la gauche)
7	MIX	Dosage entre le son direct et le son transposé
8	Barre de presets	Flèches : programme précédent / suivant ; clic au centre = menu ; affiche aussi les valeurs pendant un réglage
9	Footswitch	Effet ON / OFF ; l'anneau rouge s'allume quand l'effet est actif
10	IN	Entrée (tranche droite)
11	OUT	Sortie (tranche gauche)

Les commandes

La pédale d'expression

Glissez verticalement sur le plateau (vers le bas = appuyer sur la pointe), utilisez la molette, ou double-cliquez pour passer d'un bout à l'autre. Le paramètre Expression Pedal est automatisable dans le DAW. Le plateau bascule en perspective avec sa lumière et son ombre : il suit en temps réel la pédale MIDI et les automations.



Pointe levée (à gauche) et orteil enfoncé (à droite).

Le sélecteur de programmes

Glissez verticalement, utilisez la molette ou cliquez sur l'écran pour choisir parmi les 21 programmes. Les repères autour du bouton regroupent les familles : WHAMMY (début de course), DETUNE (en haut) et HARMONY (fin de course). Tourner le sélecteur quitte le preset usine en cours.

L'inverseur CLASSIC / CHORDS

CLASSIC : moteur qui suit la note jouée, très réactif, idéal pour les solos et les cris de la Whammy. CHORDS : moteur polyphonique pour les accords, sans latence. Un clic sur l'inverseur bascule de l'un à l'autre ; le curseur glisse dans sa fenêtre.

GLIDE, TONE, MIX

- GLIDE (0 à 250 ms) : lisse les mouvements de la pédale ; court pour des effets francs, long pour des montées douces.
- TONE : adoucit la voix transposée (utile sur les octaves hautes).
- MIX : à 100 %, seul le son transposé sort (comme la Whammy en mode Whammy) ; plus bas, le son direct est conservé.

Ces potards se règlent en glissant verticalement (Maj = réglage fin), à la molette, et reviennent à leur valeur par défaut d'un double-clic. Leur index tourne avec un léger flou de mouvement.

Footswitch

Un clic active ou coupe l'effet. Quand l'effet est actif, l'anneau rouge dans la gorge du footswitch est allumé ; son halo se règle avec Glow. Coupé, l'écran s'assombrit et indique BYPASS.

Écran et barre de presets

L'écran affiche la famille et le moteur (ex. WHAMMY · CLASSIC), le nom du programme, le décalage en cours (demi-tons, ou cents en Detune), une jauge de la course de la pédale et le numéro du programme. La barre de presets montre le programme ou le preset usine chargé : les flèches passent au programme précédent ou suivant, un clic au centre ouvre le menu des presets. Pendant un réglage, la même barre affiche les valeurs en direct (GLIDE, TONE, MIX, MIDI Learn, calibration), puis la barre de presets revient en fondu.

Les 21 programmes

Ordre du sélecteur, identique aux Program Change MIDI 1 à 21. Pour Whammy, la colonne « orteil enfoncé » donne l'intervalle atteint au bout de la course ; pour Harmony, la voix ajoutée passe du premier intervalle (pointe levée) au second (orteil enfoncé) ; pour Detune, la pédale dose la voix désaccordée.

N°	Famille	Programme	Pointe levée	Orteil enfoncé
1	Whammy	2 OCT UP	0	+24
2	Whammy	OCT UP	0	+12
3	Whammy	5TH UP	0	+7
4	Whammy	4TH UP	0	+5
5	Whammy	2ND DN	0	-2
6	Whammy	4TH DN	0	-5
7	Whammy	5TH DN	0	-7
8	Whammy	OCT DN	0	-12
9	Whammy	2 OCT DN	0	-24
10	Whammy	DIVE BOMB	0	-36
11	Detune	SHALLOW	10 cents	10 cents
12	Detune	DEEP	25 cents	25 cents
13	Harmony	OCT DN / OCT UP	-12	+12
14	Harmony	5TH DN / 4TH DN	-7	-5
15	Harmony	5TH / 7TH	+7	+10
16	Harmony	5TH / 6TH	+7	+9
17	Harmony	4TH / 5TH	+5	+7
18	Harmony	3RD / 4TH	+4	+5
19	Harmony	b3RD / 3RD	+3	+4
20	Harmony	2ND / 3RD	+2	+4
21	Harmony	4TH DN / 3RD DN	-5	-4

MIDI et pédale d'expression

MIDI Learn

Aucun contrôleur n'est assigné par défaut. Clic droit sur une commande (plateau, sélecteur, potard, inverseur, footswitch) > MIDI Learn, puis bougez la commande de votre pédalier : la barre d'état confirme l'assignation (ex. « Expression pedal = CC 11 »). Clear MIDI retire l'assignation. L'inverseur et le footswitch peuvent aussi apprendre une note MIDI. Les assignations sont enregistrées avec le projet. Le sous-menu MIDI du clic droit principal les regroupe toutes.

Pédale d'expression MIDI

- Invert pedal direction (coché par défaut) : inverse le sens de la pédale MIDI.
- Plage apprise automatiquement : Wharry retient la plage réellement envoyée par la pédale (par ex. 2 à 116) et l'étale sur toute la course.
- Calibrate pedal : enfoncez la pédale à fond puis relevez-la ; la calibration se termine seule (ou d'un clic sur l'écran). Reset pedal calibration revient à la plage automatique.

Program Change (carte Whammy 5)

Program Change	Effet
1 à 21	Programme 1 à 21, CLASSIC, effet actif
22 à 42	Programme 1 à 21, CLASSIC, bypass
43 à 63	Programme 1 à 21, CHORDS, effet actif
64 à 84	Programme 1 à 21, CHORDS, bypass

Option du clic droit : Respond to MIDI program change (activée par défaut).

Fenêtre et menus

- La fenêtre s'ouvre à la taille « 60 % » et ne peut pas être plus petite ; clic droit > Plugin size : 60 % (default), 75 %, 100 %. Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres.
- Clic droit > Glow (halo of the lights) : 25, 50, 75 ou 100 % (par défaut) ; dose seulement le halo de l'anneau du footswitch, commun à toutes les fenêtres.
- Clic droit > Chords engine : Live engine (sans latence) ou Studio HQ engine (plus précis sur les accords, latence d'environ 170 ms annoncée au DAW qui la compense à la lecture).
- Les menus s'ouvrent à l'endroit du clic ; le clic droit sur une commande commence par son MIDI Learn.

Presets usine

Menu des presets : clic sur l'écran ou au centre de la barre de presets. Les 14 presets usine NINE HANDS | DSP réglent programme, moteur, GLIDE, TONE et MIX ; les 21 programmes de la Whammy sont listés en dessous.

Preset	Programme	Moteur	Glide	Tone	Mix	Description
Octave Scream (2 Oct Up)	2 OCT UP	Classic	20 ms	100 %	100 %	Le fameux cri à deux octaves, rapide et brut.
Classic Octave Up	OCT UP	Classic	25 ms	100 %	100 %	Le glissement d'une octave vers le haut, pour solos et riffs.
Power Fifth Rise	5TH UP	Chords	30 ms	90 %	100 %	Quinte montante sur power chords, propre en mode Chords.
Half-Step Drop (2nd Dn chords)	2ND DN	Chords	40 ms	100 %	100 %	Toute la guitare descend d'un ton, accords compris.
Seven-String Sub (Oct Dn chords)	OCT DN	Chords	30 ms	80 %	100 %	Octave grave sous les accords : un bas énorme pour la 7 cordes.
Doom Floor (2 Oct Dn chords)	2 OCT DN	Chords	45 ms	70 %	100 %	Deux octaves plus bas, glissement lent : son doom / drone.
Dive Bomb	DIVE BOMB	Classic	15 ms	100 %	100 %	Plongée de trois octaves, glissement court pour une chute sauvage.
Shallow Chorus (Detune)	SHALLOW	Classic	60 ms	85 %	90 %	Doublage léger façon chorus, la pédale dose la voix désaccordée.
Deep Detune Wash	DEEP	Chords	60 ms	80 %	100 %	Large nappe désaccordée pour arpèges en son clair.
Octave Spread (Oct Dn/Oct Up)	OCT DN / OCT UP	Chords	35 ms	90 %	85 %	Harmonie qui va d'une octave en dessous à une octave au-dessus.
Bass Fifth Bend (5th/7th)	5TH / 7TH	Classic	30 ms	90 %	90 %	Harmonie de la quinte à la septième, bluesy et sombre.
Twin Lead Thirds (3rd/4th)	3RD / 4TH	Classic	25 ms	100 %	90 %	Harmonie façon deux guitares, de la tierce à la quarte.
Pedal Steel Bend (2nd/3rd)	2ND / 3RD	Classic	50 ms	85 %	90 %	Bend façon pedal steel, de la seconde à la tierce.
Whammy Octave Down	OCT DN	Classic	25 ms	100 %	100 %	La descente classique : orteil enfoncé = une octave plus bas.

Conseils d'utilisation

- Placez Wharry en tête de chaîne, avant la distorsion et l'ampli simulé : la transposition suit mieux un signal propre, et la saturation après donne le cri typique.
- 7 cordes ou accordages graves : le suivi descend jusqu'à ~35 Hz ; en CLASSIC, jouez des notes seules bien attaquées.
- Accords : passez en CHORDS ; pour un rendu de studio (re-amping, mixage), choisissez le moteur Studio HQ.
- Pour un effet « capodastre » fixe, laissez la pédale enfoncée et automatisez-la ; pour des bends expressifs, réglez GLIDE entre 15 et 40 ms.
- Pédale MIDI qui n'atteint pas 0 ou 127 : un aller-retour complet suffit, la plage est apprise automatiquement.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Formats	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel Intel + Apple Silicon), Audio Unit sur macOS
Nom dans le DAW	Wharry (NINE HANDS | DSP)
Programmes	21 (10 Whammy, 2 Detune, 9 Harmony) + 14 presets usine
Moteurs	CLASSIC (notes seules), CHORDS Live (sans latence), CHORDS Studio HQ (vocodeur de phase, ~170 ms)
Plage de transposition	-36 à +24 demi-tons ; Detune 10 et 25 cents
Suivi des notes	~35 Hz à 1500 Hz
GLIDE	0 à 250 ms (30 ms par défaut)
MIDI	MIDI Learn de toutes les commandes (CC ou note), Program Change carte Whammy 5
Fenêtre	60 % (par défaut et minimum), 75 %, 100 %, redimensionnable
Version	2.0.0