

# Linux

尚硅谷 java 研究院

# 第1章 Linux 简介

## 1.1 为什么要学习 Linux

开源、稳定、漏洞少、靠谱公司都用它。


## 1.2 Linux 是什么

Linux 是一套免费试用和自由传播的类 Unix 操作系统。

## 1.3 Linux 与 Unix 的那些事








## 1.4 不同时代不同选择





## 1.5 Linux 家族



各个 Linux 系统的主要区别

- 选择不同的内核版本
- 集成不同的应用程序
- 定制不同的图形界面


# 第2章 VM 与 Linux 的安装

## 2.1 从哪下载

- 网易镜像: http://mirrors.163.com/centos/7/isos/
- 搜狐镜像: http://mirrors.sohu.com/centos/7/isos/



## 2.2 BIOS 中开启虚拟化设备支持



注意: 先进行安装,如果出现虚拟化不支持的错误,再进入到 BIOS 进行设置,部分电脑默认已经开启。

虚拟化设备支持未开启在安装是会出现如下错误:

CentOS 64 位 - VMware Workstation



已将该虚拟机配置为使用 64 位客户机操作系统。但是,无法执行 64 位操作。

此主机支持 Intel VT-x,但 Intel VT-x 处于禁用状态。

如果已在 BIOS/固件设置中禁用 Intel VT-x,或主机自更改此设置后从未重新启动,则 Intel VT-x 可能被禁用。

- (1) 确认 BIOS/固件设置中启用了 Intel VT-x 并禁用了"可信执行"。
- (2) 如果这两项 BIOS/固件设置有一项已更改,请重新启动主机。
- (3) 如果您在安装 VMware Workstation 之后从未重新启动主机,请重新启动。
- (4) 将主机的 BIOS/固件更新至最新版本。

有关更多详细信息,请参见 http://vmware.com/info?id=152。

确定

## 2.3 安装虚拟机-组装电脑

安装步骤详见 03\_在 VM 上安装 CentOS7.docx

## 2.4 安装 Linux-装系统


安装步骤详见 03\_在 VM 上安装 CentOS7.docx



# 2.5 xshell 和 xftp 工具的安装


● xShell 的作用: 远程命令行访问服务器端的 Linux 系统。

xftp 的作用: 远程访问及传输文件 扩展: 一个小型云服务网站架构



# 第3章 Linux 文件与目录结构

## 3.1 Linux 一切皆文件





# 3.2 目录结构

/bin (/usr/bin、/usr\local\bin)	是 Binary 的缩写,这个目录存放着最经常使用的命令		
/sbin(/usr/sbin 、/usr/local/sbin)	s 就是 Super User 的意思,这里存放的是系统管理员使用的系		
	统管理程序。		
/home	存放普通用户的主目录,在 Linux 中每个用户都有一个自己		
	的目录,一般该目录名是以用户的账号命名的。		
/root	该目录为系统管理员,也称作超级权限者的用户主目录。		
/lib	系统开机所需要最基本的动态连接共享库,其作用类似于		
	Windows 里的 DLL 文件。几乎所有的应用程序都需要用到这		
	些共享库。		
/lost+found	这个目录一般情况下是空的,当系统非法关机后,这里就存		
	放了一些文件		
/etc	所有的系统管理所需要的配置文件和子目录		
/usr	这是一个非常重要的目录,用户的很多应用程序和文件都放		
	在这个目录下,类似与 windows 下的 program files 目录。		
/boot	这里存放的是启动 Linux 时使用的一些核心文件,包括一些		
	连接文件以及镜像文件,自己的安装别放这里		
/proc	这个目录是一个虚拟的目录,它是系统内存的映射,我们可		
	以通过直接访问这个目录来获取系统信息。		
/srv	service 缩写,该目录存放一些服务启动之后需要提取的数据		
/sys	这是 linux2.6 内核的一个很大的变化。该目录下安装了 2.6 内		
	核中新出现的一个文件系统 sysfs		
/tmp	这个目录是用来存放一些临时文件的。		
/dev	类似于 windows 的设备管理器,把所有的硬件用文件的形式		
	存储		
/media (centos6)	linux 系统会自动识别一些设备,例如 U 盘、光驱等等,当识		
	别后,linux 会把识别的设备挂载到这个目录下。		
/run	进程产生的临时文件,虚拟机加载光盘映像在:		
	/run/media/root/ 目录下		
/mnt	系统提供该目录是为了让用户临时挂载别的文件系统的,我		
*	们可以将外部的存储挂载在/mnt/上,然后进入该目录就可以		
	查看里的内容了。		
/opt	这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个		
	ORACLE 数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。		
/usr/local	这是另一个给主机额外安装软件所摆放的目录。一般是通过		
	编译源码方式安装的程序。		
/var	这个目录中存放着在不断扩充着的东西,我们习惯将那些经		
	常被修改的目录放在这个目录下。包括各种日志文件。		



# 第4章 VI、VIM 编辑器

## 4.1 VI、VIM 是什么

VI、VIM 是 Linux 系统命令行下的文本编辑器. 通过命令 vi 文件名 或者是 vim 文件名 来使用。

## 4.2 三种模式

- 一般模式(默认模式)
- 1) 通过 vi 或者是 vim 打开文档后默认进入到一般模式,该模式下主要负责查看和一些基础的修剪工作
- 2) 常用的操作

111/11111111111111111	
dd	删除光标当前行
dnd	删除n行
u	撤销上一步
Х	删除一个字母,类似于键盘上 Delete 功能
X	删除一个字母,类似于键盘 Backspace 功能
уу	复制光标当前行
р	粘贴
dw	删除一个词
yw	复制一个词
Shift+g	移动到页尾
1+Shift+g	移动到目标行
N+shift+g	移动到第 N 行
Shift+6	移动到行头
Shift+4	移动到行尾

#### ● 编辑模式

1) 在一般模式下通过字母 i 、a 、 o 进入到编辑模式,进入后左下角会有【插入】的字样.如想退出编辑模式,需要按下【ESC】按键

#### 2) 常用的操作

i	当前光标前录入	
а	当前光标后录入	
0	当前光标行的下一行录入	
I	行首录入	



### JavaEE 课程系列

А	行尾录入
0	当前光标行的上一行录入


#### ● 命令模式

1) 在一般模式下输入 / 或者:进入命令模式,命令模式一般用于存盘、退出 VIM 、显示行号、搜索、批量替换等操作.

#### 2) 常用的操作

14/14437611	/ <del> </del>	
:w	保存	
:q	退出	
:!	强制执行	
:%/s/old 字符/new 字符	批量替换	
/要查找的词	搜索,n 查找下一个, N 查找上一个	
:set nu	显示行号	
:set nonu	关闭行号	
noh	取消高亮显示	

## 4.3 三个模式之间的切换关系



让天下没有难学的技术



### 4.4 VI、VIM 键盘图



# 第5章 常用命令

## 5.1 基本命令

man	帮助手册	
help	帮助手册	
date	日期	
cal	日历	
pwd	显示当前所在目录	
cd	切换目录	
ls	显示当前目录下的内容	
grep	通过 管道符,配置 grep 进行过滤筛选	
mkdir	创建目录	
	-p : 同时创建多级目录	
Touch	创建文件	
rmdir	删除一个空目录	
rm	删除文件或者目录	
	-rvf:递归删除所有目录内容,有提示	
	-rf:递归删除所有目录内容,无提示[慎用]	



## JavaEE 课程系列

ср	复制	
	-r: 递归复制整个目录	
	-v:显示复制过程中文件的列表	
	\cp:强制覆盖不提示	
mv	重命名或者移动文件	
	mv oldFileName newFileName 重命名	
	mv /原目录/原文件 /新目录 移动文件	
cat	查看文件	
	cat 文件名 查看轻量级的文本文件	
	cat 文件 1 文件 2 连接显示多个文件	
	cat 文件 1 > 文件 2 合并为新文件	
	cat 文件 1 >> 文件 2 追加	
more	查看比较长的文件	
	空格键: 向下翻一页	
	回车键: 向下翻一行	
	q:代表立刻离开 more	
	ctrl+F 向下滚动一屏	
	ctrl+B 向上滚动一屏	
less	同 more 类似,比 more 功能更多	
	pageDown: 向下滚动一页	
	pageUp:向上滚动一页	
	/字符串: 向下搜索指定字符串	
	?字符串:向上搜索执行字符串	
	n:重复前一个搜索	
	N: 反向重复前一个搜索	
tail	从尾部开始查看文件,比较适合看日志	
	-f: 跟随查看	
history	查看历史命令	
echo	回显,输出	
	一般在 shell 脚本中使用较多	
<b>V</b>		
find	查找文件,提供了丰富的模糊搜索及条件搜索	
	Find+搜索路径+参数+搜索关键字	
	按文件名: find /目录/name "*.txt"	
locate	查找文件,基于索引,查询速度更快	
	通过 updatedb 来更新索引	
In 软链接		
	Ln -s 原文件或者目录 软链接名	
tar	压缩文件 、解压缩文件	
	<u> </u>	



### JavaEE 课程系列

	tar -zcvf xxx.tar.gz xxxx 压缩文件	
	tar -zxvf xxx.tar.gz 解压缩文件	
	-c:创建一个新归档	
	-x:从归档中解出文件	
	-v:显示详细信息	
	-f: 指定压缩后的文件名	
	-z:通过 gzip 过滤归档	
zip	压缩文件	
	zip xxx.zip xxxx	
	zip -r xxx.zip 目录/*	
unzip	解压缩文件	
	upzip xxx.zip	

## 5.2 磁盘分区类命令

1) Windows 下的磁盘分区



- 未分配 主分区 扩展分区 可用空间 逻辑驱动器
- 2) 常用的两种磁盘分区类型
- mbr

操作系统要安装在主分区 只支持 4 个主分区 扩展分区占一个主分区

- gpt(win7 64 位以后) 无限主分区 支持超大硬盘 3T 以上
- 3) linux 下查看所有设备挂在情况 lsblk 或者 lsblk -f
- 4) 增加一块新硬盘,通过命令进行分区
- 虚拟机插入新硬盘



在【虚拟机】菜单中,选择【设置】,然后设备列表里添加硬盘,然后一路【下一步】,中间只有选择磁盘大小的地方需要修改,至到完成。然后重启系统



#### ● 进行分区

通过 fdisk /dev/sdb 开始对 /sdb 进行分区,

- m 显示命令列表
- p 显示磁盘
- n 新增分区
- d 删除分区
- w 写入并退出分区

分区步骤如下: 开始分区后输入 n, 新增分区, 然后选择 p, 分区类型为主分区。两次回车默认剩余全部空间。最后输入 w 写入分区并退出,若不保存退出输入 q。

```
Command (m for help): n
Command action
   e extended
   p primary partition (1-4)
p
Selected partition 4
First cylinder (2233-2610, default 2233): 回车,默认全部剩余空间
Using default value 2233
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (2233-2610, default 2610): 同上
Using default value 2610
```

### Command (m for help): w The partition table has been altered!

● 格式化磁盘

命令: mkfs -t ext4 /dev/sdb1

● 挂载



将一个分区与一个目录联系起来,

mount 设备名称 挂载目录

例如: mount /dev/sdb1 /newdisk umount 设备名称 或者 挂载目录

例如: umount /dev/sdb1 或者 umount /newdisk

注意: 用命令行挂载重启后会失效

● 永久挂载

通过修改/etc/fstab 实现挂载

添加完成后 执行 mount - a 即刻生效

/etc/fatab 文件参数介绍

第一列:磁盘设备文件或者该设备的 Label 或者 UUID

第二列: 设备的挂载点,就是你要挂载到哪个目录下

第三列: 磁盘文件系统的格式,

包括 ext2、ext3、reiserfs、nfs、vfat 等

第四列: 文件系统的参数 , defaults 代表同时具有

rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async 等默认参数的设置

第五列: 能否被 dump 备份命令作用

0 代表不要做 dump 备份

1 代表要每天进行 dump 的操作

2 代表不定日期的进行 dump 操作

第六列: 是否检验扇区

0 不要检验

1 最早检验(一般根目录会选择)

21级别检验完成之后进行检验

## 5.3 磁盘情况查询

df-h 查询系统整体磁盘使用情况

du-h /目录

查询指定目录的磁盘占用情况,默认为当前目录

- -s 指定目录占用大小汇总
- -h 带计量单位
- -a 含文件
- --max-depth=1 子目录深度
- -c 列出明细的同时,增加汇总值

例: du -ach --max-depth=1 /opt



### 5.4 网络配置类

- 1) ifconfig 查看网络配置
- 2) 如何修改 ip
- 图形化操作
- 命令行方式 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

```
DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
UUID=4f146062-dea7-4374-9e60-ff99dafad44b
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME="System eth0"
HWADDR=00: 0C: 29: D4: 6C: 59
IPADDR=192. 168. 154. 167
PREFIX=24
GATEWAY=192. 168. 154. 1
LAST_CONNECT=1509971498
```

DEVICE=eth0 #接口名(设备,网卡)

BOOTPROTO=none # IP 的配置方法[none|static|bootp|dhcp](引导时不使用协

议|静态分配 IP|BOOTP 协议|DHCP 协议)

BROADCAST=192.168.1.255 #广播地址 HWADDR=00:0C:2x:6x:0x:xx #MAC 地址 IPADDR=192.168.1.23 #IP 地址 NETMASK=255.255.255.0 # 网络掩码

NETWORK=192.168.1.0 #网络地址

ONBOOT=yes #系统启动的时候网络接口是否有效(yes/no)

TYPE=Ethernet #网络类型(通常是 Ethemet)

## 5.5 进程类

#### 1) ps(process)

ps 显示的信息选项:

字段	说明
PID	进程识别号
ттү	终端机号
TIME	此进程所消 CPU 时间
CMD	正在执行的命令或进程名



#### 2) ps -aux

-a:显示当前总段的所有进行信息 -u:以用户的格式显示进程信息 -x:显示后台进程运行的参数

#### ● 详细内容解释

ps –aux|grep xxx System V 展示风格 USER:用户名称 PID:进程号

%CPU: 进程占用 CPU 的百分比 %MEM: 进程占用物理内存的百分比

VSZ: 进程占用的虚拟内存大小(单位: KB) RSS: 进程占用的物理内存大小(单位: KB)

TT: 终端名称,缩写

STAT: 进程状态,其中 S-睡眠,s-表示该进程是会话的先导进程,N-表示进程拥有比普通优先级更低的优先级,R-正在运行,D-短期等待,Z-僵死进程,T-被跟踪或者被停止等等

STARTED: 进程的启动时间

TIME: CPU 时间,即进程使用 CPU 的总时间

COMMAND: 启动进程所用的命令和参数,如果过长会被截断显示

#### 3) ps -ef

ps-ef 是以全格式显示当前所有的进程

-e 显示所有进程。-f 全格式。

ps -ef|grep xxx 是 BSD 风格

UID:用户ID PID:进程ID PPID:父进程ID

C: CPU 用于计算执行优先级的因子。数值越大,表明进程是 CPU 密集型运算,执行优先级会降低;数值越小,表明进程是 I/O 密集型运算,执行优先级会提高

STIME: 进程启动的时间 TTY: 完整的终端名称

TIME: CPU 时间

CMD: 启动进程所用的命令和参数 4) kill pid 杀死指定 pid 对应的进程.

-9: 强行杀死进程

## 5.6 服务类

1) service(CentOS6)

15



- 注册在系统中的标准化程序
- 有方便统一的管理方式(常用的方法)

service 服务名 start

service 服务名 stop

service 服务名 restart

service 服务名 reload

service 服务名 status

- 查看服务的方法 /etc/init.d/服务名
- 通过 chkconfig 命令设置自启动

查看服务 chkconfig --list|grep xxx chkconfig --level 5 服务名 on

● 运行级别

开机 → BIOS → /boot → init进程 → 运行级别 → 运行级对应的服务

查看默认级别: vi /etc/inittab

Linux 系统有 7 种运行级别(runlevel): 常用的是级别 3 和 5

运行级别 0: 系统停机状态,系统默认运行级别不能设为 0,否则不能正常启动

运行级别 1: 单用户工作状态, root 权限, 用于系统维护, 禁止远程登陆

运行级别 2: 多用户状态(没有 NFS),不支持网络

运行级别 3: 完全的多用户状态(有 NFS), 登陆后进入控制台命令行模式

运行级别 4: 系统未使用, 保留

运行级别 5: X11 控制台, 登陆后进入图形 GUI 模式

运行级别 6: 系统正常关闭并重启,默认运行级别不能设为 6,否则不能正常启动

- systemctl(CentOS7)
- 注册在系统中的标准化程序
- 有方便统一的管理方式(常用的方法)

systemctl start 服务名(xxxx.service)

systemctl restart 服务名(xxxx.service)

systemctl stop 服务名(xxxx.service)

systemctl reload 服务名(xxxx.service)

systemctl status 服务名(xxxx.service)

- 查看服务的方法 /usr/lib/systemd/system
- 查看服务的命令

systemctl list-unit-files

systemctl --type service

● 通过 systemctl 命令设置自启动

自启动 systemctl enable service\_name

不自启动 systemctl disable service\_name

● 运行级别



查看默认级别: vim /etc/inittab



Centos7 运行级别简化为:

multi-user.target 等价于原运行级别 3(多用户有网,无图形界面)

multi-user.target 等价于原运行级别 5 (多用户有网,有图形界面)

#### 5.7 netstat

查看系统的网络情况

-an 按一定顺序排列输出

-p 显示哪个进程在调用

netstat - anp|grep 8080 查看占用 8080 端口的进程

# 第6章 Linux 用户与权限管理

## 6.1 用户

- 1) Linux 系统是一个多用户多任务的操作系统,任何一个要使用系统资的用户,都必须首 先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份进入系统。
- 2) 对用户的操作

新增用户:useradd 新用户名

设置密码: passwd 用户名

用户是否存在: id 用户名

切换用户: su - 切换用户名

查看当前用户/登录用户: whoami/ who am I

删除用户: userdel

## 6.2 用户组

- 1) 类似于角色,系统可以对有共性的多个用户进行统一的管理。
- 2) 对用户组的操作

新增组:groupadd 组名

删除组:groupdel 组名

修改用户的组: usermod -g 用户组 用户名

增加用户时直接加上组: useradd -g 用户组 用户名



## 6.3 系统中用户和组的相关文件

- 1) 用户(user)的配置文件: /etc/passwd 每行的含义: 用户名:口令:用户标识号:组标识号:注释性描述:主目录:登录 Shell
- 2) 口令的配置文件: /etc/shadow 每行的含义: 登录名:加密口令:最后一次修改时间:最小时间间隔:最大时间间隔:警告时 间:不活动时间:失效时间:标志
- 3) 组(group)的配置文件: /etc/group 每行含义:组名:口令:组标识号:组内用户列表

## 6.4 文件的权限管理

1) 再说 Is-I



- 0-9 位说明
  - 第 0 位确定文件类型(d, -, I, c, b)
  - 第 1-3 位确定所有者(该文件的所有者)拥有该文件的权限。---User
  - 第 4-6 位确定所属组(同用户组的)拥有该文件的权限,---Group
  - 第 7-9 位确定其他用户拥有该文件的权限 ---Other
- 作用到文件
  - [r]代表可读(read): 可以读取,查看
  - [w]代表可写(write):可以修改,但是不代表可以删除该文件,删除一个文件的前提条件是对该文件所在的目录有写权限,才能删除该文件.
  - [x]代表可执行(execute):可以被系统执行
- 作用到目录
  - [r]代表可读(read): 可以读取, Is 查看目录内容
  - [w]代表可写(write): 可以修改,目录内创建+删除+重命名目录
  - [x]代表可执行(execute):可以进入该目录
- 2) chmod

文件	属主 权限	属组 权限	其他用户 权限
0	1 2 3	4 5 6	789
d	rwx	r-x	r-x
目录 文件	读 写 执	读写执	读写抗



● 第一种方式: + 、-、= 变更权限
u:所有者 g:所有组 o:其他人
a:所有人(u、g、o 的总和)
chmod u=rwx,g=rx,o=x 文件目录名
chmod o+w 文件目录名
chmod a-x 文件目录名

● 第二种方式:通过数字变更权限 r=4 w=2 x=1 rwx=4+2+1=7

> chmod u=rwx,g=rx,o=x 文件目录名 相当于 chmod 751 文件目录名

3) chown

chown newowner file 改变文件的所有者 chown newowner:newgroup file 改变用户的所有者和所有组-R 如果是目录 则使其下所有子文件或目录递归生效

4) chgrp chgrp newgroup file 改变文件的所有组

# 第7章 rpm 与 yum

## 7.1 rpm

- 1) RPM(RedHat Package Manager), Rethat 软件包管理工具, 类似 windows 里面的 setup.exe 是 Linux 这系列操作系统里面的打包安装工具,它虽然是 RedHat 的标志,但理念是通用的。
- 2) 查询已安装的 rpm 列表 rpm qa|grep xx
- 3) rpm 包的名称: firefox-52.5.0-1.el7.centos.x86\_64

名称:firefox

版本号: 52.6.0-1

适用操作系统: el7.centos.x86\_64

表示 centos7.x 的 64 位系统。

4) 安装 rpm

rpm - ivh rpm 包名

- -i 安装 install
- -v 查看信息
- -h 查看进度条
- 5) 卸载 rpm

rpm -e RPM 软件包



### **7.2 yum**

- 1) 类似于我们 java 开发中的 maven 工具,可以从镜像网站上下载应用程序,并直接安装
- 2) Yum 操作 yum list|grep xx 软件列表 yum install xxx 下载安装

# 第8章 搭建开发环境

## 8.1 安装 JDK

- 1) 将 JDK 解压缩到 opt 目录下
- 2) 配置环境变量 , vim /etc/profile JAVA\_HOME=/opt/jdk1.8.0\_152 PATH=/opt/jdk1.8.0\_152/bin:\$PATH export JAVA\_HOME PATH
- 3) 配置完成后执行如下操作 安装完成注销重新登录一下 source /etc/profile 重启系统[最靠谱]

## 8.2 安装 Tomcat

- 1) 解压缩到/opt
- 2) 进入到 Tomcat 目录下的 bin 目录中,启动 tomcat ./startup.sh

## 8.3 安装 Eclipse

## 8.4 安装 MySQL

- 1) 检查工作
- CentOS6
  rpm -qa|grep mysql
  如果存在 mysql-libs 的旧版本包如下:

[root@jack0606 MySQL-5.5.52-1.el6.x86\_64.rpm-bu mysql-libs-5.1.73-7.el6.x86\_64 [root@jack0606 MySQL-5 5 52-1 el6 x86 64 rpm-bu



请先执行卸载命令: rpm -e --nodeps mysql-libs

CentOS7

rpm -qa|grep mariadb 如果存在如下:

[root@cocoon ~] # rpm - qa|grep mysql [root@cocoon ~] # rpm - qa|grep mariadb mariadb-libs-5.5.56-2.el7.x86 64

请先执行卸载命令: rpm -e --nodeps mariadb-libs

● 检查/tmp 文件夹权限

执行: chmod-R 777 /tmp

- 2) 安装 MySQL
- 拷贝安装包到 opt 目录下 MySQL-client-5.5.54-1.linux2.6.x86\_64.rpm MySQL-server-5.5.54-1.linux2.6.x86\_64.rpm
- 执行如下命令进行安装 rpm -ivh MySQL-client-5.5.54-1.linux2.6.x86\_64.rpm rpm -ivh MySQL-server-5.5.54-1.linux2.6.x86\_64.rpm
- 3) 检查安装是否成功
- 安装完成后查看 MySQL 的版本 执行 mysqladmin - version,如果打印出消息,即为成功

root@jack MySQL-5.5.54-1.linux2.6.x86\_64.rpm-bundle]# mysqladmin --version mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.5.54, for Linux on x86\_64

或者通过 rpm 查询

rpm - qa|grep - i mysql (-i 表示忽略大小写)

4) MySQL 服务的启停

启动: service mysql start 停止: service mysql stop

5) 设置 root 用户的密码

mysqladmin -u root password '123123'

6) 登录 MySQL

mysql -uroot -p123123

7) 建库

create database 库名

8) 建表

create table 表名 (字段名 字段类型(长度)约束 …)

- 9) 字符集问题
- 查看字符集 show variables like 'character%';
- 查看 MySQL 的安装位置.



### JavaEE 课程系列

参数	路径	解释	备注
basedir	/usr/bin	相关命令目录	mysqladmin mysqldump等命令
datadir	/var/lib/mysql/	mysql数据库文件的存放路径	
plugin-dir	/usr/lib64/mysql/plugin	mysql插件存放路径	
log-error	/var/lib/mysql/jack.atguigu.err	mysql错误日志路径	
pid-file	/var/lib/mysql/jack.atguigu.pid	进程pid文件	
socket	/var/lib/mysql/mysql.sock	本地连接时用的unix套接字文件	
	/usr/share/mysql	配置文件目录	mysql脚本及配置文件
	/etc/init.d/mysql	服务启停相关脚本	

#### ● 修改字符集

将/usr/share/mysql/中的 my-huge.cnf 拷贝到/etc/下,改名为 my.cnf tips: mysql 启动时,会优先读取/etc/my.cnf 文件。在[client] [mysqld] [mysql]中添加相关的字符集设置

[client]
default-character-set=utf8
[mysqld]
character\_set\_server=utf8
character\_set\_client=utf8
collation-server=utf8\_general\_ci
[mysql]
default-character-set=utf8

重启 MySQL 服务,查看字符集 service mysgl restart

● 修改已有库表的字符集 修改库的字符集 alter database 库名 character set 'utf8';

修改表的字符集

alter table 表名 convert to character set 'utf8';

- 10) 远程访问
- MySQL 默认的 root 用户只允许本机登录,远程通过 SQLyog 工具不能登录.
- 查看 MySQL mysql 库中的用户表

列显示: select \* from user\G;

查询常用字段: select host,user,password,select\_priv from mysql.user;

- 创建可以远程访问的 root 用户并授予所有权限
  - grant all privileges on \*.\* to root@'%' identified by '123123';
- 修改用户的密码

修改当前用户的密码

set password =password('123456')



修改某个用户的密码

update mysql.user set password=password('123456') where user='li4';

● 注意: 所有通过 user 表的修改,必须使用 flush privileges 命令才能生效.

