第 3 章

Linux系统用户与组管理

本章内容

3.1 用户与组账号

3.2 超级用户root

3.3 用户操作权限

3.4 系统的安全性

3.5 应用案例

3.6 本章小结

3.1 用户与组帐号

当想要使用Linux时，需要以一个用户的身份登入，一个进程也需要以一个用户的身份运行。用户的身份限制了使用者或进程可以使用、不可以使用那些资源。其中**组**是用来方便管理用户。

本节主要介绍：添加账号、切换账号、远程登账号。

3.1.1添加账号

Linux系统是一个**多用户多任务的分时操作系统。**

- 任何一个要使用系统资源的用户，都必须首先向系统管理员申请一个账号，然后以这个账号的身份进入系统。
- 用户的账号一方面可以帮助**系统管理员对使用系统的用户进行跟踪**，并控制其对系统资源的访问；另一方面也可以**帮助用户组织文件，并为用户提供安全性保护**。
- 每个用户账号都拥有一个惟一的用户名和密码。用户在登录时键入正确的用户名和密码后，就能够进入系统和个人的主目录。

3.1.1添加账号

每个用户拥有一个UserID，操作系统实际使用的是用户ID，而非用户名。**每个用户属于一个主组，属于一个或多个附属组**，每个组拥有一个GroupID，**每个进程以一个用户身份运行**，并受该用户可访问的资源限制，每个可登录用户拥有一个指定的shell，用户ID为32位，从0开始，通常用户ID限制在60000以下。用户分类及其依据如下表。

```
[root@localhost ~]# id mxh
uid=1000(mxh) gid=1000(mxh) groups=1000(mxh),10(wheel)
[root@localhost ~]# id root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
[root@localhost ~]# _
```

普通用户	ID为500以上的用户。

3.1.1添加账号

一、添加账号

添加新的用户账号使用useradd命令。

语法格式： useradd 选项 用户名

命令中的部分选项含义如下：

-c comment指定一段注释性描述。

-d 指定用户主目录，如果此目录不存在，则同时使用-m选项，能创建主目录。

-m 可创建主目录。

-g 用户组，指定用户所属的用户组。

-G 用户组，指定用户所属的附加组。

-s shell文件，指定用户登录shell。

3.1.1添加账号

一、添加账号（-s 选项的示例）

添加新的用户账号使用useradd命令，语法： useradd 选项 用户名

- **命令中的选项：-s shell文件，指定用户登录shell。**

Shell是用户与Linux系统交互的命令行解释器，负责解析用户输入的命令并调用系统功能。常见的Shell包括：

1. /bin/bash（Bourne-Again Shell）：功能丰富，默认用于大多数Linux发行版。
2. /bin/sh（Bourne Shell）：更基础，兼容性更强。

（注：查看当前用户的Shell：echo $SHELL）

3.1.1添加账号

【例3-1】：创建用户

- useradd -d /usr/sam -m sam

此命令创建了一个用户sam，其中-d和-m选项用来为登录名sam产生一个主目录/usr/sam（/usr为默认的用户主目录所在的父目录）。

```
[root@localhost mxh]# useradd -d /usr/sam -m sam
[root@localhost mxh]# id sam
uid=1001(sam) gid=1001(sam) groups=1001(sam)
```

注：/usr 通常存放系统程序，用户的目录建议放在 /home（避免权限冲突）。

3.1.1添加账号

【例3-2】：创建一个属于组的用户

useradd -s /bin/bash -g devgroup -G adm,webadmin gem

此命令新建一个用户gem，该用户的登录shell是/bin/bash，他属于devgroup用户组，同时又属于adm和webadmin附加用户组，其中devgroup用户组是其主用户组。

增加用户账号就是在/etc/passwd文件中为新用户增加一条记录，同时更新其他系统文件，如/etc/shadow，/etc/group等。

3.1.1添加账号

【例3-2】：创建一个属于组的用户

/etc/passwd文件信息内容

（注：文件中的每条信息各字段使用“:”隔开）

```
[mxh@localhost ~]$ sudo cat /etc/passwd | tail -5
sssd:x:989:983:User for sssd:/:/sbin/nologin
gdm:x:42:42::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:988:982::/run/gnome-initial-setup/:/s
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon
mxh:x:1000:1000::/home/mxh_new:/bin/bash
[mxh@localhost ~]$ _
```

3.1.1添加账号

- Linux系统包含一个 /etc/passwd的同伴文件，叫做/etc/shadow。该文件不像 /etc/passwd，只有对于root用户来说是可读的，并且包含加密的密码信息。

```
[root@localhost ~]# ll /etc/passwd
-rw-r--r--. 1 root root 2302 Sep 23 14:05 /etc/passwd
[root@localhost ~]# ll /etc/shadow
----------. 1 root root 1259 Sep 24 16:40 /etc/shadow
[root@localhost ~]# cat /etc/shadow | tail -1
mxh:$6$.r0HLu2I$xq6A0mwr9SIbqp3VrAxMzov7r1TEkv0lol5m2Z6A
d/:20355:0:99999:7:::
[root@localhost ~]#
```

- 每一行给一个特别帐户定义密码信息，每个字段用:隔开。第一个字段定义和这个shadow条目相关联的特别用户帐户。第二个字段包含一个加密的密码。其余的字段在下表中描述：

3.1.1添加账号

字段	说明
字段3	自 1/1/1970 起，密码被修改的天数
字段4	密码将被允许修改之前的天数（0 表示“可在所有时间修改”）
字段5	系统将强制用户修改为新密码之前的天数（1 表示“永远都不能修改”）
字段6	密码过期之前，用户将被警告过期的天数（-1 表示“没有警告”）
字段7	密码过期之后，系统自动禁用帐户的天数（-1 表示“永远不会禁用”）
字段8	该帐户被禁用的天数（-1表示“该帐户被启用”），字段9保留供将来使用

二、删除帐号

删除用户账号就是要将/etc/passwd等系统文件中的该用户记录删除，必要时还删除用户的主目录。删除一个已有的用户账号使用**userdel**命令，该命令的选项用户名常用的选项是-r，其作用是把用户的主目录一起删除。

- 示例代码：userdel -r sam

此命令删除用户sam在系统文件中（主要是/etc/passwd,/etc/shadow,/etc/group等）的记录，同时删除用户的主目录。

二、删除帐号

示例：userdel -r sam

```
[root@bogon ~]# id sam
uid=1001(sam) gid=1001(sam) groups=1001(sam)
[root@bogon ~]# id mxh
uid=1000(mxh) gid=1000(mxh) groups=1000(mxh),10(wheel)
[root@bogon ~]# id root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
[root@bogon ~]# userdel -r sam
[root@bogon ~]# id sam
id: sam: no such user
[root@bogon ~]# cd /usr/sam
-bash: cd: /usr/sam: No such file or directory
[root@bogon ~]#
```

三、修改帐号

修改用户账号就是根据实际情况更改用户的有关属性，如用户号、主目录、用户组、登录Shell等。修改已有用户的信息使用**usermod**命令。格式：**usermod 选项 用户名**

常用的选项：包括-c，-d，-m，-g，-G，-s，-u以及-o等，这些选项的意义与useradd命令中的选项一样。

三、修改帐号 （示例）

- 示例代码1:

```
usermod -s /bin/bash -d /home/z -g developer sam
```

此命令将用户sam的登录Shell修改为bash，主目录改为/home/z，用户组改为developer。

- 示例代码2:

```
usermod -m -d /home/z sam
```

选项-m：将原主目录文件移动到新路径（如/home/sam→/home/z）

三、修改帐号（示例）

示例： usermod -m -d /home/mxh_new mxh

```
[root@bogon home]# ls
mxh
[root@bogon home]# usermod -m -d /home/mxh_new mxh
[root@bogon home]# ls
mxh_new
[root@bogon home]# cd mxh_new/
[root@bogon mxh_new]# ls
error1.txt  error4.txt  file2.txt  lstest01.txt  tartest1.tar
error2.txt  file1.txt   ll         newmulu       tartest1.tar.gz
[root@bogon mxh_new]# _
```

四、用户口令的管理

用户账号刚创建时是没有口令，但是被系统锁定，无法使用，必须为其指定口令后才可以使用。

指定和修改用户口令的Shell命令是passwd。**超级用户可以为自己和其他用户指定口令**，普通用户只能修改自己的口令。命令的格式:passwd 选项 用户名

普通用户修改自己的口令时，passwd命令会先询问原口令，验证后再要求用户输入两遍新口令；而超级用户为用户指定口令时，就不需要知道原口令。

3.1.1添加账号

为了系统安全起见，用户应该选择比较复杂的口令，例如最好使用8位以上的口令，口令中包含有大写、小写字母、数字和特殊字符。

- root用户修改其他用户密码

  passwd 用户名

- 强制用户下次登录修改密码

  passwd --expire 用户名

  passwd --expire sam

3.1.2 切换账号

平常使用Linux系统，为了考虑安全性，一般会使用普通身份来操作，需要设定特定的系统环境时，可以将身份换成root，来进行系统管理。利用su（Switch User）命令来切换账号，su命令的作用就是变更为其它使用者的身份，超级用户除外，需要键入密码。

常见示例：

- su – username 参数：- 或 -l 会加载目标用户的环境变量（如 PATH、HOME）
- su -c “command” username 参数：-c ，执行单条命令后返回原用户
- su username 仅切换用户身份，保留当前工作目录和部分环境变量（如PWD）

3.1.2 切换账号

- （1）在root用户下，输入su普通用户，则切换至普通用户，从root切换到普通用户不需要密码
- （2）在普通用户下，输入su[用户名]提示password，输入该用户的password则切换到该用户。

3.1.3 远程登陆

Telnet用于因特网主机的远程登录。用户可以在任何一台联网的主机前，登录进入远距离的另一联网主机，成为那台主机的终端。

通过远程登录，本地计算机便能与网络上另一远程计算机取得“联系”，并进行程序交互。进行远程登录的用户叫做**本地用户**，本地用户登录进入的系统叫做**远端系统**。

3.1.3 远程登陆

早期的远程机器通常会有一个文件（/etc/hosts.equiv），包含了一个信任主机名及共享用户名的列表。CentOS 7默认不自动创建 /etc/hosts.equiv，但系统支持该文件的功能。若需使用，可以手动创建。用于配置信任主机和用户，允许所列主机或用户无需密码即可远程命令访问当前系统。

上述方法依赖的是rsh/rlogin等不加密协议，易受攻击，现代系统通常建议禁用该方法。若必须使用，需严格限制信任范围（如仅内网），并配合防火墙规则。

3.1.3 远程登陆

SSH为Secure Shell的缩写，**SSH是建立在应用层和传输层基础上的安全协议**。SSH可以有效防止远程管理过程中的信息泄露，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。所以利用SSH远程协议可以对虚拟机中的centos系统进行远程操控。

3.1.3 远程登陆

1）首先先确认下centos系统是否已经安装ssh（通常情况下centos中默认是安装的）

通过命令进行查看：

- yum list installed | grep ssh

```
[root@localhost ~]# yum list installed | grep ssh
libssh2.x86_64                          1.8.0-4.el7
openssh.x86_64                          7.4p1-22.el7_9
openssh-clients.x86_64                  7.4p1-22.el7_9
openssh-server.x86_64                   7.4p1-22.el7_9
[root@localhost ~]#
```

系统显示已经安装了openssh-client和openssh-server。

3.1.3 远程登陆

2）若是ssh没有完成安装，这里可以重新安装openssh-client和openssh-server。在终端使用下列命令进行安装：

$ sudo yum install openssh-clients

$ sudo yum install openssh-server

3.1.3 远程登陆

3）接下来启动ssh服务，执行以下命令：

- sudo systemctl start sshd　　# 启动 SSH 服务
- sudo systemctl enable sshd　　# 设置开机自启
- sudo systemctl status sshd　　# 检查 SSH 服务状态

```
[root@localhost ~]# sudo systemctl start sshd
[root@localhost ~]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-09-24 15:07:55 CST; 24min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
 Main PID: 1086 (sshd)
    Tasks: 1
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─1086 /usr/sbin/sshd -D

Sep 24 15:07:55 localhost systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Sep 24 15:07:55 localhost sshd[1086]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 24 15:07:55 localhost sshd[1086]: Server listening on :: port 22.
Sep 24 15:07:55 localhost systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
```

3.1.3 远程登陆

4）接着可以通过ifconfig命令，查看系统的ip地址，ssh的端口号是22。图中所框选的ip就是系统的ip地址。


```
[root@localhost ~]# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.137.139  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.137.255
        inet6 fe80::f856:2093:4cdb:5601  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:df:2c:d5  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 417  bytes 44017 (42.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 179  bytes 17687 (17.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

3.1.3 远程登陆

4）接着通过ifconfig命令，查看系统的ip地址。

可以使用**ping命令**测试自己的主机和虚拟机网络通信情况。



3.1.3 远程登陆

如果你想停止ssh服务，则执行以下命令即可：

- sudo systemctl stop sshd

```
[root@localhost ~]# systemctl stop sshd
[root@localhost ~]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Wed 2025-09-24 15:51:12 CST; 4s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Process: 1086 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1086 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Sep 24 15:07:55 localhost systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Sep 24 15:07:55 localhost sshd[1086]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 24 15:07:55 localhost sshd[1086]: Server listening on :: port 22.
Sep 24 15:07:55 localhost systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
Sep 24 15:51:12 localhost sshd[1086]: Received signal 15; terminating.
Sep 24 15:51:12 localhost systemd[1]: Stopping OpenSSH server daemon...
Sep 24 15:51:12 localhost systemd[1]: Stopped OpenSSH server daemon.
```

3.1.3 远程登陆

5）接下来就可以windows系统中打开ssh客户端软件。打开相应软件，然后输入centos系统ip地址(192.168.137.139)和端口22即可访问。常用工具推荐（Windows访问CentOS 7）


1. PuTTY，功能：SSH/Telnet客户端，用于命令行远程登录。适用场景：需要执行命令行操作时（如安装软件、配置服务）。


2. WinSCP

功能：图形化SFTP/FTP客户端，支持文件传输、编辑远程文件、目录同步。适用场景：需要直观操作文件传输时使用。


注：putty单文件绿色版：https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe

3.1.3 远程登陆


此电脑
本地磁盘 (D:)
PuTTY
排序
putty.exe


PuTTY Configuration
Category:
Session
Logging
Terminal
Keyboard
Bell
Features
Window
Appearance
Behaviour
Translation
Selection
Colours
Connection
Data
Proxy
SSH
Serial
Telnet
Rlogin
SUPDUP
Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to
Host Name (or IP address)
Port
192.168.137.139
22
Connection type:
SSH
Serial
Other:
Telnet
Load, save or delete a stored session
Saved Sessions
Default Settings
Load
Save
Delete
Close window on exit:
Always
Never
Only on clean exit
About
Help
Open
Cancel

3.1.3 远程登陆


root@localhost:~
login as: root
root@192.168.137.139's password:
Last login: Wed Sep 24 15:12:13 2025
[root@localhost ~]# ls
anaconda-ks.cfg Documents Music Public Videos
Desktop Downloads Pictures Templates
[root@localhost ~]#

3.2 超级用户root

对于计算机系统来说，超级用户是一种用于进行系统管理的特殊用户，相比其他普通用户来说，它拥有最高权限，能够进行全系统的配置、维护等工作；普通用户的权限一般是超级用户的子集，只具备其部分权限。

在Linux系统中，超级用户名称是root，是对所有文件与程序拥有一切权限的用户。这里将介绍怎样由普通用户切换到超级用户，怎样加入到用户组，以及退出超级用户的操作。

3.2.1 切换超级用户

大部分Linux发行版的默认账户是普通用户，而更改系统文件或者执行某些命令，需要root身份才能进行，这就需要从当前用户切换到root用户，Linux中切换用户的命令是su或su -，下面就su命令和su -命令最大的本质区别给大家详解一下。

3.2.1 切换超级用户

su root只是切换了root身份，但Shell环境仍然是普通用户的Shell；而su - root连用户和Shell环境一起切换成root身份了。只有切换了Shell环境才不会出现PATH环境变量错误。

su root切换成root用户以后，pwd一下，发现工作目录仍然是普通用户的工作目录；而用su - root命令切换以后，工作目录变成root的工作目录了。用echo $PATH命令看一下su和su－以后的环境变量有何不同。

注：要从当前用户切换到其它用户也一样，建议使用su－命令。

3.2.1 切换超级用户

su root只是切换了root身份，但Shell环境仍然是普通用户的Shell；而su - root连用户和Shell环境一起切换成root身份了。只有切换了Shell环境才不会出现PATH环境变量错误。

su root切换成root用户以后，pwd一下，发现工作目录仍然是普通用户的工作目录；而用su - root命令切换以后，工作目录变成root的工作目录了。用echo $PATH命令看一下su和su－以后的环境变量有何不同。

注：要从当前用户切换到其它用户也一样，建议使用su－命令。

3.2.1 切换超级用户

su 与 su – 的示例(通过pwd查看用户目录变化)

```
[root@localhost ~]# su - mxh
Last login: Mon Sep 22 22:47:31 CST 2025 on tty1
Last failed login: Wed Sep 24 16:29:32 CST 2025 from 192.168.137.1 on ssh:notty
There were 2 failed login attempts since the last successful login.
[mxh@localhost ~]$ pwd
/home/mxh_new
```

```
[mxh@localhost ~]$ su - root
Password:
Last login: Wed Sep 24 19:11:27 CST 2025 from 192.168.137.1 on pts/0
Last failed login: Wed Sep 24 19:57:20 CST 2025 on tty1
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
[root@localhost ~]# pwd
/root
```

3.2.1 切换超级用户

su 与 su – 的示例（查看环境变量的变换 echo $PATH）

```
[root@localhost mxh_new]# su mxh
[mxh@localhost ~]$ ll -d newmulu
drwxrwxrwx. 2 root root 42 Sep 22 13:58 newmulu
[mxh@localhost ~]$ ls
error1.txt  file1.txt   ll            tartest1.tar     testzip.zip
error2.txt  file2.txt   lstest01.txt  tartest1.tar.gz  tree1.txt
error4.txt  index.html  newmulu       test01.txt       tree1xhm.log
[mxh@localhost ~]$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
[mxh@localhost ~]$ su - mxh
Password:
Last login: Fri Sep 26 14:31:12 CST 2025 on tty1
[mxh@localhost ~]$ echo $PATH
/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/mxh_new/.local
[mxh@localhost ~]$
```

3.2.1 切换超级用户

root用户是Linux系统的最高权限用户，该用户拥有系统的生杀大权。然而，因root权限过大，系统一般情况下不允许root用户登录系统。

普通用户登录系统后，普通用户权力受限，做不了一些基本操作，比如安装应用程序，所以这里需要切换到root用户来执行一些对系统有重大影响的操作。

3.2.1 切换超级用户

1）sudo 命令

sudo（superuser do）核心功能是临时提升权限执行管理任务（如安装软件、修改系统配置）。避免直接共享root 密码，通过用户自身密码验证身份。

这样输入当前管理员用户密码就可以得到超级用户的权限。但默认的情况下**5分钟root权限**就失效。

2）sudo -i 通过这种方法输入**当前管理员用户的密码**就可以进到root用户，同时加载完整环境。

3）如果想一直使用root权限，要通过su切换到root用户，输入root用户的密码即可。

3.2.2 加入用户组

用户组是具有相同特征用户的逻辑集合，让多个用户具有相同的权限。将用户分组是Linux系统中对用户进行管理及控制访问权限的一种手段，通过定义用户组，在很大程度上简化了管理工作。例如：查看、修改某一个文件的权限。

方法一、分别对多个用户进行文件访问授权，如果有10个用户的话，就需要授权10次；

方法二、建立一个组，让这个组具有查看、修改此文件的权限，然后将所有需要访问此文件的用户放入这个组中，那么所有用户就具有了和组一样的权限。

3.2.2 加入用户组

增加新的用户组（groupadd命令）

- 命令格式：groupadd　**选项**　**用户组**

　　-g 指定新用户组的组标识号（GID）。

　　-o 一般与-g选项同时使用，表示新用户组的GID可以与系统已有用户组的GID相同。

- 示例代码：groupadd group1

　　此命令向系统中增加了一个新组group1，新组的组标识号是在当前已有的最大组标识号的基础上加1。

- 示例代码：groupadd -g 2001 group2

　　此命令向系统中增加了一个新组group2，同时指定新组的组标识号是101。

3.2.2 加入用户组

增加新的用户组（groupadd命令）

```
[root@localhost mxh_new]# groupadd newgroup1
[root@localhost mxh_new]# tail -5 /etc/group
avahi:x:70:
slocate:x:21:
mxh:x:1000:
group1:x:1001:
newgroup1:x:1002:
[root@localhost mxh_new]# groupadd -g 2000 newgroup2
[root@localhost mxh_new]# tail -5 /etc/group
slocate:x:21:
mxh:x:1000:
group1:x:1001:
newgroup1:x:1002:
newgroup2:x:2000:
[root@localhost mxh_new]#
```

注：删除组使用的命令是 groupdel group1

3.2.2 加入用户组

将用户加入组的命令（usermod 命令）

格式：sudo usermod -aG 组名 用户名

- -a 表示追加（append），避免覆盖原有附加组。
- -G 指定附加组列表

```
[root@localhost mxh_new]# usermod -aG newgroup1 mxh
[root@localhost mxh_new]# id mxh
uid=1000(mxh) gid=1000(mxh) groups=1000(mxh),10(wheel),1002(newgroup1)
[root@localhost mxh_new]# _
```

3.2.2 加入用户组

gpasswd命令，直接管理组成员，适用于添加、删除或设置组密码。格式：sudo gpasswd -a 用户名 组名

- -a 表示添加用户到组；
- -d 表示从组中删除用户。

```
[root@localhost mxh_new]# gpasswd -a mxh newgroup2
Adding user mxh to group newgroup2
[root@localhost mxh_new]# id mxh
uid=1000(mxh) gid=1000(mxh) groups=1000(mxh),10(wheel),1002(newgroup1),2000(newgroup2)
[root@localhost mxh_new]# gpasswd -d mxh newgroup1
Removing user mxh from group newgroup1
[root@localhost mxh_new]# id mxh
uid=1000(mxh) gid=1000(mxh) groups=1000(mxh),10(wheel),2000(newgroup2)
[root@localhost mxh_new]# _
```

3.2.3 退出

虽然超级用户（root）具有至高无上的权利，但是若一直使用root用户登录，系统可能遭受到破坏，所以有时在进入超级用户执行完某些必要的操作后，会选择退出超级用户。接下来的几种方法都是超级用户退出的方法。

1）root用户登录想要退出超级用户状态，su - 用户名

2）如果为普通用户通过su命令切换为root用户可以直接使用命令exit

3）直接使用Ctrl+D组合键，即可退出root权限。如果要停止正在执行的命令，按下Ctrl+C组合键即可停止当前正在执行的命令。

3.2.3 退出

超级用户退出的方法：

```
[root@localhost mxh_new]# exit
exit
[mxh@localhost ~]$ cd
[mxh@localhost ~]$ pwd
/home/mxh_new
[mxh@localhost ~]$ su root
Password:
[root@localhost mxh_new]# exit
[mxh@localhost ~]$
```

Ctrl+D