


RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole d'authentification centralisé qui permet de contrôler l'accès au réseau. Dans le contexte d'une borne WiFi, comme celles de la marque Ubiquiti, RADIUS est utilisé pour authentifier les utilisateurs avant qu'ils puissent se connecter au réseau sans fil, en vérifiant leurs identifiants auprès d'un serveur central (comme FreeRADIUS ou NPS de Microsoft).

Ce mécanisme renforce la sécurité en remplaçant les mots de passe partagés (WPA2-Personal) par une authentification individuelle (WPA2-Enterprise), souvent liée à un annuaire tel qu'Active Directory.

Tout d'abord, sur mon active directory ADSECURE1, j'installe le rôle NPS.



RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
ADSecure1.roncenoir.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

Sélectionner un serveur du pool de serveurs
 Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :	Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
	ADSecure2.roncenoir.local	192.168.0.2	Microsoft Windows Server 2022 Standard
	ADSecure1.roncenoir.local	192.168.0.1	Microsoft Windows Server 2022 Standard

2 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
ADSecure1.roncenoir.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Services de stratégie et d'...

Confirmation

Résultats



Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles



Rôle	Description
<input type="checkbox"/> Accès à distance	Les services de stratégie et d'accès réseau fournissent un serveur NPS (Network Policy Server) qui contribue à garantir la sécurité de votre réseau.
<input type="checkbox"/> Attestation d'intégrité de l'appareil	
<input type="checkbox"/> Hyper-V	
<input type="checkbox"/> Serveur de télécopie	
<input checked="" type="checkbox"/> Serveur DHCP (Installé)	
<input checked="" type="checkbox"/> Serveur DNS (Installé)	
<input type="checkbox"/> Serveur Web (IIS)	
<input type="checkbox"/> Service Guardian hôte	
<input checked="" type="checkbox"/> Services AD DS (Installé)	
<input type="checkbox"/> Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directories)	
<input type="checkbox"/> Services AD RMS (Active Directory Rights Management)	
<input type="checkbox"/> Services Bureau à distance	
<input type="checkbox"/> Services d'activation en volume	
<input type="checkbox"/> Services d'impression et de numérisation de document	
<input checked="" type="checkbox"/> Services de certificats Active Directory (1 sur 6 installés)	
<input type="checkbox"/> Services de fédération Active Directory (AD FS)	
<input checked="" type="checkbox"/> Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)	
<input checked="" type="checkbox"/> Services de stratégie et d'accès réseau	
<input type="checkbox"/> Services WSUS (Windows Server Update Services)	

< Précédent Suivant > Installer Annuler

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement




RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement




> Secret partagé = Roncenoir

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

Je crée un groupe nommé « BorneWIFI » dans mon active directory et y ajoute pour membres les utilisateurs des OU Administration et Entrepôt. Puis on retourne sur NPS et on crée une nouvelle stratégie de réseau. Je l'appelle BorneWIFI policies.



RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement



Nouvelle stratégie réseau X

Spécifier le nom de la stratégie réseau et le type de connexion



Vous pouvez spécifier le nom de votre stratégie réseau ainsi que le type des connexions auxquelles la stratégie s'applique.

Nom de la stratégie :
BorneWiFi policies

Méthode de connexion réseau
Selectionnez le type de serveur d'accès réseau qui envoie la demande de connexion au serveur NPS. Vous pouvez sélectionner une valeur dans Type de serveur d'accès réseau ou bien Spécifique au fournisseur, mais ces paramètres ne sont pas obligatoires. Si votre serveur d'accès réseau est un commutateur d'authentification ou un point d'accès sans fil 802.1X, sélectionnez Non spécifié.


Type de serveur d'accès réseau :
Non spécifié

Spécifique au fournisseur :
10

Précédent Suivant Terminer Annuler


RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

Puis, j'ajoute le groupe windows « BorneWIFI » créé précédemment aux conditions.



Je clic sur ok, je valide, et je continue avec « suivant ».

Sur la page suivante, je coche « Accès autorisé » pour autoriser la connexion aux personnes répondant à la condition précédemment définie.



RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

Nouvelle stratégie réseau

X

Spécifier l'autorisation d'accès



Effectuez la configuration nécessaire pour accorder ou refuser l'accès réseau si la demande de connexion correspond à cette stratégie.

Accès accordé

Accordez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

Accès refusé

Refusez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

L'accès est déterminé par les propriétés de numérotation des utilisateurs (qui remplacent la stratégie NPS)

Choisissez selon les propriétés de numérotation utilisateur si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de la stratégie.

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Je choisis l'authentification PEAP.

Nouvelle stratégie réseau

Configurer les méthodes d'authentification



Configurez une ou plusieurs des méthodes d'authentification nécessaires pour que la demande de connexion corresponde à cette stratégie. Pour l'authentification EAP, vous devez configurer un type EAP.

Les types de protocoles EAP sont négociés entre le serveur NPS et le client dans l'ordre dans lequel ils sont listés.

Types de protocoles EAP :

Microsoft: PEAP (Protected EAP)	Monter
	Descendre

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

Méthodes d'authentification moins sécurisées :

X Authentification chiffrée Microsoft version 2 (MS-CHAP v2)

L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration

X Authentification chiffrée Microsoft (MS-CHAP)

L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration

Authentification chiffrée (CHAP)

Authentification non chiffrée (PAP, SPAP)

Autoriser les clients à se connecter sans négocier une méthode d'authentification.

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

J'installe ADCS sur mon ad.

The screenshot shows the 'Gestionnaire de serveur' (Server Manager) interface. In the top navigation bar, 'Ajouter des rôles et fonctionnalités' (Add Roles and Features) is highlighted. The main pane displays the 'PROPRIÉTÉS' (Properties) for the server 'ADSecure1'. The 'Domaine' (Domain) is listed as 'roncenoir.local'. Below this, network-related services are listed: Pare-feu Microsoft Defender (Activé), Gestion à distance (Activé), Bureau à distance (Désactivé), and Association de cartes réseau (Désactivé). On the right, there are links for Antivirus Microsoft Defender, Commentaires et diagnostics, Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer, and Fuseau horaire.

Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
ADSecure1.roncenoir.local

Avant de commencer

Type d'installation (selected)

- Selection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- Confirmation
- Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

Installation des services Bureau à distance
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
ADSecure1.roncenoir.local

Avant de commencer

Type d'Installation

Sélection du serveur (selected)

- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- Confirmation
- Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

Sélectionner un serveur du pool de serveurs

Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs



Filtre :		
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
ADSecure1.roncenoir.local	192.168.100.1	Microsoft Windows Server 2022 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)



Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler



RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement











RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement




RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement




RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement



RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement






Je crée un nouveau certificat pour mes utilisateurs se connectant à ma borne WIFI.

Je commence par aller dans certsrv, clic droit sur « modèles de certificats », « gérer », trouver le modèle « serveur RAS et IAS », clic droit dessus, dupliquer.

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement



On le configure ainsi :

The configuration steps shown in the screenshots involve:

- Signature and ciphering:** Under the 'Signature and ciphering' object, 'Include des algorithmes symétriques autorisés par le sujet' (Include symmetric algorithms authorized by the subject) is checked.
- General tab:** 'Publier le certificat dans Active Directory' (Publish the certificate in Active Directory) is checked.
- Compatibility tab:** The 'Général' (General) section is selected. It lists group memberships for 'ADSECURE1' and 'ADSECUREZ'.

>On applique et on sort.

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

On publie le certificat :

The screenshot shows the Windows Certificates snap-in window titled "certsrv - [Autorité de certification (Local)]\roncenoir-ADSECURE1-CA\Modèles de certificats". The left pane displays a tree structure with "Modèles de certificats" selected. A context menu is open over this item, with "Nouveau" highlighted and "Modèle de certificat à délivrer" selected. The right pane lists existing certificate templates:




Nom	Rôle prévu
roncenoir - serveur web - certificat	Authentification du serveur
RéPLICATION de la messagerie de l'ann...	RéPLICATION de messages du service d'an...
Authentification du contrôleur de do...	Authentification du client, Authentificati...
Authentification Kerberos	Authentification du client, Authentificati...
Agent de récupération EFS	Récupération de fichiers
EFS basique	Système de fichiers EFS (Encrypting File ...
Contrôleur de domaine	Authentification du client, Authentificati...
Serveur Web	Authentification du serveur
Ordinateur	Authentification du client, Authentificati...
Utilisateur	Système de fichiers EFS (Encrypting File ...
<Tous>	Signature de liste d'approbation Micros...

The screenshot shows the Windows Certificates snap-in window titled "certsrv - [Autorité de certification (Local)]\roncenoir-ADSECURE1-CA\Modèles de certificats". The left pane displays a tree structure with "Modèles de certificats" selected. The right pane lists the published certificate templates, including the newly created "Certificat Borne WIFI" which is highlighted.

Nom	Rôle prévu
Certificat Borne WIFI	Authentification du serveur, Authentifica...
roncenoir - serveur web - certificat	Authentification du serveur
RéPLICATION de la messagerie de l'ann...	RéPLICATION de messages du service d'an...
Authentification du contrôleur de do...	Authentification du client, Authentificati...
Authentification Kerberos	Authentification du client, Authentificati...
Agent de récupération EFS	Récupération de fichiers
EFS basique	Système de fichiers EFS (Encrypting File ...
Contrôleur de domaine	Authentification du client, Authentificati...
Serveur Web	Authentification du serveur
Ordinateur	Authentification du client, Authentificati...
Utilisateur	Système de fichiers EFS (Encrypting File ...
Autorité de certification secondaire	<Tous>

Windows + R >>> Ecrire MMC

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement



RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

The screenshot shows the Windows Certificates snap-in. In the left pane, under 'Personnel', 'Certificats' is selected. A context menu is open over a certificate named 'ADSecure1'. The menu items include 'Délivré à', 'Délivré par', 'Date d'expiration...', 'Rôles prévus', 'Nom', and 'Actions'. Under 'Actions', there are options like 'Demander un nouveau certificat...', 'Importer...', and 'Opérations avancées'.

Inscription de certificats

Sélectionner la stratégie d'inscription de certificat

La stratégie d'inscription de certificat permet l'inscription de certificats en fonction de modèles de certificats prédefinis. Il est possible qu'elle soit déjà configurée.

Configurés par votre administrateur
Stratégie d'inscription à Active Directory

Configurés par vous

Ajouter une nouvelle URL

Suivant **Annuler**

Inscription de certificats

Demandeur des certificats

Vous pouvez demander des types de certificats suivants. Sélectionnez les certificats que vous voulez demander, puis cliquez sur Inscription.

<input type="checkbox"/> Authentification du contrôleur de domaine	Statut : Disponible	Détails
<input type="checkbox"/> Authentication Kerberos	Statut : Disponible	Détails
<input checked="" type="checkbox"/> Certificat Borne WIFI	Statut : Disponible	Détails
<input type="checkbox"/> Contrôleur de domaine	Statut : Disponible	Détails
<input type="checkbox"/> Réplication de la messagerie de l'annuaire	Statut : Disponible	Détails
<input type="checkbox"/> roncenoir - serveur web - certificat	Statut : Disponible	Détails

Inscription **Annuler**

On applique le certificat :

The dialog box is titled 'Modifier les propriétés EAP Protégé'. It contains the following information:

- Certificat délivré à :** ADSecure1.roncenoir.local
- Nom convivial :** ADSecure1.roncenoir.local
- Émetteur :** roncenoir-ADSECURE1-CA
- Date d'expiration :** 09/04/2026 15:54:19
- Activer la reconnexion rapide** (checkbox checked)
- Déconnecter les clients sans chiffrement forcé** (checkbox unchecked)
- Mot de passe sécurisé (EAP-MSCHAP version 2)** (selected in the 'Types EAP' dropdown)
- Monter** and **Descendre** buttons for the EAP type list
- Ajouter**, **Modifier**, **Supprimer**, **OK**, and **Annuler** buttons

Je peux ensuite configurer différents paramètres de connexion. Cela ne nous intéresse pas pour le moment.

On clique sur suivant, puis on supprime les attributs déjà entrés dans la configuration des paramètres pour ajouter « service type » à la place. Pour les informations d'attributs, on clique sur « autres » et on sélectionne login.

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

C'est bon c'est paramétré !

Nom convivial	Adresse IP	Fabricant du périphérique	État
BorneWIFI	192.168.100.25	RADIUS Standard	Activé

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

Configurons notre borne wifi

Sur une vm windows 10 installer unifi network application.

The screenshot shows a web browser window with the address bar pointing to <https://ui.com/download/unifi>. A download progress bar for "UniFi-installer.exe" is visible in the top right corner, showing 1515 Ko/s - 13,3 Mo sur 195 Mo, 2 minutes restantes. Below the download bar, there's a list of UniFi Network Application versions for various platforms:

- UniFi Network Application **9.0.114** for macOS
- UniFi Network Application **9.0.114** for UniFi OS Native
- UniFi Network Application 9.0.114 for Windows**
- UniFi Network Application **9.0.114** for Debian/Ubuntu
- UniFi Network Application **9.0.114** for UniFi OS

Each item has a "Release Notes" and "Download" link. To the right of the UniFi OS entry, there's a link labeled "Activer Windows" with the subtext "Accédez aux paramètres pour activer Windows."

On lance l'installateur :

On installe en suivant ce que le logiciel nous dit.

On lance unifi et on le configure :

The screenshot shows the "Name Your UniFi Network Server" step of the UniFi setup wizard. It features a large "U" logo icon and a small illustration of a computer monitor and router. The form fields are as follows:

- Name Your UniFi Network Server**
- Centrally manage all of your servers at unifi.ui.com.
- Server Name:** UnifiManon
- Country/Region:** France
- I agree to End User License Agreement and Terms of Service.** (checkbox checked)
- Restore Server from a Backup** (link)
- Next** (button)

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

The screenshot shows a web browser window for the UniFi Network setup at 127.0.0.1:8080/setup/configure/advanced-access. The page title is "Set Local Access Credentials". It includes a sub-instruction: "Use these credentials to locally access your Network Server. [Learn More](#)". The form fields are as follows:


Username	admin
Password	P@ssw0rd
Confirm Password	••••••••
Email	a@aol.fr

At the bottom right are "Back" and "Finish" buttons.

The screenshot shows a web browser window for the UniFi Network management at 127.0.0.1:8080/manage/default/devices. The page title is "Network". The left sidebar has icons for Network, Devices, Switches, APs, and Reports. The main table displays a single device entry:


Type	Name	Application	Status	IP Address	Uplink	Parent Device	Ch. 2.4 GHz
U6+	U6+	Network	Click to Adopt	192.168.100.25			

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement



The screenshot shows the UniFi Network management interface at the URL '127.0.0.1:8080/manage/default/devices'. The left sidebar has icons for users, devices, switches, APs, and reports. The main area shows a table with columns: Type, Name, Application, Status, and IP Address. One row is selected for a device named 'U6+'. On the right, there is a detailed configuration panel titled 'IP Settings'. It includes sections for 'IP Configuration' (set to 'Static'), 'IP Address' (192.168.100.25), 'Preferred DNS' (192.168.100.1), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), 'Gateway' (192.168.100.254), and 'DNS Suffix'. At the bottom are 'Cancel' and 'Apply Changes' buttons.

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement



Software Down X unifiже 17 - R X Self-Hosting X Thank You | A X UniFi Network X

127.0.0.1:8080/manage/default/devices

Network

Search All (1) Switches (0) APs (1)

Type	Name	Application	Status	IP Address	Uplink	Parent Device	Ch. 2.4 GH
Network	U6+	Network	Click to Update	192.168.100.25	GbE	-	-

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

The screenshot shows the UniFi Network management interface. On the left is a sidebar with various icons for managing users, switches, APs, and more. The main area is titled "Network" and shows a table of devices. One device, a "U6+" access point, is selected. The table columns are Type, Name, Application, Status, and IP Address. The "U6+" row shows it is connected to a "Radio Manager" and is currently "Updating...". Below this, there are sections for TX Retries (Low (0%)), channel usage (Ch. 1: 2.4 GHz, 20 MHz; Ch. 48: 5 GHz, 80 MHz), and model information (Model: U6+, IP Address: 192.168.11.25).

Se connecter à l'application :

The screenshot shows the UniFi login page. The UniFi logo is at the top right. Below it, the version number "9.0.114" is displayed. The login form has two fields: "Nom d'utilisateur" (username) containing "admin" and "Mot de passe" (password) containing "*****". There is a checkbox for "Se souvenir de moi" (Remember me) and a blue "SE CONNECTER" (Connect) button. Below the button is a link "MOT DE PASSE OUBLIÉ?" (Forgot password?).

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

Configuration après liaison au radius :

The image consists of three vertically stacked screenshots from a network management application, likely NetCrunch, running at 127.0.0.1:8080.

Screenshot 1: Device Configuration

This screenshot shows a table of devices. There is one entry:

Type	Nom	Application	Statut	Adresse IP	Liaison m...	Appareil parent	Canal 2,4 ...	Canal 5 ...	Connecté	Expérie...	Utilisation ...	Télécharger	Charger
U6+	U6+	Réseau	À jour	192.168.100.25	GbE	-	11 (20 MHz)	44 (80 MHz)	0	Aucun client	-	↓ 880 bps	↑ 7.06 Kbps

Screenshot 2: Network Insights

This screenshot displays various network statistics for the device U6+:

Modèle	U6+
Adresse IP	192.168.100.25
Adresse MAC	9c:05:d6:c6:d1:1f
Version de l'appareil	6.7.17
Nom du WiFi	Roncenoir_WIFI
Disponibilité	2d 8h 46m 40s
Utilisation de la mémoire	62.3%
Charge moyenne	0.02 / 0.01 / 0.00
Groupes de points d'accès	All APs

Screenshot 3: User Administration

This screenshot shows a list of users. There is one entry:

Nom	Statut	E-mail	Rôle	Dernière connexion
admin [vous]	Active	a@aol.fr	Administrateur	Aujourd'hui à 2:26

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

Nom: Roncenoir_WIFI

Réseau: Default ID du VLAN = 1

Points d'accès de diffusion: Tout

Avancé

- Clés privées prépartagées:
- Point d'accès 2.0: Désactivé Portail captif Passpoint
- Enhanced IoT Connectivity:
- Bandes WiFi: 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz
- Guidage de bande:
- Masquer le nom WiFi:
- Isolation de l'appareil client:
- ARP du proxy:
- Transition BSS:
- UAPSD:
- Itinérance rapide:
- Limite de vitesse WiFi:
- Amélioration de la multidiffusion:
- Contrôle de multidiffusion et de diffusion:

Activer Windows
Activation par un code pour activer Windows.
Accédez aux paramètres pour activer WiFi.

Activer Windows
Activation par un code pour activer Windows.
Accédez aux paramètres pour activer WiFi.

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

Software Downloads - Ubiquiti **Unifi Network**

127.0.0.1:8080/manage/default/settings/networks

Réseau

Paramètres de recherche

- WiFi
- Réseaux
- Internet
- VPN
- Sécurité
- Routage
- Profils
- Système

Nouveau réseau virtuel Visionneuse de VLAN Gérer

Nom	ID Du VLAN	Routeur	Sous-Réseau	Baux IP
Default	1	Passerelle tierce	192.168.1.0/24	-
Administration	100	Passerelle tierce	192.168.100.0/24	-
Clients Administration	102	Passerelle tierce	192.168.102.0/24	-
Clients Entrepot	103	Passerelle tierce	192.168.103.0/24	-

Paramètres multidiffusion

Détection automatique IoT MDNS Default [Modifier \(1\)](#)

Filtrage multidiffusion Administration [Clients Administrat... \(1\)](#) [Clients Entrepot \(3\)](#) [Modifier \(3\)](#)

Transférer le trafic multidiffusion non identifié

Sortie rapide

[Créer un nouveau commutateur d'interrogation](#)

[Configurer les ports d'un routeur multidiffusion](#)

Paramètres de commutation globaux

Protocole Spanning Tree STP RSTP Désactivé

Détection de serveur DHCP Désactivé

Forêtage DHCP

Trames étendues

Contrôle du flux

Activer Windows [Activer Windows](#)
Accédez aux paramètres pour activer Win

Software Downloads - Ubiquiti **Unifi Network**

127.0.0.1:8080/manage/default/settings/profiles

Réseau

Paramètres de recherche

- WiFi
- Réseaux
- Internet
- VPN
- Sécurité
- Routage
- Profils

Ports Ethernet Limite de vitesse WiFi RADIUS Network Objects

Create profiles to quickly apply custom settings and reduce network configuration time.

Nom	VLAN / Réseau Natif	Gestion Des VLAN Balisés	PoE
Trunk-all	Default	Autoriser tout	-

[Créer nouveau](#) [Gérer](#)

Software Downloads - Ubiquiti **Unifi Network**

127.0.0.1:8080/manage/default/settings/profiles/ethernet-ports/form/681a33b0ba99192edc6778f

Réseau

Paramètres de recherche

- WiFi
- Réseaux
- Internet
- VPN
- Sécurité
- Routage
- Profils
- Système

Les configurations ne seront pas appliquées avant que vous ayez configuré une passerelle ou un commutateur.

Trunk-all

Port Active Désactivé Restreint AV pro

VLAN / réseau natif Default (1) 192.168.1.0/24

Gestion des VLAN balisés Autoriser tout Bloquer tout Personnalisé

PoE Auto

Port du routeur multidiffusion

Avancé Auto Manuel

Vitesse de liaison Négocier automatiquement 1000Mbps 100Mbps 10Mbps

Contrôle 802.1X Autorisé de force Désactivé

Isolation des ports

Contrôle des tempêtes

Protection contre les boucles

Protocole Spanning Tree

Limite de débit de sortie

LLDP-MED

VLAN vocal

QoS

Activer Windows [Activer Windows](#)
Accédez aux paramètres pour activer Win

RADIUS et Borne WIFI – Configuration et déploiement

The image displays three screenshots of the Unifi Network management interface, specifically the 'Software Downloads - Ubiquiti' browser window.

Screenshot 1: RADIUS Profile Configuration

This screenshot shows the 'radius-profile' configuration page. It lists a single RADIUS profile named 'BorneWiFi'. The 'Serveurs D'authentification' section shows an entry for 'BorneWiFi' with the IP address '192.168.100.1 : 1812'. There are buttons for 'Créer nouveau' (Create new) and 'Gérer' (Manage).

Nom	Serveurs D'authentification	Serveurs De Comptabilité
Default	-	-
BorneWiFi	192.168.100.1 : 1812	-

Screenshot 2: VLAN Configuration

This screenshot shows the 'radius-profile' configuration page with a different tab selected. It lists a single RADIUS profile named 'BorneWiFi'. The 'Prise en charge des VLAN affectée par RADIUS' section shows that both 'Réseaux filaires' and 'Réseaux sans fil' are selected. The 'Paramètres RADIUS' section shows a single entry for 'BorneWiFi' with the IP address '192.168.100.1' and port '1812'. The 'Secret Partagé' field contains '*****'. There are buttons for 'Ajouter' (Add) and 'Modifier' (Edit).

Screenshot 3: System General Settings

This screenshot shows the 'system' configuration page. The 'Général' tab is selected. The 'Personnalisez les notifications push liées au déploiement de votre réseau Unifi dans Journaux système.' section includes fields for 'Nom de l'appareil' (UnifiManon), 'Pays/région' (France), 'Langue' (Français), 'Fuseau horaire' ((UTC+02:00) Europe/Paris), 'Format horaire' (12 heures), and 'Thème' (Sombre). There are also sections for 'Gestion de sites' (Gestion multisite, Exporter le site).