DOC041 | Microsoft Support | demarrage
Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/startup-boot/windows-startup-settings
Copie textuelle nettoyée • Collecte : 2026-10-30

Paramètres de démarrage de Windows

Remarque

La prise en charge de Windows 10 a pris fin le 14 octobre 2025

- Après le 14 octobre 2025, Microsoft ne fournira plus de mises à jour logicielles gratuites à partir de Windows Update, ni d'assistance technique, ni de correctifs de sécurité pour Windows 10. Votre ordinateur personnel fonctionnera toujours, mais nous vous recommandons de passer à Windows 11.

- En savoir plus

Il se peut que vous deviez modifier les paramètres de démarrage de Windows pour résoudre des problèmes, optimiser les processus de démarrage ou modifier le comportement de démarrage du système pour des tâches spécifiques.

Par exemple, une option de dépannage courante consiste à activer le mode sans échec, qui démarre Windows dans un état limité, où seuls les services et pilotes essentiels sont démarrés. Si un problème ne réapparaît pas lorsque vous démarrez en mode sans échec, vous pouvez éliminer les paramètres par défaut, les pilotes de périphériques de base et les services comme causes possibles.

D’autres paramètres de démarrage incluent des fonctionnalités avancées destinées aux administrateurs système et aux professionnels de l’informatique.

Cet article décrit comment modifier le comportement de démarrage de Windows et les options disponibles.

Modifier les paramètres de démarrage

Remarque

Si vous avez chiffré votre appareil, vous aurez besoin de votre clé BitLocker pour effectuer cette tâche. Si vous ne connaissez pas votre clé BitLocker, consultez Rechercher votre clé de récupération BitLocker.

- Accéder à l’environnement de récupération Windows

- Une fois dans Windows RE, sélectionnez Résoudre les> problèmesdes options> avancéesParamètres de démarrage>Redémarrer

- Sélectionnez Redémarrer

- Une fois l’appareil redémarré, dans l’écran des paramètres de démarrage , sélectionnez l’une des options disponibles ou appuyez sur Enter pour démarrer Windows normalement

Liste des paramètres de démarrage

Voici la liste des paramètres de démarrage parmi lesquels vous pouvez choisir. Pour en sélectionner un, utilisez les touches numériques ou les touches de fonction F1-F9 :

- Activer le débogage. Démarre Windows en mode de dépannage avancé destiné aux professionnels de l’informatique et aux administrateurs système

- Activez l’enregistrement du démarrage. Crée un fichier, ntbtlog.txt, qui répertorie tous les pilotes installés au démarrage et pouvant être utiles pour un dépannage avancé.

- Activer la vidéo basse résolution. Démarre Windows en utilisant votre pilote vidéo actuel et des paramètres de résolution et de fréquence de rafraîchissement basses. Vous pouvez utiliser ce mode pour réinitialiser vos paramètres d'affichage

- Activer le mode sans échec. Le mode sans échec démarre Windows avec un état de base, utilisant un nombre de fichiers et de lecteurs limités. Si un problème ne se produit pas en mode sans échec, cela signifie que les paramètres par défaut et les pilotes de périphériques de base ne sont pas à l'origine du problème. L'observation de Windows en mode sans échec vous permet de cibler la source d'un problème et peut vous aider à résoudre des problèmes sur votre appareil

- Mode sans échec avec prise en charge réseau : Le mode sans échec avec mise en réseau ajoute les pilotes et services réseau dont vous avez besoin pour accéder à Internet et aux autres ordinateurs de votre réseau

- Invite de commandes en mode sans échec : Démarre Windows en mode sans échec avec une fenêtre d'invite de commandes au lieu de l'interface Windows habituelle

- Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes : Autorise l'installation de pilotes contenant des signatures incorrectes

- Désactiver la protection anti-programme malveillant à lancement anticipé . La protection contre les programmes malveillants à lancement anticipé (ELAM) est une fonctionnalité de sécurité de Windows qui permet aux logiciels anti-programme malveillant de démarrer avant tous les autres composants tiers pendant le processus de démarrage. L'ELAM garantit que le système n'initialise pas des pilotes de démarrage inconnus qui pourraient être malveillants. Sélectionnez cette option pour désactiver temporairement l'ELAM

- Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec du système : Empêche le redémarrage automatique de Windows en cas d'échec du système d'exploitation. Choisissez cette option uniquement si Windows est bloqué dans une boucle où Windows échoue, tente de redémarrer et échoue à nouveau à plusieurs reprises

Vous pouvez appuyer sur Entrée pour démarrer Windows normalement.

Que se passe-t-il si Windows continue de démarrer en mode sans échec ?

Le redémarrage de votre appareil devrait suffire pour quitter le mode sans échec et revenir au mode normal. Toutefois, si, pour une raison quelconque, votre périphérique démarre toujours en mode sans échec, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche + R de Windows

- Dans la zone Ouvrir , tapez msconfig puis cliquez sur OK

- Sélectionnez l'onglet Démarrage

- Sous Options de démarrage, désactivez la case à cocher Démarrage sécurisé