## Preklopljeni operatori

\* Operatori ++ i -- imaju prefiksni i postfiksni oblik koji se mogu razlikovati tako što se preklopljeni postfiksni operatori definišu sa parametrom koji prihvata drugi operand tipa *int*; pri pozivu preklopljene operatorske funkcije, ovaj argument ima vrednost 0:

```
complex& complex::operator++ () {...}

complex complex::operator++ (int) {...}

complex c(3.,4.);

c++;

Tumači se kao c.operator++()

Prefiksni operator, vraća čdvrednost

Postfiksni operator, vraća čdvrednost

Tumači se kao c.operator++()
```

Preklopljeni operator -> mora biti nestatička funkcija članica koja nema parametre i koja mora da vrati ili običan pokazivač, ili (referencu na) objekat za koji je takođe preklopljen operator ->:

```
template<typename T>
T* smart_ptr<T>::operator-> () {...}

smart_ptr<Clock> p = &clk;
p->tick();

Tumači se kao (p.operator->())->tick();

Septembar 2024.

Copyright 2018-2024 by Dragan Milićev
```

## Preklopljeni operatori

Izraz	Kao članica	Kao nečlanica	Primer
<u>a</u> a	(a).operator@()	operator@(a)	!std::cin poziva std::cin.operator!()
a@b	(a).operator@(b)	operator@(a,b)	std::cout << 42 poziva std::cout.operator<<(42)
a = b	(a).operator=(b)	Ne može	<pre>std::string s; s = "abc"; poziva s.operator=("abc")</pre>
a(b)	(a).operator() (b)	Ne može	<pre>std::random_device r; auto n =   r(); poziva r.operator()()</pre>
a[b]	(a).operator[] (b)	Ne može	<pre>std::map<int,int> m; m[1] = 2; poziva m.operator[](1)</int,int></pre>
a->	(a).operator->()	Ne može	<pre>auto p = std::make_unique<s>(); p-&gt;bar() poziva p.operator-&gt;()</s></pre>
a@	(a).operator@(0)	operator@(a,0)	<pre>std::vector<int>::iterator i =; i++ poziva i.operator++(0)</int></pre>