Table des matières

1 Introduction 1
2 Contexte et Justification 1
3 Concepts Clés 1
4 Prérequis 2
5 Configuration 2
5.1 Création du Dossier de Partage 2
5.2 Création du Script d'Installation (.bat) 3
5.3 Création de la GPO 4
6 Vérifications 5
7 Dépannage 5
8 Conseils et Bonnes Pratiques 6

1 Introduction

L'objectif est d'installer automatiquement l'agent d'inventaire sur tous les ordinateurs du domaine, sans intervention humaine, et de le configurer pour qu'il remonte les informations vers notre serveur GLPI (Linux).

2 Contexte et Justification

Dans un parc de plusieurs centaines de machines, l'installation manuelle est impossible. Nous utiliserons une **GPO de démarrage (Startup Script)** plutôt qu'une installation MSI simple.

- **Pourquoi un script ?** Car l'installation MSI standard ne permet pas facilement de spécifier l'adresse IP du serveur GLPI (arguments d'installation). Le script nous permet de lancer l'installation avec les bons paramètres.

3 Concepts Clés

GPO (Group Policy Object) : Des règles envoyées par le contrôleur de domaine pour configurer les ordinateurs ou les utilisateurs.

UNC (Universal Naming Convention) : Chemin réseau absolu (ex : `\\SRV-AD01\Deploiement\...`) indispensable pour que les PC trouvent le fichier.

msiexec : L'outil en ligne de commande de Windows pour installer des paquets `.msi` silencieusement.

4 Prérequis

1. Avoir un Contrôleur de Domaine (AD DS) fonctionnel.
2. Avoir téléchargé l'installeur `.msi` de « GLPI Agent » (sur le dépôt officiel) et l'avoir déposé sur le serveur Windows.
3. Des clients Windows intégrés au domaine (Active Directory).

5 Configuration

5.1 Création du Dossier de Partage

Justification : Les ordinateurs du réseau doivent pouvoir accéder au fichier d'installation avant même qu'un utilisateur ne se connecte.

1. Sur votre serveur AD, créez un dossier `Deploiement`.
2. Copiez-y l'installeur `glpi-agent-x.x-x64.msi`.




Figure 1 — *Dossier Deploiement et installeur*

3. Faites un clic droit sur le dossier > **Propriétés > Partage > Partage avancé**.
4. Cochez « Partager ce dossier ».




Figure 2 — *Partage avancé du dossier*

5. **Permissions :**
   - Supprimez « Tout le monde ».
   - Ajoutez le groupe « **Ordinateurs du domaine** » et donnez-lui le droit **Lecture.**
   - Ajoutez « **Admins du domaine** » en **Contrôle total**.




Figure 3 — *Autorisations du partage*

5.2 Création du Script d'Installation (.bat)

Justification : Ce script lance l'installation silencieuse en précisant l'adresse du serveur GLPI.

1. Dans le même dossier (`Deploiement`), créez un fichier texte nommé `install_glpi.bat`.
2. Collez le code suivant (adaptez l'adresse de votre serveur GLPI et le nom exact du fichier `.msi`) :

```
@echo off
REM Vérifie si l'agent est déjà installé pour ne pas le réinstaller en boucle
IF EXIST "C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.exe" GOTO END

REM Installation silencieuse (/quiet) en pointant vers le serveur GLPI (SERVER=...)
msiexec /i "\\SRV-AD01\Deploiement\glpi-agent-1.15-x64.msi" /quiet
SERVER="http://192.168.16.159/" RUNNOW=1

:END
EXIT
```

> Avec GLPI 10 ou 11, l'agent accepte l'URL racine du serveur. Si votre GLPI est publié dans un sous-dossier, indiquez-le (ex : `http://192.168.16.159/glpi/`).



Figure 4 — *Script install_glpi.bat*

5.3 Création de la GPO

Justification : Nous utilisons une stratégie « Ordinateur » car le logiciel doit être installé pour la machine, quel que soit l'utilisateur qui se connecte.

1. Ouvrez la console « Gestion de stratégie de groupe ».
2. Dans la colonne de gauche, déroulez l'arborescence jusqu'à votre domaine (ex : `bts-sio.lan`).
3. Faites un clic droit sur le nom du domaine (ou sur l'OU où sont rangés les PC) > **Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...**
4. Donnez un nom à la stratégie, par exemple `GPO_Deploiement_GLPI`.
5. Cliquez sur « OK ».




Figure 5 — *Nouvel objet GPO*

6. Faites un clic droit sur la GPO puis cliquez sur « Modifier ».
7. Naviguez vers : **Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Scripts (démarrage/arrêt).**




Figure 6 — *Scripts de démarrage dans l'éditeur de GPO*

8. Double-cliquez sur **Démarrage** (Startup).
9. Cliquez sur **Ajouter…** puis sur **Parcourir…**
10. Allez chercher votre script via son chemin réseau **UNC** (très important, n'utilisez pas `C:\...`) : `\\SRV-AD01\Deploiement\install_glpi.bat`.




Figure 7 — *Script ajouté au démarrage*

11. Validez tout et fermez l'éditeur.

6 Vérifications

Côté client Windows :

1. Sur un PC client, ouvrez une invite de commande (CMD) et forcez la mise à jour des stratégies : `gpupdate /force`
2. Redémarrez le PC (le script de démarrage ne s'exécute qu'au boot).
3. Une fois redémarré, vérifiez que le dossier `C:\Program Files\GLPI-Agent` existe.
4. Vous pouvez forcer un inventaire immédiat en ouvrant `http://localhost:62354` dans le navigateur du client.

Côté serveur GLPI (Linux) :

1. Connectez-vous à l'interface web GLPI.
2. Allez dans le menu **Parc > Ordinateurs**.
3. Votre PC Windows doit apparaître dans la liste avec sa configuration matérielle détaillée.

Figure 8 — *Ordinateur remonté dans GLPI*

7 Dépannage

Rien ne s'installe après le redémarrage :

- **Droits d'accès :** Vérifiez que le groupe « Ordinateurs du Domaine » a bien accès en lecture au dossier partagé `\\SRV-AD01\Deploiement`.

- **Chemin du script :** Avez-vous bien mis le chemin UNC (`\\...`) dans la GPO et non le chemin local (`C:\...`) ? Le PC client ne connaît pas le `C:` du serveur.

L'agent est installé mais ne remonte pas dans GLPI :

- Vérifiez l'URL dans le script `.bat` (paramètre `SERVER`) : elle doit pointer vers votre serveur GLPI et l'inventaire doit être activé dans GLPI (**Administration > Inventaire**).
- Vérifiez les pare-feux : le port 80 (HTTP) du poste client vers le serveur Linux doit être ouvert.

8 Conseils et Bonnes Pratiques

Délai d'attente réseau : Parfois, le script tente de se lancer avant que la carte réseau du PC ne soit prête. Dans la GPO, activez le paramètre **Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Système > Ouverture de session > Toujours attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur et de l'ouverture de session**.