

取 사이버 보안 Cyber Security 🖺

Written by Donghyun Choi (KGU)

📈 - Worldskills Korea - National 2025 (Cyber Security Practices) - 🔊 [Written by NullBins]

• By default, the commands are executed as a root user.

[Project-2] < @Network security device settings >>

네트워크 보안 장비 설정(UTM/OPNsense + Router + WireGuard + WAF + DVWA)

해당 솔루션은 공개과제를 토대로 실제 대회 당일 변형을 감안해 모든 설정(Configuration)을 끝까지 재현할 수 있도록 리눅스 명령어 + 설정파일 값을 순서대로 정리함. 재부팅 제한(총 3회)을 고려해 무부 **팅-적용**을 우선한다.

0) 전체 토폴로지(주소 요약), 호스트 기본 설정 사항

• 네트워크 대역

o INSIDE: 192.168.1.0/24 DMZ: 210.111.10.128/25 OUTSIDE: 210.111.10.0/25 MOBILITY: 203.150.10.0/24

• IP 주소

- Router (Ubuntu): OUTSIDE 210.111.10.1/25, MOBILITY 203.150.10.254/24, Default GW 203.150.10.1
- UTM (OPNsense):
 - OUTSIDE(WAN): 210.111.10.120/25 GW 210.111.10.1
 - DMZ: 210.111.10.129/25
 - INSIDE(LAN): 192.168.1.1/24
- 서버(server, Ubuntu): 192.168.1.10/24, GW 192.168.1.1
- 웹(www, Ubuntu): 210.111.10.150/25, GW 210.111.10.129
- 공격자(attacker, Kali): 210.111.10.35/25, GW 210.111.10.1
- 모바일(mobile, Ubuntu): 203.150.10.100/24, GW 203.150.10.254
- VPN(SSL/WireGuard): 10.2.43.0/24 (UTM: 10.2.43.1, Mobile: 10.2.43.42)
- WAF: UTM 상의 Nginx(+ModSecurity/CRS) Reverse Proxy로 구성, WAN(210.111.10.120:80) 에서 수신 → DMZ www(210.111.10.150:80) 로 프록시
- Ubuntu 호스트 기본 설정 [All Host]

nano /etc/hosts

```
127.0.1.1 ubuntu ubuntu
```

nano /etc/ssh/sshd_config

```
Port 22
PermitRootLogin yes
```

```
systemctl enable ssh
systemctl restart ssh
timedatectl set-timezone Asia/Seoul
hwclock -w
tee /etc/sysctl.d/99-sysctl-apply.conf > /dev/null << EOF
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
EOF
sysctl --system</pre>
```

nano /etc/rc.local

```
#!/bin/bash
sysctl --system
```

```
chmod +x /etc/rc.local
systemctl restart rc-local
```

1) 공통 사전 작업 (모든 호스트 Ubuntu/UTM/Kali)

사용자 계정: root(UTM), bob_user(Ubuntu), kali(Kali).

1-1. 호스트명 설정

```
hostnamectl set-hostname < client | server | www | router | mobile | attacker >
sed -i "s/ubuntu/< client | server | www | router | mobile | attacker >/g"
/etc/hosts
```

2) 네트워크 설정

2-1. IP 주소 설정 (GUI)

Ubuntu 22.04 기준, 인터페이스명은 예시(ens33, ens34)이며 실제 값으로 치환. 모든 호스트의 IP 설정은 모두 GUI로 설정 하도록 한다.

2-2. 라우팅 설정 (router)

• [router]

```
nano /etc/rc.local
```

```
#!/bin/bash
sysctl --system
# DMZ Routing
ip route add 210.111.10.128/25 via 210.111.10.120 dev ens32
```

systemctl restart rc-local

3) UTM(OPNsense 25.1) 설정

콘솔/웹UI 기반. 플러그인(NGINX, ModSecurity, WireGuard)은 배포 이미지에 포함되는 것으로 한다. 재부팅 없이 대부분 적용 가능.

3-1. 인터페이스/IP주소

- Interfaces → Assignments
 - WAN(OUTSIDE): 210.111.10.120/25, GW: 210.111.10.1
 - **DMZ**: 210.111.10.129/25
 - LAN(INSIDE): 192.168.1.1/24

3-2. IPv6 비활성 및 DHCPv4 서버 활성화

- System → Settings → General
 - IPv6 관련 기능 비활성(Prefer IPv4 over IPv6)

• Services → ISC DHCPv4 → [LAN]

- 범위: 192.168.1.100 192.168.1.199
- 기본 게이트웨이: 192.168.1.1

3-3. NAT 설정

- Firewall → NAT → Outbound
 - o Mode: Hybrid
 - NAT-Rule-1 (INSIDE WAN SNAT):
 - Interface: WAN
 - Source: 192.168.1.0/24
 - Destination: any
 - Translation / Address: 210.111.10.120
 - NAT-Rule-2 (Server NO NAT):
 - Interface: WAN
 - Source: 192.168.1.10/32
 - Translation: **Do not NAT**
 - NAT-Rule-3 (INSIDE DMZ SNAT):
 - Interface: **DMZ**
 - Source: 192.168.1.0/24
 - Destination: 210.111.10.128/25
 - Translation / Address: 210.111.10.120

3-4. 방화벽 규칙 (모든 규칙 Log 활성)

- Firewall → Rules → Floating
 - Action: Block, IPv6: any any (proto: ANY)
 - Action: Pass, Iface: WAN, IPv4: any any (proto: ICMP)
 - Action: Block, IPv4: 192.168.1.10/32 210.111.10.35/32 (proto: ICMP)
 - Action: Block, IPv4: 192.168.1.10/32 210.111.10.150/32 (proto: ICMP)
 - Action: Pass, Iface: WAN IPv4: 203.150.10.100/32 210.111.10.120/32 (proto: UDP/51820)
 - Action: Pass, Iface: WireGuard IPv4: 10.2.43.0/24 192.168.1.10/32 (proto: ANY)
 - Action: Pass, Iface: WAN IPv4: 210.111.10.35/32 210.111.10.120/32 (proto: TCP/80)

3-5. WireGuard(SSL VPN)


- $\bullet \quad VPN \, \rightarrow \, WireGuard$
 - Instance(UTM)
 - Name: WireGuard
 - Instance: wg0
 - Listen Port: 51820
 - Tunnel Address: 10.2.43.1/24
 - Peers: mobile
 - Peers(mobile)
 - Name: mobile
 - Public Key: (mobile 에서 생성한 키)


- Allowed IPs: 10.2.43.42/32
- Endpoint: 210.111.10.120:51820
- Instance: WireGuardPersistent keepalive: 25s


3-6. WAF (NGINX + ModSecurity/CRS)


- Services → Nginx → Configuration
 - Upstream Server
 - Description: www
 - Server: 210.111.10.120
 - Port: 51820Priority: 1
 - Upstream
 - Description: www_waf
 - Server Entries: www
 - Location
 - Description: www_waf
 - URL Pattern: /
 - Enable Security Rules: **Enable**
 - CSP: Command Inection: 1700
 - Upstream Servers: www_waf
 - Index File: index.php
 - HTTP Server
 - HTTP Listen: 80
 - Default Server: **Enable**
 - Server Name: www_waf
 - Locations: www waf
 - File System Root: /
 - Naxsi WAF Rule
 - Description: Command Injection
 - Message: Command Injection Detected
 - ID: 1700
 - Rule Type: Main Rule
 - Match Value: &&
 - Match Type: Blacklist
 - Search in GET/URL/HEADER/POST: **Enable**
 - Score: 8
 - Naxsi WAF Policy
 - Name: Command Injection: 1700
 - Rule: Command Injection
 - Value: 8

☆ 중요사항: 반드시 Command Injection Rule 생성할때 Score 8 이상으로 해야 정책 적용시 차단된다.









4) www 서버(DVWA) 확인 (DMZ)

배포물에 Docker 구성이 포함되어 있다고 가정.

```
# 컨테이너 확인
docker ps -a
# DVWA 서버 포트가 80로 뜨는지 확인
ss -lntp | grep 80
```

방화벽 요구사항상 OUTSIDE/MOBILITY는 **UTM WAF(210.111.10.120:80)** 로만 접속 가능. INSIDE는 210.111.10.150(직접) 또는 210.111.10.120(WAF) 모두 가능해야 함.

5) mobile(클라이언트) WireGuard 설정

5-1. 클라이언트 설정파일(/etc/wireguard/wg0.conf)

```
[Interface]
Address = 10.2.43.42/24
PrivateKey = <mobile-private-key>

[Peer]
PublicKey = <UTM-public-key>
Endpoint = 210.111.10.120:51820 # UTM WAN
AllowedIPs = 10.2.43.0/24, 192.168.1.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

5-2. 가동/부팅연동

```
wg-quick up wg0
systemctl enable --now wg-quick@wg0
ip addr show wg0
ping -c 2 10.2.43.1
ping -c 2 192.168.1.10 # INSIDE server와 통신되어야 함
```

6) 검증 시나리오 (필수)

6-1. ICMP 전면 허용 확인

• client / server / www / router / mobile / attacker 각 호스트에서 상호 ping 정상 확인.

6-2. INSIDE → DMZ

```
# client(INSIDE) → www(DMZ)
curl -I http://210.111.10.150 # 200 OK
ping -c 2 210.111.10.150 # 성공

# server(INSIDE) → DMZ/OUTSIDE는 차단되어야 함
curl -I http://210.111.10.150 # 실패 (방화벽 로그 체크)
curl -I http://210.111.10.1 # 실패
```

6-3. OUTSIDE/MOBILITY → www 직접 접속 차단 + WAF 경유 허용

```
# attacker(OUTSIDE): DMZ 직접 접속 → 차단되어야 함
curl -I http://210.111.10.150 # 실패

# WAF 경유
curl -I http://210.111.10.120 # 200/301 등 프록시 응답
```

6-4. WAF 차단 테스트 (Command Injection)

```
# DVWA의 Command Injection 페이지 (로그인/보안레벨 조정 후)
# 공격 페이로드 : localhost && ls -l
curl "http://210.111.10.120/vulnerabilities/exec/#"
# → ModSecurity 차단 페이지/403 확인
```

6-5. MOBILITY(mobile) VPN 검증

```
# mobile에서
ping -c 2 10.2.43.1 # UTM WG 터널
ping -c 2 192.168.1.10 # INSIDE server

# server에서 VPN 대역과 통신 허용 확인(다른 외부는 차단 유지)
ping -c 2 10.2.43.42
```

7) VMnet 관련 주의 (요구사항 반영)

- VMnet 목록에서 문제에 없는 VMnet 제거
- HOST1의 VMnet DHCP 기능 전부 비활성
- OUTSIDE는 각 HOST의 NIC를 브리지
- HOST2는 SW1(실물)과 물리 1개 케이블만 연결

위 항목은 VMware Virtual Network Editor에서 처리. 적용 후 각 VM NIC가 올바른 VMnet에 연결되었는 지 재검증.

8) 트러블슈팅 & 로그 체크포인트

- OPNsense 방화벽 로그: 모든 정책에 Log 활성했으므로 상단 매치 여부 확인.
- **Nginx/ModSecurity 로그**: 차단 이벤트(rule id/phase) 확인, 필요 시 false-positive 룰 예외 추가(단, 과제 범위 내에서 명령주입은 차단되도록 유지).
- WireGuard: wg show에서 핸드셰이크/전송 바이트 확인. AllowedIPs 양끝 일치 필수.

☑ 이 문서만으로 **과제 전 항목**(IPv6 차단, ICMP 허용, INSIDE↔DMZ 정책, OUTSIDE/MOBILITY 접근, DHCP, NAT, WAF, WireGuard, Router 경로/포워딩)을 **명령어/설정 값**까지 설정 가능