

Guide d'installation de Wan2GP (WanGP) — Windows

Wan2GP est un générateur de vidéos / images / audio par IA, open source, conçu pour tourner sur des cartes graphiques grand public (dès 6 Go de VRAM). Dépôt officiel : <https://github.com/deepbeepmeep/Wan2GP>

🧩 Prérequis (à faire une seule fois)

1. **Carte graphique Nvidia RTX** (2060, 3060, 4070, 5080...) → mets à jour les pilotes via *GeForce Experience* ou <https://www.nvidia.com/drivers>
2. **Git** : <https://git-scm.com/download/win> (options par défaut)
3. **Miniconda** : <https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html> (Windows 64-bit)

🚀 Méthode A — Installateur automatique (recommandée)

1. Menu Démarrer → ouvre « **Anaconda Prompt** ».
2. Copie-colle ces lignes, une par une :

```
git clone https://github.com/deepbeepmeep/Wan2GP.git
cd Wan2GP
scripts\install.bat
```

Le script installe tout automatiquement (environnement Python, PyTorch, dépendances, accélérateurs selon ta carte). ⌚
Plusieurs Go à télécharger.

1. Pour lancer l'application :

```
conda activate wan2gp
python wgp.py
```

1. Une adresse locale s'affiche (ex. `http://localhost:7860`). Ouvre-la dans ton navigateur → l'interface apparaît. 🎉

À chaque utilisation suivante : ouvrir Anaconda Prompt → `cd Wan2GP` → `conda activate wan2gp` → `python wgp.py`

🔧 Méthode B — Manuelle (si l'installateur auto échoue)

Pour une carte **RTX 20xx à 50xx** :

```
git clone https://github.com/deepbeepmeep/Wan2GP.git
cd Wan2GP
conda create -n wan2gp python=3.11.14 -y
conda activate wan2gp
pip install torch==2.10.0 torchvision==0.25.0 torchaudio==2.10.0 --index-url https://download.pytorch
pip install -r requirements.txt
python wgp.py
```

(Pour une ancienne GTX 10xx : Python 3.10.9 + PyTorch 2.7.1 + CUDA 12.8.)

Options d'accélération (facultatif, RTX 40xx-50xx)

```
:: Sage Attention (plus rapide)
pip install https://github.com/woc0rdho/SageAttention/releases/download/v2.2.0-windows.post4/sageatt

:: Flash Attention
pip install https://github.com/deepbeepmeep/kernels/releases/download/Flash2/flash_attn-2.8.3-cp311-c
```

★ Méthode C — Sans terminal : Pinokio

1. Installe Pinokio : <https://pinokio.computer>
2. Cherche « **wan2gp** » dans son catalogue → clique sur *Install*.

📌 À retenir

- **6 Go de VRAM minimum** ; plus tu en as, plus tu peux générer long / haute qualité.
- Le **premier lancement télécharge les modèles IA** (plusieurs Go) → espace disque + patience.
- La génération est **100 % locale** sur ton PC (rien n'est envoyé sur internet).

🔒 Sécurité — l'essentiel, honnêtement

- **Pas de dommage matériel ni de ralentissement permanent.** Pendant la génération, le PC chauffe et les ventilos tournent fort : c'est normal et temporaire (comme un jeu exigeant).
- Projet **open source réputé et très utilisé** → risque faible, mais **pas « zéro risque »** : tout `pip install` télécharge du code tiers.
- Bonnes pratiques : télécharger **uniquement** depuis le dépôt officiel, garder **Windows Defender** actif, profiter de l'isolation offerte par `conda`.