# OS2MO - STSOrgSync Vejledning til opsætning af STSOrgSync med OS2MO



# ŮS<sup>2</sup><sub>mo</sub>

# Indhold

1	Om	STSOrgSync	3
	1.1	Integration- og teststrategi for STSOrgSync	
		ıdsætninger	
		ætning på Serviceplatformen	
	3.1	Opret IT System	3
	3.2	Opret Serviceaftale for STS Organisation	
	3.2.	- ·	
	3.2.		
	3.2.		
	3.2.		
	3.2.	5 Parametre	7
	3.2.		
	3.3	Godkend Serviceaftalen	g
4	Inst	allation og Opsætning af STSOrgSync	9
	4.1	Oplysninger til STSOrgSync	
	4.2	Filer og indhold	9
5	Ops	ætning af STS Organisation	10



### 1 Om STSOrgSync

STSOrgsync er udviklet af Digital Identity som en opensource komponent der giver mulighed for let at integrere et lokalt system med Støttesystemet organisation. Læs mere om komponenten her: <a href="https://os2.eu/oss-projekter/stsorgsync">https://os2.eu/oss-projekter/stsorgsync</a>

### 1.1 Integration- og teststrategi for STSOrgSync

For at sende data til Støttesystemet Organisation (STS ORG) fra de lokale OS2MO servere, skal STSOrgSync installeres.

### 2 Forudsætninger

Der skal være oprettet rodenhed i STS Organisation for din kommune på det miljø (Test eller Prod.) som du ønsker anvende. Det skal KMD gøre.

## 3 Opsætning på Serviceplatformen

Det anbefales at læse "Vejledningen til tilslutning af OS2MO på serviceplatformen som anvendersystemer<sup>1</sup>" hvis ikke man er bekendt med proceduren for oprettelse af IT systemer og serviceaftaler på Serviceplatformen.

### 3.1 Opret IT System

Hvis OS2MO allerede er oprettet som IT System i forbindelse med oprettelse af serviceaftale for CPR service, så kan det registrerede IT system og FOCES genanvendes.

Det er altså <u>ikke</u> nødvendigt at oprette et selvstændigt IT system med tilhørende FOCES osv. for at kunne lave en serviceaftale for STSOrgSync til STS Organisation.

Hvis STSOrgSync oprettes som selvstændigt følges samme procedure som beskrevet i "Vejledningen til tilslutning af OS2MO på serviceplatformen som anvendersystemer<sup>1</sup>" pkt. 2, 3 og 4.

<sup>1</sup> 



### 3.2 Opret Serviceaftale for STS Organisation

Det anbefales at læse KOMBITs brugervejledning for leverandører (Afsnit 7.7), før der oprettes en serviceaftale for første gang på serviceplatformen.

Brugervejledningen kan findes her.

### 3.2.1 Type

Vælg "Anmod om serviceaftale" under "Serviceaftaler og angiv "Uden videregivelse af data" i Serviceaftaletype.

"Navn" og "Begrundelse" udfyldes så teksten klart afspejler serviceaftalens formål.

# Anmod om serviceaftale

Туре	System	Myndigheder	Services	Param	etre Godkend
Serviceaftaletype: *	Uden	videregivelse af data	▼	?	Vælg serviceaftaletype og udfyld navn, gyldighedsperiode samt en begrundelse.
Navn: *	OS2M	10 Test - STSOrgSync - ac	lgang til STS ORG		
Gyldig fra: *		2019-09-05			
Gyldig til:				?	
Begrundelse: *		gSync anvendes i OS2M m <u>MO</u> databasen og <u>STS</u>		<b>③</b>	


Næste



### **3.2.2 System**

Her vælges det IT-System der er oprettet til STSOrgSync. I det viste eksempel genbruges IT-Systemet som blev oprettet i forbindelse med opsætning af integration til CPR Service.


# Anmod om serviceaftale



### 3.2.3 Myndigheder

Under "Datamodtager" vælges din kommune.


# Anmod om serviceaftale





### 3.2.4 Services

Her fremsøges og vælges "Organisation – v.4.0" under navn. Når denne vælges tilføjes servicen "organisation2" automatisk.



#### 3.2.5 Parametre

Her angives obligatoriske parametre til de valgte services.

For "Organisation - v4.0" tilføjes rollen "Dummy" under "+Tilføj rolle".



For "organisation2" tilføjes begge de tilgængelige roller hhv. "rediger" og "udstil" og parameterværdier udfyldes nøjagtig som vist på eksemplet forneden.

Rolle Ty	/ре	Værdi	+ Tilføj rolle
	□ brugervendtnoegle		
	□ objekttype		
	opgaver		
间 rediger	✓ secpr-nummer	Ja	
	<b>☑</b> senavn	Ja	
	□ tilknyttedeltsystemer		
	□ brugervendtnoegle		
	objekttype		
	□ opgaver		
யி udstil	✓ secpr-nummer	Ja	
	<b>☑</b> senavn	Ja	
	tilknyttedeltsystemer		



#### 3.2.6 Godkend

Klik på "Accepter Vilkår og Betingelser" og godkend dem. Klik på "Send Anmodning" for at sende anmodning om Serviceaftalen.

#### 3.3 Godkend Serviceaftalen

Når anmodning om serviceaftalen er sendt, vil den dukke op under "Opgaveoversigt" i STS Administration, hvor den behandles og godkendes på normal vis. Hvis du også er din kommunes aftale administrator vil du kunne se og godkende aftalen med samme under "Opgaveoversigt".

Efter dette er aftalen klar til at blive brugt af OS2MO - STSOrgSync.

### 4 Installation og Opsætning af STSOrgSync

For at STSOrgSync kan anvende den nyoprettede serviceaftale, skal der indsamles nogle oplysninger som skal bruges til konfiguration af STSOrgSync.

### 4.1 Oplysninger til STSOrgSync

Læs afsnit 6 i " Vejledningen til tilslutning af OS2MO på serviceplatformen som anvendersystemer¹" for at se hvordan UUID'er for serviceaftalen mm. findes i STS Administrationsmodulet.

STSOrgSync skal bruge følgende oplysninger:

- SP SERVICE UUID: UUID for Organisation V.4 servicen
- SP\_SERVICE\_AGREEMENT\_UUID: UUID for serviceaftalen
- SP MUNICIPALITY UUID: din kommunes UUID
- SP\_SYSTEM\_UUID: UUID for IT-Systemet der er tilknyttet serviceaftalen
- ADMIN\_TOP\_UUID: UUID'et kommunens øverste administrative organisationsenhed, som det er oprettet i STS Organisation
- CVR: Kommunens CVR-nummer

UUID Servicen "Organisation V.4" er identisk for både test produktionsmiljøet. UUID'en er: 1e1c7d8d-b644-419c-a585-cb6486f04947

### 4.2 Filer og indhold

Oplysninger kopieres ind på OS2MO testserveren og placeres i folderen "/opt/info/STSOrgSync".

Filnavn	Indhold
/opt/info/STSOrgSync/OS2MO_FOCES.pfx	FOCES certifikat
info.txt	UUID'er, passwords og
	brugernavne. Se krav til
	formatering forneden.



Filen "info.txt" skal formateres således:

### 5 Opsætning af STS Organisation

For at synkroniseringen fra OS2MO til STS Organisation skal UUID'et for din kommunes øverste administrative organisationsenhed oprettes i det relevante miljø (test eller produktion) for STS Organisation.

Bemærk at UUID'er for hhv. test- og produktionsmiljøet ikke vil være ens. Oplysningerne skal altså rettes til hvis de flyttes fra test til produktion.

**STS Ekstern Test**: <a href="https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/sts-rest-organisation/#/administrativ/">https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/sts-rest-organisation/#/administrativ/</a>

**STS Produktion**: <a href="https://organisation.stoettesystemerne.dk/sts-rest-organisation/#/administrativ/">https://organisation.stoettesystemerne.dk/sts-rest-organisation/#/administrativ/</a>

Du finder UUID'et ved at logge ind i STS Organisation og klikke på din rod-enhed. UUID'et fremgår af adresselinien:

