

游戏运行过程中需要检测鼠标位置并显示鼠标图案（指针）



开始页：这里先不播放（主场景 bgm）。不要新加按钮，点击现在画面里的（进入按钮）范围-渐暗，然后进入客厅场景、



这里使用（2.1 客厅）已更新。同时开始循环播放（主场景 bgm），一遍（开场 去旅行 母）
玩家点击森林图标范围后，直接切换下一场景。现在灰色的图标是无法点击的。



这里使用（2.2 客厅）已更新。同时播放一遍（开场 2 去超市 母），播放完后渐暗，自动进入下一场景



这里使用（3 从家去超市）。Bgm 继续播放（主场景 BGM），3 秒后渐暗，自动进入下一个场景



这里使用 (4.1)。同时播放 (1.1 背包)。这个场景 Bgm 继续播放 (主场景 BGM)，玩家点击任意位置直接切换下一个场景。**特别注意**，这里当玩家分别点击背包图案范围/创可贴图案范围/8 个图案范围时，**不进入下一个场景**，需要播放对应的音频，以英文名存放在 (采购清单-单词发音) 里。



这里使用 (4.2)。同时播放 (1.2 背包)。这个场景 Bgm 继续播放 (主场景 BGM)，玩家点击直接切换下一个场景

以下同理：这个场景 bgm 一直循环 (主场景 BGM)，切换逻辑是点击切换，如果点击到图标则播放对应的发音

(4.3) 对应 (1.3 背包)

(4.4) 对应 (2.1 水壶)

(4.5) 对应 (2.2 水壶)

(4.6) 对应 (3.1 指南针)

(4.7) 对应 (3.2 指南针)

- (4.8) 对应 (3.3 指南针)
- (4.9) 对应 (4.1 苹果)
- (4.10) 对应 (4.2 苹果)
- (4.11) 对应 (4.3 苹果)
- (4.12) 对应 (5.1 创可贴)
- (4.13) 对应 (5.2 创可贴)
- (4.14) 对应 (5.3 创可贴)
- (4.15) 对应 (6.1 雨伞)
- (4.16) 对应 (6.2 雨伞)
- (4.17) 对应 (6.3 雨伞)
- (4.18) 对应 (7.1 蛋糕)
- (4.19) 对应 (7.2 蛋糕)
- (4.20) 对应 (8.1 棒棒糖)
- (4.21) 对应 (8.2 棒棒糖)
- (4.22) 对应 (8.3 棒棒糖) 这是最后一张，播放完音频后由用户点击，变暗然后进入下一个场景



这里显示 (5 超市)。注意到商品都在货架上。超市场景 bgm 一直循环 (主场景 BGM)
(采购清单功能暂时没设计)



注意，这里红框框标出的范围是有效点击区域，分别对应于水杯、背包、指南针、创可贴、雨伞、棒棒糖、蛋糕、苹果



如果点击了蓝色框框标出的范围，即干扰项，这时需要播放父母音频（不需要 父）或者（不需要 母）
如果检测到 5 次点击都不在目标商品或者干扰项范围之内，则切换到 (5.1)，之后一直保持这个画面



如果正确点击了对应区域，则跳出单词拼写界面，例如点击棒棒糖区域则跳出（6 棒棒糖拼写）：



这张图里可点击的部分分为几部分：

1. 音标右侧的喇叭按钮范围：点击后播放一遍对应音频（如这里就播放（采购清单-单词发音中的 lollipop））
2. 26 个英文字母按钮：点一次就在上方横线最左侧空位出现对应字母，这个字母按钮点击一次后还可以用，因为很多单词有重复的字母
3. 横线上的英文字母：点击后就消失，空格释放可以放新的字母
4. 确认按钮：按下确认按钮，当同时满足所有空位上都有单词而且顺序正确时则关闭这一页面，回到（5 超市）页面；如果中间有单词填错了，则错误的单词轻微左右晃动消失，正确的单词还是保持在原位，同时播放父母音频（再试试 父）或者（再试试 母）
5. 家长求助按钮：如果按下，则随机在一个空位位置上出现正确的字母。

页面结束条件：8 个商品全部拼写完成，切换下一个场景

如果有 4 件商品成功拼写完成了，并且停留时间过长（需要写一个检测），那么也算结束



这里显示 (5.2)。同时播放（采购完成 母）。注意，如果是不满足 8 个商品全部拼写完成，则播放（采购完成 父）。播放完渐暗，自动进入下一个场景



这里显示 (7 从超市回家)。Bgm 继续播放 (主场景 BGM)，3 秒后渐暗，自动进入下一个场景



这里显示 (9 动物手册)。BGM 继续播放 (主场景 BGM)。这一幕开始自动播放：1. (fox) + (手册狐狸 母) 2. (horse) + (手册马 父) 3. (pig) + (手册小猪 母) 三个音频播放过程中不接受鼠标点击。播放完之后检测：如果点击的是狐狸/马/猪头像范围，则播放对应音频 (fox) (horse) (pig)，如果是其他区域则自动变暗并进入下一个场景



这里显示 (10 动物手册)。BGM 继续播放 (主场景 BGM)。这一幕开始自动播放：1. (tiger) + (手册老虎 父) 2. (sheep) + (手册小羊 母) 3. (elephant) + (手册大象 父) 三个音频播放过程中不接受鼠标点击。播放完之后检测：如果点击的是老虎/羊/大象头像范围，则播放一遍对应音频 (tiger) (sheep) (elephant)，如果是其他区域则自动变暗并进入下一个场景



这里显示 (11 动物手册)。BGM 继续播放 (主场景 BGM)。这一幕开始自动播放：1. (parrot) + (手册鹦鹉 母) 2. (giraffe) + (手册长颈鹿 母) 3. (monkey) + (手册猴子 母) 三个音频播放过程中不接受鼠标点击。播放完之后检测：如果点击的是鹦鹉/长颈鹿/猴子头像范围，则播放一遍对应音频 (parrot) (giraffe) (monkey)，如果是其他区域则自动变暗并进入下一个场景



这里显示 (7.2)。关闭 (主场景 BGM)，同时播放 (出发 母)。播放完后渐暗，自动进入下一个场景



这里显示 (8 从家去森林)。BGM 改为循环播放 (森林场景 BGM)，3 秒后变暗，进入下一个场景



这里显示 (12 狐狸 1)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，3 秒后切换场景



这里显示 (12 狐狸 2)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (交互狐狸 父)，播放完后自动变暗进入下一场景



这里显示 (12 狐狸 3)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)

这张图里可点击的部分分为几部分：

6. 音标右侧的喇叭按钮：点击后播放一遍对应音频（如这里就播放（fox））
7. 26 个英文字母按钮：点一次就在上方横线最左侧空位出现对应字母，这个字母按钮点击一次后还可以用，因为很多单词有重复的字母
8. 横线上的英文字母：点击后就消失，空格释放可以放新的字母
9. 确认按钮：按下确认按钮，当同时满足所有空位上都有单词而且顺序正确时则关闭这一页面，进入下一个场景；如果中间有单词填错了，则错误的单词轻微左右晃动消失，正确的单词还是保持在原位，同时播放父母音频（再试试 父）或者（再试试 母）
10. 家长求助按钮：如果按下，则随机在一个空位位置上出现正确的字母。



这里显示 (12 狐狸 4)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时按顺序播放 (狐狸_我只是好奇里面有什么) +

(狐狸_这个包真酷还给你)，播放完后变暗自动进入下一场景



这里显示 (13 小马 1)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (交互小马 母)，播放完后自动变暗进入下一场景



这里显示 (13 小马 2)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)

按钮同理，点击播放 (horse)



这里显示 (13 小马 3)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时按顺序播放 (小马_谢谢你的苹果) + (小马_真甜啊)，播放完后变暗自动进入下一场景



这里显示 (14 小猪 1)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (交互小猪 母)，播放完后自动变暗进入下一场景



这里显示 (14 小猪 2)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)

按钮同理，点击播放 (pig)



这里显示 (14 小猪 3)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时按顺序播放 (小猪_蛋糕) + (小猪_从现在起)，播放完后变暗自动进入下一场景



这里显示 (15 小羊 1)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (交互小羊 母)，播放完后自动变暗进入下一场景



这里显示 (15 小羊 2)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)
按钮同理，点击播放 (sheep)



这里显示 (15 小羊 3)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时按顺序播放 (小羊_水真好喝) + (小羊_你是我)，播放完后变暗自动进入下一场景



这里显示 (16 大象 1)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (交互大象 母)，播放完后自动变暗进入下一场景



这里显示 (16 大象 2)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)

按钮同理，点击播放 (elephant)



这里显示 (16 大象 3)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时按顺序播放 (大象_对不起) + (大象_幸好)，播放完后变暗自动进入下一场景



这里显示 (17 老虎 1)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (交互老虎 母)，播放完后自动变暗进入下一场景



这里显示 (17 老虎 2)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)
按钮同理，点击播放 (tiger)



这里显示 (17 老虎 3)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时按顺序播放 (老虎_谢谢) + (老虎_有我在)，播放完后变暗自动进入下一场景




这里显示 (18 鹦鹉 1)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (交互鹦鹉 父)，播放完后自动变暗进入下一场景



这里显示 (18 鹦鹉 2)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)

按钮同理，点击播放 (parrot)



这里显示 (18 鹦鹉 3)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时按顺序播放 (鹦鹉_亮晶晶) + (鹦鹉_好玩) + (鹦鹉_还给你) + (鹦鹉_哎呀)，播放完后变暗自动进入下一场景



这里显示 (19 长颈鹿 1)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (交互长颈鹿 母)，播放完后自动变暗进入下一场景



这里显示 (19 长颈鹿 2)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)
按钮同理，点击播放 (giraffe)



这里显示 (19 长颈鹿 3)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时按顺序播放 (长颈鹿_这点高度) + (长颈鹿_别再)，播放完后变暗自动进入下一场景



这里显示 (20 猴子 1)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (交互猴子 父)，播放完后自动变暗进入下一场景



这里显示 (20 猴子 2)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)

按钮同理，点击播放 (monkey)



这里显示 (20 猴子 3)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时按顺序播放 (猴子_你真厉害) + (猴子_欢迎来森林玩)，播放完后变暗自动进入下一场景




这里显示 (21 合影)。BGM 继续循环播放 (森林场景 BGM)，同时播放 (森林旅行结束 母)，播放完后变暗自动进入下一场景



这里显示 (23 客厅)。BGM 切换成循环播放 (主场景 BGM)。同时播放一遍 (单词测试)。当玩家点击单词测试按钮范围时，渐暗进入下一场景。



这里显示（24 测试）。继续循环播放（主场景 BGM）。
当玩家点击开始初级按钮范围时，从（初级）文件夹中随机选择 10 道题作为题库



例如，展示（棒棒糖）：已经给出首字母，点击播放按钮范围则播放（lollipop），在右边蓝色区域添加白色字体的倒计时，每过 1 秒切换到下一个数字，这里是 20 秒，结束后自动切换到下一题
26 个字母按钮逻辑和之前的一样，点击后在首字母后面添加大写字母。
如果检测到正确拼写则直接进入下一题
如果拼错就等待倒计时结束

同理，如果玩家点击开始中级按钮范围时，从（中级）文件夹中随机选择 10 道题作为题库，倒计时 15 秒，运行逻辑同理
同理，如果玩家点击开始高级按钮范围时，从（高级）文件夹中随机选择 10 道题作为题库，倒计时 12 秒，运行逻辑同理

辑同理

等到最后一题结束以后，渐暗进入下一个页面。同时需要计算答对多少题

如果在初级模式答对 5 题以下，则展示（初级一星），并在/左边填上对的题目数



如果答对 5 题及以上，但是没有满分，则展示（初级两星），并在/左边填上对的题目数



如果全部答对，则展示（初级三星）

如果在中级模式答对 5 题以下，则展示（中级一星），并在/左边填上对的题目数



如果答对 5 题及以上，但是没有满分，则展示（初级两星），并在/左边填上对的题目数



如果全部答对，则展示（初级三星）



如果在高级模式答对 5 题以下，则展示（高级一星），并在/左边填上对的题目数



如果答对 5 题及以上，但是没有满分，则展示（高级两星），并在/左边填上对的题目数



如果全部答对，则展示（高级三星）



下面两个按钮，按住左边的按钮范围，则重新开始这一模式的运行
如果按住右边的按钮范围，则回到（23 客厅）界面