CENTRO DE CONTROL DEL CD

Manual de usuario

Operación · Gestión diaria · Continuidad · Datos · Administración

Para quién es este manual

Jefes de operaciones, supervisores de turno, analistas de inventario y gerencia del CD que usan el Centro de control en su trabajo diario. No requiere conocimientos técnicos.

La sección "Datos" describe el plan de contingencia: cómo cargar los archivos a mano si la integración automática (APIs) no está disponible.

Versión 1.0 · Noviembre 2026

Rama optimizacion/consolidacion-entre-cd

Contenido

1. Introducción 4

Cómo está organizado 4

Convenciones de este manual 4

2. Primeros pasos 4

Entrar a la aplicación 4

La barra superior 4

Roles y permisos 5

Consejos generales 5

3. Operación 5

Resumen 5

Recepción 5

Almacenamiento 6

Flujo de pedidos 6

Control por hora 6

Cierre de turno 6

Pedidos por región 6

Simulador de olas 6

4. Gestión diaria 7

El ciclo del día 7

Asignación del día 7

Tareas y Mi turno 7

Conciliación y Cierre por tareas 7

Slow moving 7

ABC / XYZ 7

Optimización ABC 8

Abastecimiento OSR 8

Participación por CD 9

Configuración (Gestión diaria) 9

5. Continuidad 9

6. Datos: plan de contingencia de cargas 10

Cómo detectar que hay que cargar a mano 10

Procedimiento de contingencia 10

Archivos de Operación 10

Archivos de Gestión diaria . . . 11
Archivos de Continuidad . . . 11
Historial y corrección de cargas . . . 12
Metas y calendario . . . 12
7. Administración . . . 12
Usuarios . . . 12
Roles y permisos . . . 12
8. Preguntas frecuentes . . . 12
9. Glosario . . . 13

1. Introducción

El **Centro de control del CD** reúne en una sola aplicación web la información que hoy se arma en varias planillas: el flujo de pedidos, la recepción y el almacenamiento, el control por hora y el cierre de turno, la asignación diaria de tareas de inventario, los análisis ABC / XYZ, el abastecimiento del OSR y la continuidad operacional (entregas de turno, dotación e inventario cíclico).

Todos los usuarios ven la misma información apenas se carga o se actualiza. Cada persona entra con su usuario y ve solo las vistas que su rol tiene permitidas.

Cómo está organizado

Módulo	Para qué sirve
Operación	Foto en vivo del CD: resumen, recepción, almacenamiento, flujo de pedidos, control por hora, cierre de turno, pedidos por región y simulador de olas.
Gestión diaria	Plan y tareas de inventario del día (consolidación, slow moving, reubicación), su ejecución y conciliación, y los análisis ABC / XYZ, optimización, abastecimiento OSR y participación por CD.
Continuidad	Entregas de turno, actividades y compromisos, equipo, dotación, calendario e inventario cíclico del CD, e indicadores.
Datos	Carga manual de todos los archivos (respaldo si fallan las APIs) y configuración de metas, calendario de turnos y causas.
Administración	Usuarios, contraseñas, roles y permisos.

Convenciones de este manual

- **Negrita**: nombres de botones, pestañas, campos o tarjetas tal como aparecen en pantalla.
- Las rutas se escriben como **Módulo** → **Vista** → **Pestaña**. Ejemplo: **Gestión diaria** → **Abastecimiento OSR** → **Reabasto por proyección**.
- Los nombres de columnas de los archivos van en MAYÚSCULAS (por ejemplo QTY, ITEM_ID).

2. Primeros pasos

Entrar a la aplicación

- Abre la dirección del Centro de control en el navegador (Chrome o Edge recomendados).
- Ingresa tu **usuario** y **contraseña**. El administrador te entrega una contraseña temporal: la primera vez el sistema te pide cambiarla antes de continuar.
- Si olvidas la contraseña, pide al administrador que la restablezca (Administración → Usuarios).

La barra superior

Elemento	Qué hace
Módulos (Operación, Gestión diaria…)	Cambian de módulo. Debajo aparecen las vistas del módulo elegido.
Punto de estado y "Datos al HH:MM"	Hora de la última extracción de pedidos. Verde: al día. Ámbar: más de 20 minutos sin datos nuevos. Rojo: sin conexión con el servidor (se muestran los últimos datos recibidos).
Actualiza en m:ss	Cuenta regresiva hasta la próxima actualización automática de la pantalla.

Elemento	Qué hace
Auto / Claro / Oscuro	Tema de la pantalla. Auto sigue la configuración del computador. La elección queda guardada en ese navegador.
Actualizar	Fuerza la actualización inmediata de los datos.
Tu nombre y rol	Menú de la cuenta: cambiar contraseña y salir.

Roles y permisos

Cada vista exige un permiso. Los roles iniciales son los siguientes (el administrador puede crear otros o ajustar estos):

Rol	Alcance
Admin	Acceso a todo, incluida la administración de usuarios y roles.
Jefe de Operaciones	Todas las vistas y configuraciones, sin administrar usuarios.
Supervisor	Opera su turno: vistas de Operación, cierre de turno (sin reabrir), Mi turno, cierre por tareas, continuidad del turno, inventario y cargas de extracciones.
Gerente	Consulta resultados e indicadores sin cargar ni modificar la operación.

> **Importante.** Si no ves una vista que necesitas, no es una falla: tu rol no la tiene asignada. Pídela al administrador.

Consejos generales

- Las tablas con encabezados en forma de botón se ordenan con un clic (A-Z / Z-A, mayor a menor). Un segundo clic invierte el orden.
- Los filtros tipo "segmentador" permiten elegir varios valores y buscar dentro de la lista. Los valores sin datos con los demás filtros aparecen atenuados.
- Al pasar el mouse sobre gráficos y barras se ve el detalle (unidades, posiciones, %).
- Si una pantalla queda en blanco o no responde, recarga con **F5**. Si persiste, avisa al equipo de soporte con una captura.

3. Operación

Resumen

Vista de una sola pantalla con lo más importante del momento: recepción, almacenamiento, alertas de **Atención ahora**, pedidos por región y flujo de pedidos. Cada bloque lleva a su vista de detalle.

Recepción

Muestra lo **almacenado** según la extracción ALM_USER del WMS (una fila por LPN ubicado).

- **Filtros**: Desde / Hasta (días cargados), CD, Turno y Operación. Botones **Último día** y **Todo lo cargado**.
- **Tarjetas**: unidades almacenadas, LPN ubicados (y unidades por LPN), SKU, ubicaciones destino, usuarios, ritmo por hora activa, % sin ASN y cantidad de ASN.
- **Unidades por hora**, apiladas por turno (AM, PM, NOC). El eje parte a las 07:00 porque el turno noche cruza la medianoche. Con varios días se agrega el gráfico por día y turno.
- **Por CD y por CD × operación**: participación, LPN, unidades por LPN, SKU y usuarios.
- **Productividad por usuario**: unidades, LPN, horas activas (horas del reloj con al menos un LPN), unidades/hora, LPN/hora y primer y último almacenado.

- **Origen (DESDE)**, **departamento**, **flujo** y **jornada**, cuando el archivo trae esas columnas.

Almacenamiento

Tiene dos pestañas, en la esquina superior derecha:

Pendiente por almacenar

Foto del WMS con una fila por iLPN que aún no se ubica. Cada carga reemplaza la foto anterior.

- **Filtros** (selección múltiple): Zona, Origen, Año, Mes, Día, Empresa usuario, Level, Depto, Temporada, CD desde y CD. **Limpiar filtros** los quita todos.
- **Tarjetas**: unidades pendientes, iLPN (y unidades por iLPN), SKU, costo pendiente (suma de COSTO_LPN), antigüedad promedio, el más antiguo y el % con más de 24 horas.
- **Antigüedad de lo pendiente**: unidades por tramo (menos de 4 h hasta más de 7 días). Se mide desde FECHA_CREAC (o FECHA_MOD) hasta el momento de la carga.
- **Cortes** por zona, origen, CD, CD desde, depto, temporada, level, empresa usuario, status y "hay en OSR", con %, iLPN, SKU, antigüedad promedio, más antiguo y costo.
- **iLPN más antiguos sin almacenar**: los 200 más antiguos con los filtros aplicados, para priorizar.

Almacenado

El mismo análisis de lo ya ubicado que se describe en Recepción.

Flujo de pedidos

Reemplaza la tabla dinámica del archivo Flujo de pedido. Segmentadores por los campos del pedido, unidades en cada etapa, operación por etapa, etapas por flujo y compromiso de entrega por fase. Haciendo clic en una celda se abre el detalle de los pedidos.

Control por hora

Unidades que salieron de cada etapa en cada hora contra la meta, por turno o por día operativo, con la productividad por persona. Se calcula comparando cada extracción de pedidos con la anterior: cuanto más seguido se carguen las extracciones, más preciso es.

Cierre de turno

Informe de cierre con producción, compromisos por etapa, dotación y entrega de turno. Los desvíos contra la meta exigen registrar su **causa** antes de cerrar. Incluye pareto de causas, evidencia automática, comparativo de los turnos del día y un **resumen para enviar**. Un turno cerrado solo lo reabre quien tenga ese permiso.

Pedidos por región

Mapa de pedidos por región con las comunas de más pedidos y su distribución por etapa.

Simulador de olas

Reemplaza la tabla dinámica del simulador de olas: segmentadores, filas, columnas y medida a elección, con intercambio de filas y columnas y detalle de cada celda.

4. Gestión diaria

El ciclo del día

Paso	Dónde	Qué se hace
1	Datos → Cargas → Base de stock	Cargar la **Base del inicio de la jornada** (el mismo archivo de stock de la hoja Base).
2	Asignación del día	Generar el plan y las tareas del día por turno y operario.
3	Tareas / Mi turno	Cada supervisor ve y ejecuta las tareas de su turno; puede descargar el archivo del turno.
4	Conciliación	Medir el avance: con la foto de stock al cierre del turno (automático) o con el archivo del turno completado (respaldo).
5	Cierre por tareas	Cumplimiento por CD, proceso, turno y supervisor, y no ejecutadas con su motivo.

Asignación del día

Con la Base del inicio cargada, genera el **plan diario por turno** y publica las tareas. Muestra los CD activos, las ubicaciones reservadas para stock unitario y los **avisos de la generación**. Los CD se crean solos al cargar la primera Base; luego revisa operarios y supervisores en Configuración.

Tareas y Mi turno

- **Tareas**: todas las tareas publicadas con filtros. Estados: PENDIENTE, PARCIAL, EJECUTADO y NO EJECUTADO.
- **Mi turno**: pendientes y ejecutadas del turno del supervisor. Se registra el estado, las unidades reales y una observación.
- El **archivo del turno** se puede descargar, completar en Excel (ESTADO, Unid. reales, Observación) y volver a cargar en Datos (Avance del turno). No modifiques la columna ID.

Conciliación y Cierre por tareas

La conciliación compara la foto de stock al cierre de cada turno (T1, T2, T3) con las tareas: detecta ejecutadas, parciales y sin cambio sin digitar nada. El **Cierre por tareas** resume el cumplimiento de unidades por CD y proceso, por turno y supervisor, y lista las no ejecutadas con su motivo.

Slow moving

Valida un listado de SKU (SKU y QTY) contra la Base vigente: stock y ubicaciones por CD y diferencia contra el listado, con filtros por mes de almacenamiento, temporada, depto y tramo. Los SKU elegidos se envían a la **cola para la próxima asignación**.

ABC / XYZ

Clasificación ABC (por venta, curva de Pareto) y XYZ (por variabilidad de la venta mensual, a partir de la historia de ventas). Muestra clases por CD y por piso, la curva ABC, la representación por clase y la **matriz ABC / XYZ**; un clic en una celda abre el detalle de sus SKU.

Optimización ABC

- **Cómo se reparten las clases en cada CD**: barra por clase con leyenda (verde A alta rotación, amarillo B media, rojo C baja o sin venta) y el % de cada segmento.
- **Reasignación de stock en el CD prioritario**: traer alta rotación desde otros CD o liberar espacio de clase CZ (sin venta).
- **Consolidación de SKU entre CD y dentro del CD**: ubicaciones que se liberan juntando cada SKU, con su lista de tareas.
- Consolidación, stock unitario e inventario cíclico por clase, y el flujo del día con ABC / XYZ.

Abastecimiento OSR

Cinco pestañas en la parte superior:

Simulador de eventos

Proyecta la demanda de un evento por escenario (conservador, base y optimista) y el riesgo de quiebre por SKU.

Reabasto por proyección

Calcula qué subir al OSR antes del evento según la proyección cargada (Pro_Evt).

- **Filtros**: evento, Logística OSR (todos o solo "Y"), **stock de seguridad fuera de OSR** (por defecto 200 unidades por SKU), **mínimo a trasladar** por SKU y **umbral de extracción** para el bloque de espacio (por defecto 45%).
- **Tarjetas** en una fila: unidades proyectadas, deptos OSR, deptos de otros CD, meta OSR, meta cubierta y "subir al OSR antes".
- **Tabla por depto** (ordenable): unidades proyectadas, % participación, stock en OSR, % del stock OSR, meta, subir antes, cubierta con stock total, cobertura, brecha y estado.
- **Plan por SKU** y **Abastecimiento**: lista de traslado con estados Completo, Parcial (falta stock), Limitado por stock de seguridad, Bajo el mínimo a trasladar y Sin stock fuera de OSR. La tarjeta **Sugerido efectivo** muestra lo que realmente se traslada.
- **Espacio que se libera**: SKU que extraerán más del umbral de su stock durante el evento (recall): permiten ingresar más stock sin poner en riesgo la capacidad.
- **Variación entre versiones de la proyección** (al final): compara la versión activa con otra por depto y alcance, con un análisis escrito. Desde aquí se puede **activar** otra versión.

> **Importante.** Si cargas una versión antigua de la proyección, marca en Datos la casilla "Es una versión anterior": se guarda para comparar sin reemplazar la proyección activa.

Potencial fuera de OSR

SKU aptos que hoy están fuera del OSR, por clase ABC / XYZ, y lo que aportarían al ingresarlos.

Optimización de totes

Al inicio, la **Capacidad de almacenamiento del OSR** por línea de rack (la línea 6 es de seguridad de la máquina y no cuenta):

- **Target de ocupación %** (por defecto 85) y **Avisar a (puntos bajo el target)** (por defecto 3). Ambos quedan guardados en el navegador.
- **Semáforo** (franja fija que sirve de leyenda): verde bajo el target, amarillo cerca del target y rojo sobre el target, con el texto de las líneas en alerta.
- En la tabla, las luces amarilla y roja **parpadean**. **Vs target** = posiciones que aún se pueden ocupar hasta el target (positivo) o que sobran sobre él (negativo).

- Gráfico en % de las posiciones de cada línea: la barra gris es el 100%, la ocupación va dentro y la línea roja punteada es el target.

Debajo, la optimización de totes: utilización por tipo de tote (entero, half, quarter) en total y por depto, rangos de llenado, totes que se liberan al reempacar y simulación con o sin evento.

Ingreso de alta rotación

SKU con Logística OSR = "Y" que conviene ingresar desde otros CD para cubrir N días de venta. Muestra la clase A dentro del OSR antes y después, la venta A atendible, las unidades a ingresar por CD y el picking manual que se evita. El botón **Generar ingreso** deja las tareas en cola para la próxima asignación. Abajo se listan los SKU que están en OSR sin marca "Y" (REVISION o N).

Participación por CD

Mide qué parte del picking sale de cada CD y cuánto falta para que el OSR (u otro CD objetivo) alcance su target.

- **Filtros**: tipo de picking (Tarea, Etiqueta o ambos), desde / hasta, CD objetivo, **Target OSR %**, cumplir el target en el total o en cada depto, solo deptos OSR y CD que entran en el total.
- **Tarjetas**: participación OSR hoy, faltan para el target, SKU aptos a ingresar, OSR con el ingreso y **Máximo alcanzable** (solo SKU con Logística OSR = "Y" que no están en OSR).
- **Exportar a Excel** descarga el análisis completo con la selección de SKU.

Configuración (Gestión diaria)

CD y turnos (operarios y supervisores), ubicaciones reservadas para stock unitario, ciclo de inventario por clase y parámetros de cálculo (por ejemplo, % OSR del evento o el CD del OSR).

5. Continuidad

Vista	Para qué sirve
Panel	Entregas de turno por confirmar, asistencia de hoy, actividades del día por turno y últimas entregas confirmadas.
Mi turno	Paso a paso del turno: actividades, asistencia y entrega de turno.
Calendario	Calendario mensual de actividades y compromisos.
Asignar	Asignar compromisos y actividades a los turnos (por categoría o individual, con repetición).
Equipo	Personas, su estructura de turnos y alta de nuevas personas.
Dotación	Dotación requerida por turno.
Inventario CD	Layout del CD, asignación y seguimiento del calendario de inventario cíclico; se puede cargar desde Excel.
Indicadores	Cumplimiento de entregas y compromisos, y causas de incumplimiento productivo por turno, jefe, responsable y categoría.

6. Datos: plan de contingencia de cargas

Cuándo usar esta sección. La operación normal del Centro de control se alimentará de forma automática desde los sistemas (APIs del WMS y otros), integración que está en desarrollo. La vista **Datos → Cargas de archivos** es el **respaldo**: si una API falla o se retrasa, se carga el mismo archivo a mano y todos los usuarios ven la información al instante.

Cómo detectar que hay que cargar a mano

- El punto de estado de la barra superior está en ámbar ("datos viejos") o rojo, o la hora de "Datos al…" no avanza.
- Una vista muestra "Sin cargas…", "Aún no hay…" o datos de un día anterior.
- La fecha y el archivo de la última carga (que aparecen bajo el título de cada vista) no corresponden a lo esperado.

Procedimiento de contingencia

Paso	Acción
1	Descarga el archivo desde el sistema de origen (WMS, OSR, planilla del evento…). Debe tener las columnas del modelo; no hace falta cambiarles el orden.
2	Entra a **Datos → Cargas de archivos** y busca la tarjeta del archivo. Desde un módulo, el enlace "Cargar… (en Datos)" lleva directo a la tarjeta y la resalta.
3	Pulsa **Elegir archivo** o arrastra el archivo sobre la tarjeta. Formatos: .xlsx, .xls o .csv (la Base acepta también .xlsm).
4	Lee el mensaje de resultado: filas leídas, días o periodo, unidades. Si aparece un error en rojo, revisa que el archivo tenga las columnas del modelo (enlace **Descargar modelo**).
5	Pulsa el enlace **Ir a…** de la tarjeta para revisar la vista. Avisa al equipo que la información se cargó manualmente.
6	Cuando la API vuelva a funcionar, no es necesario borrar lo cargado: las cargas siguientes reemplazan los mismos días o la misma foto.

Archivos de Operación

Tarjeta	Archivo y columnas clave	Al cargar…	Se ve en
Flujo de pedidos	La extracción Flujo de pedido.xlsx. La fila de encabezados se detecta sola.	Se compara con la carga anterior para calcular lo que avanzó de etapa. Solo se puede eliminar la última carga.	Resumen, Flujo de pedidos, Control por hora, Cierre, Pedidos por región
Recepción: citas	CITA (obligatoria), FECHA, PROVEEDOR, horas de llegada / descarga, ANDEN, unidades esperadas y recibidas, ESTADO.	Actualiza las citas del mismo día.	Resumen
Almacenamiento (pendiente y almacenados)	Se reconoce solo: • **Pendiente**: ILPN_ID y QTY (más ZONA, ORIGEN, FECHA_CREAC, AÑO, MES, DIA, CD…). • **Almacenados** (ALM_USER): QUANTITY, ITEM_ID y F_MOD (más TURNO, USUARIO, CD, OPERACION…).	Pendiente: reemplaza la foto anterior. Almacenados: reemplaza solo los días que trae.	Almacenamiento, Recepción

Tarjeta	Archivo y columnas clave	Al cargar…	Se ve en
Simulador de olas	Reporte del simulador: FECHA_SALIDA, TIPO_PICKING y QTY (obligatorias), OD, SKU…	Reemplaza la carga anterior.	Simulador de olas

Archivos de Gestión diaria

Tarjeta	Archivo y columnas clave	Al cargar…	Se ve en
Base de stock	El archivo de stock de la hoja Base: CD, SKU, UBICACION, QTY, PISO, ZONA PASILLO, DESC DEPTO (opcionales VENTAS, COSTO, TEMPORADA, LOGISTICA OSR…). Se elige la jornada y si es la Base del inicio o el stock al cierre de T1, T2 o T3.	Inicio: base para generar el plan del día. Cierre: concilia las tareas del turno.	Asignación, Conciliación, Slow moving, ABC / XYZ, Optimización, Abastecimiento OSR
Avance del turno	El archivo del turno descargado de Tareas o Mi turno, con ESTADO, Unid. reales y Observación completados (columna ID sin modificar).	Actualiza las tareas.	Conciliación
Historia de ventas (ABC / XYZ)	CD (opcional), SKU, MES (AAAA-MM), UNIDADES. También formato ancho (una columna por mes).	Reemplaza el mes ya cargado para el mismo CD y SKU.	ABC / XYZ
Ubicaciones reservadas (Blq_Stk_unit)	Columna A ubicación, B grupo, C máximo.	Reemplaza la lista.	Configuración
Proyección del evento (Pro_Evt)	Departamento, Desc Dpto y Unidades proyectadas (opcional % OSR). Nombre del evento opcional. Casilla "Es una versión anterior".	Queda activa la hoja de fecha más reciente; las demás quedan como versiones. Con la casilla marcada, solo se guarda para comparar.	Abastecimiento OSR
Capacidad del OSR (rack lines)	Rack line, Positions, Locked, Occupied, Load unit stacked, Free/available.	Reemplaza la anterior. La línea 6 no cuenta.	Abastecimiento OSR → Optimización de totes
Distribución de totes OSR	Article number, Article name, Stock, Stock locations, FULL, HALF, QUARTER.	Reemplaza la anterior.	Abastecimiento OSR → Optimización de totes
Picking por CD	SKU, QTY_PICKING, CD_PICKING, TIPO_PICKING, FECHA_SALIDA, SOLICITUD (en hoja o como origen de tabla dinámica). Se excluyen las líneas CANCELLED.	Reemplaza los días que trae.	Participación por CD
Listado a validar (Slow moving)	SKU y QTY (sin encabezados: A = SKU, B = QTY).	Reemplaza el listado.	Slow moving

Archivos de Continuidad

Tarjeta	Archivo y columnas clave	Al cargar…	Se ve en
Calendario de inventario	Asignaciones del inventario cíclico por CD, nivel, zona y pasillo, con fechas de asignación y ejecución.	Importa las asignaciones.	Continuidad → Inventario CD

Historial y corrección de cargas

- Al final de la vista está el **Historial de extracciones** (Operación) y el de **Archivos de stock** (Gestión diaria): fecha, archivo, filas, resultado y quién cargó.
- **Eliminar** quita una carga y sus datos. En flujo de pedidos solo se puede eliminar la última, porque las siguientes se calcularon contra ella.
- Si cargaste un archivo equivocado, lo más simple es volver a cargar el correcto: reemplaza los mismos días o la misma foto.

Metas y calendario

En **Datos** → **Metas y calendario** se configuran las metas de unidades por hora por etapa y turno, el calendario de turnos, las causas de desvío y los parámetros y umbrales (por ejemplo, el umbral de ocupación por zona). Requiere el permiso de configuración.

7. Administración

Usuarios

- **Nuevo usuario**: usuario (letras, números, punto, guion, guion bajo y @), nombre, rol y, si corresponde, la persona del Equipo. Se genera una contraseña temporal que el usuario cambia al entrar.
- Desde la lista se puede activar o desactivar un usuario, cambiar su rol y restablecer su contraseña.

Roles y permisos

Matriz de vistas por rol: marca qué vistas y acciones puede usar cada rol. El rol Admin siempre tiene todo. Los demás roles se crean, editan y eliminan aquí. Los cambios rigen desde el siguiente ingreso o actualización del usuario.

8. Preguntas frecuentes

La pantalla quedó en blanco o "colgada".

→ Recarga con F5. Si vuelve a pasar en la misma vista, envía una captura y la ruta (por ejemplo, Abastecimiento OSR → Ingreso de alta rotación) a soporte.

Cargué un archivo y la vista no muestra nada.

→ Revisa que lo cargaste en la tarjeta correcta y que el mensaje fue verde. Luego recarga la vista. Recuerda que cada vista muestra la fecha y el archivo de su última carga bajo el título.

El archivo da error de columnas.

→ Descarga el modelo de la tarjeta y compara los encabezados. Los nombres no distinguen mayúsculas ni tildes, pero deben existir las columnas obligatorias.

Los totales no coinciden con mi planilla.

→ Revisa los filtros activos (CD, turno, tipo de picking, rango de fechas) y si la vista excluye algo por diseño: por ejemplo, líneas CANCELLED, la línea de rack 6 o SKU sin marca "Y".

Subí una proyección nueva y sigue la anterior.

→ Queda activa la hoja de fecha más reciente del libro. Si subiste una versión antigua sin marcar "Es una versión anterior", actívala de nuevo desde la comparación de versiones en Reabasto por proyección.

¿Cada cuánto cargar la extracción de pedidos?

→ Lo más seguido posible (idealmente cada 15 a 30 minutos): el control por hora se calcula comparando extracciones consecutivas.

No veo una vista o un botón.

→ Tu rol no tiene ese permiso. Pídelo al administrador.

9. Glosario

Término	Significado
ABC	Clasificación por venta (Pareto): A concentra la mayor parte de la venta, C la menor o sin venta.
XYZ	Clasificación por variabilidad de la venta mensual: X estable, Y variable, Z muy variable o sin venta. CZ = clase C sin venta.
OSR	Almacén automático de totes. Se organiza en líneas de rack (rack lines) con posiciones.
Logística OSR (Y / N / REVISION)	Marca del SKU: "Y" apto para OSR, "N" no apto, "REVISION" por confirmar. Solo los "Y" se consideran para ingresar.
Target de ocupación	Porcentaje máximo de posiciones del OSR que se quiere ocupar (por defecto 85%).
Tote entero / half / quarter	Tote completo, medio tote y un cuarto de tote (compartimentos).
LPN / iLPN	Identificador de la unidad de carga (contenedor). iLPN = LPN de entrada (inbound), pendiente por almacenar.
ASN	Aviso anticipado de despacho del proveedor (asociado a la recepción).
Pro_Evt	Archivo de proyección de unidades del evento por departamento.
Stock de seguridad fuera de OSR	Unidades por SKU que se dejan fuera del OSR al calcular el traslado (por defecto 200).
Base	Archivo de stock por CD, SKU y ubicación que se carga al inicio de la jornada y al cierre de cada turno.
Turnos AM / PM / NOC	Mañana, tarde y noche. El turno noche cruza la medianoche.