ハイパーバイザの作り方~ちゃんと理解する仮想化技術~ 第10回 Intel VT-x を用いたハイパーバイザの実装その5「ユーザランドでのI/O エミュレーション」

はじめに

前回は、VMX non root mode から vmm.ko へ VMExit してきたときの処理を解説しました。今回は I/O 命令による VMExit を受けて行われるユーザランドでのエミュレーション処理を解説します。

解説対象のソースコードについて

本連載では、FreeBSD-CURRENT に実装されている BHyVe のソースコードを解説しています。このソースコードは、FreeBSD の Subversion リポジトリから取得できます。リビジョンは r245673 を用いています。お手持ちの PC に Subversion をインストールし、次のようなコマンドでソースコードを取得してください。svn co -r245673 svn://svn.freebsd.org/base/head src

/usr/sbin/bhyve による仮想 CPU の実行処理のおさらい

/usr/sbin/bhyve は仮想 CPU の数だけスレッドを起動し、それぞれのスレッドが/dev/vmm/\${name}に対して VM_RUN ioctl を発行します (図 1)。 vmm.ko は ioctl を受けて CPU を VMX non root mode へ切り替えゲスト OS を実行します (VMEntry)。

VMX non root mode でハイパーバイザの介入が必要な何らかのイベントが発生すると制御が vmm.ko へ戻され、イベントがトラップされます (VMExit)。

イベントの種類が/usr/sbin/bhyve でハンドルされる必要のあるものだった場合、ioctl はリターンされ、制御が/usr/sbin/bhyve へ移ります。/usr/sbin/bhyve はイベントの種類やレジスタの値などを参照し、デバイスエミュレーションなどの処理を行います。

今回は、この/usr/sbin/bhyve でのデバイスエミュレーション処理の部分を見ていきます。




図 1 VM_RUN ioctl による仮想 CPU の実行イメージ

/usr/sbin/bhyve での I/O 命令ハンドリング

前回の記事に引き続き、I/O 命令で VMExit した場合について見ていきます。VMExit に関する情報は VM_RUN ioctl の引数である struct vm_run の vm_exit メンバ (struct vm_exit) に書き込まれ、ioctl return 時にユーザランドへコピーされます。/usr/sbin/bhyve はこれを受け取り、vmexit->exitcode を参照してどのような VMExit 要因だったか判定し、VMExit 要因ごとの処理を呼び出します。I/O 命令で VMExit した場合の exitcode は VM_EXIT_INOUT です。

 VM_EXIT_INOUT の場合、I/O の命令のエミュレーションに必要な情報 (ポート番号、アクセス幅、書き込み値 (読み込み時は不要)、I/O 方向 (in/out)) が struct vm_exit を介して vmm.ko から渡されます。

/ usr/sbin/bhyve はこの値を I/O ポートエミュレーションハンドラに渡し、I/O ポート番号からどのデバイスへのアクセスなのかを判定し、デバイスのハンドラを呼び出します。

ハンドラの実行が終わったら、/usr/sbin/bhyve はふたたび VM_RUN ioctl を発行して、ゲストマシンの実行を再開します。

では、以上のことを踏まえてソースコードの詳細を見ていきましょう。リスト 1、リスト 2、リスト 3、リスト 4 にソースコードを示します。キャプションの丸数字で読む順番を示しています。

vmmapi.c と bhyverun.c の解説

libvmmapi は vmm.ko への ioctl, sysctl を抽象化したライブラリで、/usr/sbin/bhyve, /usr/sbin/bhyvectl はこれを呼び出すことにより vmm.ko ヘアクセスします (リスト 1)。

リスト 2 bhyverun.c は/usr/sbin/bhyve の中心になるコードです。

リスト 1 lib/libvmmapi/vmmapi.c

```
.....(省略).....
280: int
281: vm_run(struct vmctx *ctx, int vcpu, uint64_t rip, struct vm_exit *vmexit)
282:
283:
       int error;
284:
       struct vm_run vmrun;
285:
286:
       bzero(&vmrun, sizeof(vmrun));
287:
       vmrun.cpuid = vcpu;
288:
       vmrun.rip = rip;
289:
       error = ioctl(ctx->fd, VM_RUN, &vmrun);
290:
                                                                    (1)
291:
       bcopy(&vmrun.vm_exit, vmexit, sizeof(struct vm_exit));
                                                                    (2)
292:
       return (error);
293: }
```

- (1) 前回の記事の最後でユーザランドへ return された ioctl はここに戻ってくる。
- (2) vmm.ko から渡された vmexit 情報をコピーしてコール元へ渡す。

リスト 2 usr.sbin/bhyve/bhyverun.c

```
.....(省略).....
294: static int
295: vmexit_inout(struct vmctx *ctx, struct vm_exit *vme, int *pvcpu)
296: {
297:
       int error;
       int bytes, port, in, out;
298:
       uint32_t eax;
299:
300:
       int vcpu;
301:
302:
       vcpu = *pvcpu;
303:
304:
                                                                    (6)
       port = vme->u.inout.port;
305:
       bytes = vme->u.inout.bytes;
306:
       eax = vme->u.inout.eax;
307:
       in = vme->u.inout.in;
308:
       out = !in;
```

```
309:
.....(省略).....
322:
       error = emulate_inout(ctx, vcpu, in, port, bytes, &eax, strictio); (7)
323:
       if (error == 0 && in)
           error = vm_set_register(ctx, vcpu, VM_REG_GUEST_RAX, eax);
324:
325:
326:
       if (error == 0)
327:
           return (VMEXIT_CONTINUE);
                                                                    (17)
328:
       else {
329:
           fprintf(stderr, "Unhandled %s%c 0x%04x\n",
330:
               in ? "in" : "out",
               bytes == 1 ? 'b' : (bytes == 2 ? 'w' : 'l'), port);
331:
332:
           return (vmexit_catch_inout());
333:
       }
334: }
.....(省略).....
508: static vmexit_handler_t handler[VM_EXITCODE_MAX] = {
       [VM_EXITCODE_INOUT] = vmexit_inout,
509:
                                                                    (5)
510:
       [VM_EXITCODE_VMX]
                            = vmexit_vmx,
       [VM_EXITCODE_BOGUS] = vmexit_bogus,
511:
512:
       [VM_EXITCODE_RDMSR]
                           = vmexit_rdmsr,
      [VM_EXITCODE_WRMSR] = vmexit_wrmsr,
513:
514:
       [VM_EXITCODE_MTRAP] = vmexit_mtrap,
515:
       [VM_EXITCODE_PAGING] = vmexit_paging,
       [VM_EXITCODE_SPINUP_AP] = vmexit_spinup_ap,
516:
517: };
518:
519: static void
520: vm_loop(struct vmctx *ctx, int vcpu, uint64_t rip)
521: {
.....(省略).....
532:
       while (1) {
                                                                    (19)
533:
           error = vm_run(ctx, vcpu, rip, &vmexit[vcpu]);
                                                                    (3)
534:
           if (error != 0) {
535:
               /*
536:
                * It is possible that 'vmmctl' or some other process
                * has transitioned the vcpu to CANNOT RUN state right
537:
538:
                * before we tried to transition it to RUNNING.
539:
540:
                * This is expected to be temporary so just retry.
```

```
*/
541:
542:
               if (errno == EBUSY)
543:
                    continue;
544:
               else
545:
                   break;
546:
           }
547:
548:
           prevcpu = vcpu;
                       rc = (*handler[vmexit[vcpu].exitcode])(ctx, &vmexit[vcpu],
549:
550:
                                                                &vcpu);
                                                                               (4)
551:
           switch (rc) {
552:
                       case VMEXIT_SWITCH:
553:
               assert(guest_vcpu_mux);
554:
               if (vcpu == -1) {
555:
                    stats.cpu_switch_rotate++;
556:
                    vcpu = fbsdrun_get_next_cpu(prevcpu);
557:
               } else {
                    stats.cpu_switch_direct++;
558:
559:
               /* fall through */
560:
           case VMEXIT_CONTINUE:
561:
562:
                               rip = vmexit[vcpu].rip + vmexit[vcpu].inst_length;
                                                                                       (18)
563:
               break;
564:
           case VMEXIT RESTART:
565:
                               rip = vmexit[vcpu].rip;
566:
               break;
567:
           case VMEXIT_RESET:
568:
               exit(0);
           default:
569:
570:
               exit(1);
           }
571:
       }
572:
573:
       fprintf(stderr, "vm_run error %d, errno %d\n", error, errno);
574: }
```

- (6) VMExit 時に vmm.ko が取得した、in/out 命令のエミュレーションに必要な情報
 (ポート番号、アクセス幅、書き込み値(読み込み時は不要) IO 方向(in / out)) を展開する。
- (7) デバイスエミュレータを呼び出す。
- ◆ (16) in 命令だった場合は読み込んだ結果がゲストの rax レジスタにセットされる。
 今回は out なのでここを通らない。

- (17) VMEXIT_CONTINUE が return される。
- (5) VM_EXITCODE_INOUT で VMExit してきているので vmexit_inout() が呼ばれる。
- (19) while ループで再び vm_run() が実行され、ゲストマシンが再開される。
- (3) ioctl から抜け、ここに戻ってくる。
- (4) EXITCODE に対応したハンドラーを呼び出す。 ここでは in/out 命令の実行で VMExit してきたものとして解説を進める。
- (18) ゲストの rip を 1 命令先に進める。

inout.c

inout.c は I/O 命令エミュレーションを行うコードです。実際には I/O ポートごとの各デバイスエミュレータのハンドラを管理する役割を担っており、要求を受けるとデバイスエミュレータのハンドラを呼び出します。呼び出されたハンドラが実際のエミュレーション処理を行います。

リスト3 usr.sbin/bhyve/inout.c

```
.....(省略).....
 72: int
 73: emulate_inout(struct vmctx *ctx, int vcpu, int in, int port, int bytes,
 74:
             uint32_t *eax, int strict)
 75: {
 76:
       int flags;
 77:
       uint32_t mask;
 78:
       inout_func_t handler;
 79:
       void *arg;
 80:
 81:
       assert(port < MAX_IOPORTS);</pre>
 82:
 83:
                                                                   (8)
       handler = inout_handlers[port].handler;
 84:
 85:
       if (strict && handler == default_inout)
 86:
           return (-1);
 87:
       if (!in) {
 88:
           switch (bytes) {
 89:
 90:
          case 1:
 91:
               mask = Oxff;
 92:
               break;
 93:
          case 2:
```

```
mask = Oxffff;
 94:
 95:
               break;
           default:
 96:
 97:
               mask = Oxffffffff;
 98:
               break;
 99:
           }
100:
           *eax = *eax & mask;
101:
       }
102:
       flags = inout_handlers[port].flags;
103:
104:
       arg = inout_handlers[port].arg;
105:
       if ((in && (flags & IOPORT_F_IN)) || (!in && (flags & IOPORT_F_OUT)))
106:
107:
           return ((*handler)(ctx, vcpu, in, port, bytes, eax, arg)); (9)
108:
       else
           return (-1);
109:
110: }
.....(省略).....
141: int
                                                                     (10)
142: register_inout(struct inout_port *iop)
143: {
       assert(iop->port < MAX_IOPORTS);</pre>
144:
145:
       inout_handlers[iop->port].name = iop->name;
146:
       inout_handlers[iop->port].flags = iop->flags;
147:
       inout_handlers[iop->port].handler = iop->handler;
148:
       inout_handlers[iop->port].arg = iop->arg;
149:
150:
       return (0);
151: }
```

- (8) ポート番号ごとに登録されている IO ポートハンドラを取り出す。
- (9) ポート番号ごとに登録されているハンドラを取り出す。
- (10) IO ポートハンドラは register_inout() で登録されている。

consport.c

consport.c は BHyVe 専用の準仮想化コンソールドライバです。現在は UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) エミュレータが導入されたので必ずしも使う必要がなくなったのですが、デバイスエミュレータとしては最も単純な構造をしているので、デバイスエミュレータの例として取り上げました。

リスト 4 usr.sbin/bhyve/inout.c

```
.....(省略).....
 95: static void
 96: ttywrite(unsigned char wb)
 97: {
 98:
       (void) write(STDOUT_FILENO, &wb, 1);
                                                                     (15)
 99: }
100:
101: static int
102: console_handler(struct vmctx *ctx, int vcpu, int in, int port, int bytes,
           uint32_t *eax, void *arg)
103:
104: {
105:
       static int opened;
106:
107:
       if (bytes == 2 && in) {
108:
            *eax = BVM_CONS_SIG;
109:
           return (0);
110:
111:
112:
       if (bytes != 4)
113:
            return (-1);
114:
115:
       if (!opened) {
            ttyopen();
116:
117:
            opened = 1;
       }
118:
119:
120:
                                                                     (13)
       if (in)
121:
           *eax = ttyread();
122:
       else
123:
           ttywrite(*eax);
                                                                     (14)
124:
125:
       return (0);
126: }
127:
128: static struct inout_port consport = {
129:
        "bvmcons",
130:
       BVM_CONSOLE_PORT,
```

- (15) ttywrite() は write() で標準出力に文字を書き込む。
- (13) console_handler() では IO 方向が in なら ttyread()、out なら ttywrite() を実行し、標準入出力に対して IO を行う。
- ◆ (14) 今回は out が実行された場合を見ていく。
 eax で指定された書き込み値を ttywrite() に渡している。
- (12) 登録するハンドラ関数として console handler() が指定されている。
- (11) consport デバイスは起動時にここでハンドラを登録している。

まとめ

I/O 命令による VMExit を受けて行われるユーザランドでのエミュレーション処理について、ソースコード を解説しました。今回までで、ハイパーバイザの実行サイクルに関するソースコードの解説を一通り行ったので、次回は virtio のしくみについて見ていきます。

ライセンス

Copyright (c) 2014 Takuya ASADA. 全ての原稿データ はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。