# ハイパーバイザの作り方~ちゃんと理解する仮想化技術~ 第9回 Intel VT-x **を用いたハイパーバイザの**実装その4「vmm.koへの VMExit」

# はじめに

前回は、vmm.ko が VM\_RUN ioctl を受け取ってから VMEntry するまでの処理を解説しました。 今回は VMX non root mode から vmm.ko へ VMExit してきたときの処理を解説します。

## 解説対象のソースコードについて

本連載では、FreeBSD-CURRENT に実装されている BHyVe のソースコードを解説しています。

このソースコードは、FreeBSD の Subversion リポジトリから取得できます。リビジョンは r245673 を用いています。お手持ちの PC に Subversion をインストールし、次のようなコマンドでソースコードを取得してください。

svn co -r245673 svn://svn.freebsd.org/base/head src

# /usr/sbin/bhyve による仮想 CPU の実行処理のおさらい

/usr/sbin/bhyve は仮想 CPU の数だけスレッドを起動し、それぞれのスレッドが/dev/vmm/\${name}に対して VM\_RUN ioctl を発行します (図 1)。 vmm.ko は ioctl を受けて CPU を VMX non root mode へ切り替えゲスト OS を実行します (これが VMEntry です)。

VMX non root mode でハイパーバイザの介入が必要な何らかのイベントが発生すると制御が vmm.ko へ戻され、イベントがトラップされます (これが VMExit です)。

イベントの種類が/usr/sbin/bhyve でハンドルされる必要のあるものだった場合、ioctl はリターンされ、制御が/usr/sbin/bhyve へ移ります。イベントの種類が/usr/sbin/bhyve でハンドルされる必要のないものだった場合、ioctl はリターンされないままゲスト CPU の実行が再開されます。

今回は、VMX non root mode から vmm.ko へ VMExit してきたときの処理を見ていきます。




図 1 VM\_RUN ioctl による仮想 CPU の実行イメージ

# vmm.ko が VM RUN ioctl を受け取ってから VMEntry するまで

vmm.ko が  $VM_RUN$  ioctl を受け取ってから VMEntry するまでの処理について、順を追って見ていきます。今回は、I/O 命令で VMExit したと仮定します。

前回解説のとおり、VMExit 時の VMX root mode の再開アドレス (RIP\*1) は VMCS の HOST\_RIP で指定された vmx\_longjmp に設定されています。vmx\_longjmp は vmx\_setjmp と対になっている関数で、POSIX API の setjmp/longjmp に近い動作を行います。つまり、vmx\_longjmp は vmx\_setjmp が呼ばれた直後のアドレスへジャンプします。結果として、VMExit されると vmx\_longjmp を経由し vmx\_run の while ループへ戻ってくることになります。

また、vmx\_setjmp はどこから return してきたかを示すために戻り値を用いています。ここでは vmx\_longjmp から戻ってきたことを表す VMX\_RETURN\_LONGJMP を返します。

では、以上のことをふまえてソースコードの詳細を見ていきましょう。リスト 1、リスト 2、リスト 3 に示します。解説キャプションの番号は、注目すべき処理の順番を示します。

#### sys/amd64/vmm/intel/vmx.c

 $intel/ディレクトリには Intel VT-x に依存したコード群が置かれています。今回はゲストマシン実行ループの中心となる <math>vmx\_run$  と、VMExit のハンドラ関数である  $vmx\_exit\_process$  を解説します。

 $<sup>^{*1}</sup>$  すでに前回までの記事でも「RIP」と表記していますが、なんのことだろうと思った方もいらっしゃるかもしれません。これは、 $x86\_64$  アーキテクチャでの 64bit 幅の EIP レジスタ (インストラクションポインタ) の名前です。 ほかにも EAX、EBX レジスタが RAX、RBX のような名前になっています。

```
リスト 1 sys/amd64/vmm/intel/vmx.c
```

```
.....(省略).....
1197: static int
1198: vmx_exit_process(struct vmx *vmx, int vcpu, struct vm_exit *vmexit)
1199: {
1200:
        int error, handled;
1201:
       struct vmcs *vmcs;
1202:
       struct vmxctx *vmxctx;
1203:
       uint32_t eax, ecx, edx;
1204:
       uint64_t qual, gla, gpa, cr3, intr_info;
1205:
1206:
       handled = 0;
1207:
       vmcs = &vmx->vmcs[vcpu];
1208:
       vmxctx = &vmx->ctx[vcpu];
1209:
        qual = vmexit->u.vmx.exit_qualification;
                                                                    (20)
1210:
        vmexit->exitcode = VM_EXITCODE_BOGUS;
1211:
1212:
        switch (vmexit->u.vmx.exit_reason) {
.....(省略).....
1286:
        case EXIT_REASON_INOUT:
                                                                    (21)
1287:
           vmexit->exitcode = VM EXITCODE INOUT;
                                                                    (22)
1288:
            vmexit->u.inout.bytes = (qual & 0x7) + 1;
                                                                    (23)
1289:
           vmexit->u.inout.in = (qual & 0x8) ? 1 : 0;
                                                                    (24)
           vmexit->u.inout.string = (qual & 0x10) ? 1 : 0;
1290:
                                                                    (25)
1291:
            vmexit->u.inout.rep = (qual & 0x20) ? 1 : 0;
                                                                    (26)
1292:
           vmexit->u.inout.port = (uint16_t)(qual >> 16);
                                                                    (27)
1293:
            vmexit->u.inout.eax = (uint32_t)(vmxctx->guest_rax);
                                                                    (28)
1294:
           break;
.....(省略).....
1310:
        default:
1311:
            break;
1312:
        }
.....(省略).....
        return (handled);
                                                                    (29)
1352: }
1353:
1354: static int
1355: vmx_run(void *arg, int vcpu, register_t rip)
```

```
1356: {
.....(省略).....
1394: do {
.....(省略).....
1398:
           rc = vmx_setjmp(vmxctx);
                                                                    (13)
.....(省略).....
1402:
           switch (rc) {
.....(省略)......
1411:
           case VMX_RETURN_LONGJMP:
                                                                    (14)
               break;
1412:
                               /* vm exit */
.....(省略).....
1436:
           }
1437:
1438:
           /* enable interrupts */
1439:
           enable_intr();
1440:
1441:
           /* collect some basic information for VM exit processing */
           vmexit->rip = rip = vmcs_guest_rip();
1442:
1443:
           vmexit->inst_length = vmexit_instruction_length();
                                                                    (16)
1444:
           vmexit->u.vmx.exit_reason = exit_reason = vmcs_exit_reason();
                                                                            (17)
1445:
           vmexit->u.vmx.exit_qualification = vmcs_exit_qualification();
                                                                            (18)
.....(省略).....
1455:
           handled = vmx_exit_process(vmx, vcpu, vmexit);
                                                                    (19)
1456:
            vmx_exit_trace(vmx, vcpu, rip, exit_reason, handled);
1457:
1458:
       } while (handled);
                                                                    (30)
.....(省略).....
1481:
       return (0);
.....(省略).....
1490: }
```

- (20) Exit Qualification を取り出し。
- (21) IO 命令で VMExit した場合、Exit Reason 30 (EXIT\_REASON\_INOUT) となる。
- (22) Exit Reason を代入。
- (23) Exit Qualification からアクセス幅を代入。
- (24) Exit Qualification からアクセス方向を代入。
- (25) Exit Qualification から String 命令かどうかのフラグを代入。
- (26) Exit Qualification から rep prefix 付きかどうかのフラグを代入。
- (27) Exit Qualification からポート番号を代入。

- (28) rax レジスタの値を代入。
- (29) EXIT\_REASON\_INOUT では、ユーザランドでのエミュレーション処理を要求するため handled = 0 を返す。
- (13) vmx\_return からここへリターンされてくる。
   返り値として VMX RETURN LONGJMP を返す。
- (14) rc は VMX RETURN LONGJMP。
- (15) VMCS からゲスト OS の RIP を取得して vm\_exit 構造体にセット。
- (16) VMCS から RIP が指している命令の命令長を取得して vm\_exit 構造体にセット。
- (17) VMCS から Exit reason を取得して vm\_exit 構造体にセット。
- (18) VMCS から Exit qualification を取得して vm exit 構造体にセット。
- (19) vmx\_exit\_process で Exit reason に応じた処理を実行。
- (30) handled = 0 が返ったため、ループを抜け vmx run から抜ける。

### sys/amd64/vmm/intel/vmx\_support.S

vmx\_support.S は C 言語で記述できない、コンテキストの退避/復帰や VT-x 拡張命令の発行などのコードを提供しています。今回は、vmx\_setjmp・vmx\_longjmp を解説します。

#### リスト2 sys/amd64/vmm/intel/vmx\_support.S

```
.....(省略).....
100: /*
101: * int vmx_setjmp(ctxp)
102:
       * %rdi = ctxp
103:
104:
       * Return value is '0' when it returns directly from here.
105:
       * Return value is '1' when it returns after a vm exit through vmx_longjmp.
106:
       */
107: ENTRY(vmx_setjmp)
                                  /* return address */
108:
       movq
               (%rsp),%rax
                                                                  (1)
109:
               %r15,VMXCTX_HOST_R15(%rdi)
                                                                  (2)
       movq
110:
       movq %r14,VMXCTX_HOST_R14(%rdi)
111:
       movq
            %r13,VMXCTX_HOST_R13(%rdi)
       movq %r12,VMXCTX_HOST_R12(%rdi)
112:
113:
               %rbp,VMXCTX_HOST_RBP(%rdi)
       movq
114:
               %rsp,VMXCTX_HOST_RSP(%rdi)
       movq
115:
               %rbx,VMXCTX_HOST_RBX(%rdi)
       movq
               %rax,VMXCTX_HOST_RIP(%rdi)
                                                                  (3)
116:
       movq
117:
```

```
118:
      /*
119:
       * XXX save host debug registers
120:
        */
121:
               $VMX_RETURN_DIRECT, %eax
       movl
122:
       ret
123:
     END(vmx_setjmp)
124:
125: /*
126:
       * void vmx_return(struct vmxctx *ctxp, int retval)
127:
       * %rdi = ctxp
128:
       * %rsi = retval
129:
       * Return to vmm context through vmx_setjmp() with a value of 'retval'.
130:
       */
131: ENTRY(vmx_return)
132:
       /* Restore host context. */
               VMXCTX_HOST_R15(%rdi),%r15
133:
                                                                      (8)
       movq
               VMXCTX_HOST_R14(%rdi),%r14
134:
       movq
               VMXCTX_HOST_R13(%rdi),%r13
135:
       movq
136:
       movq
               VMXCTX_HOST_R12(%rdi),%r12
               VMXCTX_HOST_RBP(%rdi),%rbp
137:
       movq
138:
       movq
               VMXCTX_HOST_RSP(%rdi),%rsp
               VMXCTX_HOST_RBX(%rdi),%rbx
139:
       movq
140:
               VMXCTX_HOST_RIP(%rdi),%rax
                                                                     (10)
       movq
141:
               %rax,(%rsp)
                                    /* return address */
                                                                      (11)
       movq
142:
143:
       /*
144:
       * XXX restore host debug registers
145:
        */
146:
               %esi,%eax
       movl
147:
                                                                      (12)
       ret
148:
      END(vmx_return)
149:
150: /*
151:
       * void vmx_longjmp(void)
152:
       * %rsp points to the struct vmxctx
       */
153:
154: ENTRY(vmx_longjmp)
                                                                      (4)
155:
156:
        \boldsymbol{\ast} Save guest state that is not automatically saved in the vmcs.
157:
        */
```

```
158:
               %rdi,VMXCTX_GUEST_RDI(%rsp)
                                                                    (5)
       movq
159:
               %rsi,VMXCTX_GUEST_RSI(%rsp)
       movq
               %rdx,VMXCTX_GUEST_RDX(%rsp)
160:
       movq
               %rcx,VMXCTX_GUEST_RCX(%rsp)
161:
       movq
               %r8,VMXCTX_GUEST_R8(%rsp)
162:
       movq
163:
               %r9,VMXCTX_GUEST_R9(%rsp)
       movq
164:
               %rax,VMXCTX_GUEST_RAX(%rsp)
       movq
               %rbx,VMXCTX_GUEST_RBX(%rsp)
165:
       movq
               %rbp,VMXCTX GUEST RBP(%rsp)
166:
       movq
               %r10,VMXCTX_GUEST_R10(%rsp)
167:
       movq
168:
               %r11,VMXCTX_GUEST_R11(%rsp)
       movq
               %r12,VMXCTX_GUEST_R12(%rsp)
169:
       movq
               %r13,VMXCTX GUEST R13(%rsp)
170:
       movq
               %r14,VMXCTX_GUEST_R14(%rsp)
171:
       movq
172:
               %r15,VMXCTX_GUEST_R15(%rsp)
       movq
173:
174:
               %cr2,%rdi
       movq
175:
       movq
               %rdi,VMXCTX_GUEST_CR2(%rsp)
176:
177:
               %rsp,%rdi
       movq
178:
               $VMX_RETURN_LONGJMP,%rsi
                                                                    (6)
       movq
179:
180:
               $VMXCTX_TMPSTKTOP,%rsp
       addq
181:
               vmx return
                                                                    (7)
       callq
182:
     END(vmx_longjmp)
```

- (1) スタック上のリターンアドレスを %rax に取り出す。
- (2) 以下の行では、VMEntry 時に VMCS へ自動保存されないホスト OS のレジスタを vmxctx 構造体 へ保存している。
- (3) %rax に取り出したリターンアドレスを vmxctx 構造体の host\_rip メンバに保存。 ここまでが VMExit 前に行われている処理。
- (8) 以下の行では、VMExit 時に VMCS から自動復帰されなかったホスト OS のレジスタを復帰している。
- (10) vmxctx 構造体の host\_rip メンバから %rax ヘリターンアドレスをコピー。
- (11) リターンアドレスをスタックにセット。
- (12) 11 でセットしたアドレスへリターン。
- (4) VMExit 時にはここから実行が再開される。
   以降の行で参照されている %rsp は VMEntry 時に自動保存され、VMExit 時に自動復帰されている。
- (5) 以下の行では、VMExit 時に VMCS へ自動保存されなかったゲスト OS のレジスタを保存して

いる。

- (6) 返り値として VMX RETURN LONGJMP を指定。
- (7) vmx\_return を呼び出してホスト OS のレジスタを復帰する。

sys/amd64/vmm/vmm.c

vmm.c は、 $Intel\ VT-x$  と AMD-V の 2 つの異なるハードウェア仮想化支援機能のラッパー関数を提供しています。今回は  $vmx\_run$  のラッパー関数の  $vm\_run$  を解説します。

リスト3 sys/amd64/vmm/vmm.c

```
.....(省略).....
672: int
673: vm_run(struct vm *vm, struct vm_run *vmrun)
674: {
.....(省略).....
681: vcpuid = vmrun->cpuid;
.....(省略).....
686: vcpu = &vm->vcpu[vcpuid];
687: vme = &vmrun->vm_exit;
688: rip = vmrun->rip;
.....(省略).....
      error = VMRUN(vm->cookie, vcpuid, rip);
                                                               (31)
.....(省略).....
709: /* copy the exit information */
710: bcopy(&vcpu->exitinfo, vme, sizeof(struct vm_exit));
                                                               (32)
.....(省略).....
757: }
```

- (31) vmx\_run は EXIT\_REASON\_INOUT をハンドルしてここへ抜けてくる。
- (32) vm\_exit 構造体の値はユーザランドへの返り値としてここでコピーされる。

#### まとめ

VMX non root mode から vmm.ko  $\wedge$  VMExit してきたときの処理について、ソースコードを解説しました。 次回は、I/O 命令による VMExit を受けて行われるユーザランドでのエミュレーション処理について見ていきます。

# ライセンス

Copyright (c) 2014 Takuya ASADA. 全ての原稿データ はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。