ІНСТРУКЦІЯ АВТОРУ

Як зробити обкладинку в редакторі Sensoria

Обкладинка показується в каталозі, у кошику, на сторінці автора та в списках. Редактор допомагає зробити її за кілька хвилин, а перед збереженням перевіряє, як вона виглядатиме в чотирьох місцях сайту.

Швидкий старт: 5 кроків

1. **Оберіть основу**
   Ліворуч, у блоці «Готові основи», натисніть одну з чотирьох: Хвилі, Орбіти, Плями чи Смуги. Колір береться з категорії вашої програми.


2. **Напишіть заголовок**
   Двічі клацніть текст на обкладинці й введіть назву. Розмір змінюють кнопки A− і A+ над текстом або кути рамки.

3. **Оберіть фон**
   Натисніть «Фон» унизу ліворуч на обкладинці: там готові фони, градієнти за категоріями й однотонні кольори. Можна завантажити власне фото.

4. **Додайте елементи за темою**
   У блоці «Елементи за темою» ліворуч знайдіть м'які малюнки (хвиля, серце, метелик, дерево, щит тощо) і додайте один-два. Забагато елементів робить обкладинку важчою.

5. **Перевірте кадри й збережіть**
   Внизу пройдіть чотири кадри кнопкою «Усе добре, далі». Після цього кнопка змінюється на «Використати обкладинку».

Як влаштований екран



1 Ліворуч	2 Посередині	3 Праворуч	4 Внизу
Додати текст, фото, фігури та елементи; готові основи.	Сама обкладинка. Кнопки «Фон» і «Межі кадру» лежать просто на ній.	Налаштування обраного елемента: колір, шрифт, форма, прозорість.	Перевірка чотирьох кадрів і підтвердження.

Текст

Додайте заголовок, підзаголовок або звичайний текст блоком «Додати». Щоб писати, **двічі клацніть** текст на обкладинці (на планшеті й телефоні двічі торкніться). Над обраним текстом з'являється панелька: **А−** / **А+** і поле розміру, **Ж** жирний, **К** курсив.

Що	Де знайти
Шрифт, колір, вирівнювання, тінь під текстом	Праворуч, коли текст обрано
Розмір	А− А+ над текстом або кути рамки
Обертання	Верхня точка над рамкою

Порада: заголовок має бути коротким, до двох-трьох слів у рядку. Світлий текст на темному фоні читається найкраще.

Фото

«Фото» додає картинку, яку можна пересувати, а «Фото на весь фон» розтягує її на всю обкладинку. Оберіть фото: праворуч з'являться налаштування.

Дія	Як зробити
Обрізати	Кнопка «Обрізати» або подвійний клік по фото. Тягніть краї рамки, фото всередині, колесом миші змінюйте масштаб. «Готово» завершує обрізання.
Форма	Квадрат, М'яка або Коло (для круглих портретів).
Чорно-біле	Блок «Колір»: Кольорове або Чорно-біле.
Затемнення	Повзунок «Затемнення (щоб текст читався)»: підніміть його, якщо заголовок губиться на світлому фото.
Розмиття, тонування, прозорість	Для фонового фото: м'який розмитий фон, кольоровий відтінок, напівпрозорість.
Дзеркально, Повернути	Дві кнопки під налаштуваннями.

Фото до 10 МБ, формати JPG і PNG. Використовуйте лише фото, на які маєте право.

Фон

Кнопка **«Фон»** унизу ліворуч на обкладинці відкриває вибір. Один клік по готовому фону змінює і колір, і узор.

Варіант	Що це
Готові фони	Готові поєднання кольору й узору (Нічне небо, Глибоке море, Ліс, Лаванда та інші). Усі достатньо темні для білого тексту. Якщо їх видно не всі, прокрутіть вікно «Фон».
Градієнт за категорією	Кольори, пов'язані з темою програми (тривога, стрес, відновлення тощо).
Однотонний фон	Один суцільний колір. Свій колір обирайте кольоровим колом.

Елементи та фігури

«Елементи за темою» дають до 8 м'яких малюнків під категорію програми. Для обраного елемента праворуч змінюються колір, товщина лінії, прозорість і легка заливка (лише для форм із внутрішнім простором). Фігури: прямокутник, заокруглений прямокутник, коло. «На передній» і «На задній» змінюють порядок шарів, «Дублювати» робить копію.

Перевірка чотирьох кадрів

Одна обкладинка показується в різних пропорціях, і краї можуть обрізатися. Редактор по черзі показує кожен кадр, а вам потрібно підтвердити, що все важливе видно у світлій частині.

Кадр	Де показується
Каталог 3:1	Картка програми в каталозі (найвужчий кадр)
16:9	Сторінка автора, головна
3:2	Кошик
1:1	Списки та мініатюри

Натискайте **«Усе добре, далі»**, коли в кадрі видно заголовок і головні елементи. Остання кнопка називається **«Готово»**. Якщо щось обрізається, перетягніть текст чи елемент ближче до центру: після зміни кадри доведеться підтвердити знову. Кнопка **«Межі кадру»** на обкладинці вмикає й вимикає затемнення за межами обраного кадру.

Поки не перевірено всі чотири кадри, кнопка збереження показує «Перевірте кадри: N з 4».

Гарячі клавіші та жести

Дія	Як
Скасувати / Повернути	Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z (на Mac Cmd), або кнопки «Скасувати» і «Повернути» вгорі
Писати текст, обрізати фото	Подвійний клік або подвійний дотик
Зсунути елемент	Стрілки на клавіатурі (з Shift крок більший) або перетягування
Видалити елемент	Delete (або Backspace) або кнопка «Видалити»
Зняти виділення	Клік по порожньому місцю
Розмір і обертання	Кути рамки змінюють розмір, верхня точка обертає

Фон із ШІ-сервісу

Картинку для фону можна створити в будь-якому сервісі зображень (ChatGPT, Gemini та ін.), а потім додати як «Фото на весь фон». Не вказуйте в запиті назву програми: сервіси часто друкують слова на картинці. Приклад запиту:

Створи горизонтальне зображення 16:9: м'який абстрактний фон для обкладинки онлайн-програми психологічної підтримки на тему «тривога». Спокійні кольори, плавні форми, м'яке світло. Основні форми по центру, зверху й знизу вільний простір. Без тексту, літер, слів, людей і облич.

Якщо фон створено ШІ, позначте це в кроці «Використання ШІ».

Короткий чек-лист перед збереженням

- Заголовок короткий і читається на фоні
- Не більше двох шрифтів і двох-трьох елементів
- Важливе не стоїть по краях (особливо для кадру 3:1)
- Усі чотири кадри підтверджено
- Фото та картинки можна використовувати