lxc-create --name=con1 --template=ubuntu создать контейнер с именем con1 по шаблону ubuntu (без лог-файла)

## команда:

lxc-create -n con2 -t ubuntu --logfile=HomeWork02/con2.log создать контейнер с именем con1 по шаблону ubuntu, назначить лог-файл

В файлах конфигурации контейнеров были добавлены ограничение памяти 128М и 256М, а также автозапуск.

Отрывки из конфиг-файла # additional lxc.cgroup2.memory.max = 128M lxc.start.auto = 1

# logging
lxc.log.file = /home/HomeWork02/con1.log
lxc.log.level = 1

lxc-start con2 --logfile=HomeWork02/con2.log --logpriority=NOTICE запустить контейнер с именем con2, назначить лог-файл, назначить уровень логирования

lxc-start con1 --logfile=HomeWork02/con1.log --logpriority=NOTICE запустить контейнер с именем con1, назначить лог-файл, назначить уровень логирования

На этом этапе оба контейнера подключились в общую сеть на мост lxcbr0. Был отключен dhcp в файлах /etc/netplan/0-lxc.yaml, соответственно, сеть работать перестала. Далее хост-система была перезагружена, контейнеры запустились автоматически, без сети, с заданными ограничениями памяти.

Изменений в назначенных лог-файлах не возникло. Запись в лог-файлы после перезагрузки стала осуществляться после добавления опций логирования в конфигурационные файлы контейнеров.

После этого постепенно была настроена сеть средствами утилиты ір.

Затем были изменены файлы конфигурации netplan контейнеров и хост-системы. Общий результат:

Контейнеры запускаются автоматически, пингуют друг-друга и хост-систему. Доступа в интернет из контейнеров нет. Логирование настроено на уровень DEBUG, с сохранением в файл на хост-системе.

Содержимое конфигурационного файла netplan контейнера con1:

# cat /var/lib/lxc/con1/rootfs/etc/netplan/10-lxc.yaml network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:

```
eth0:
  dhcp4: no
  addresses: [ 10.0.11.2/24 ]
  routes:
  - to: default
   via: 10.0.11.2
  - to: 10.0.11.0/24
   via: 10.0.11.2
  - to: 10.0.12.0/24
   via: 10.0.11.1
Содержимое конфигурационного файла netplan хост-системы:
# cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
 enp0s3:
  dhcp4: true
bridges:
 lxcbr1:
  dhcp4: false
  addresses: [ 10.0.11.1/24 ]
  routes:
  - to: 10.0.11.0/24
   via: 10.0.11.1
   on-link: true
 lxcbr2:
dhcp4: false
addresses: [ 10.0.12.1/24 ]
routes:
- to: 10.0.12.0/24
```

via: 10.0.12.1 on-link: true