Jämför två sidor – bredvid varandra, på varandra eller med gardin

I **jämförelseläget** visar ODV två sidor bredvid varandra. Du kan finjustera varje sida för sig – zoom, läge, rotation och bild – lägga sidorna på varandra med genomskinlighet, eller dra en gräns mellan dem och se om de stämmer överens. Det du ställer in sparas inte: det gäller tills du laddar nya dokument, och dokumenten i arkivet ändras aldrig.

Den här guiden hör ihop med Kom igång med OpenDocViewer. Bilderna visar ett påhittat testdokument. Ladda ned guiden som PDF.

Bra att veta: allt i den här guiden finns med från början, men din organisation kan ha stängt av delar av det – se avsnitt 7. Saknar du en knapp som beskrivs här är det troligen därför.

1. Öppna jämförelsen och välj sidor

2. Kalibrera – så att sidorna ligger lika

3. Finjustera varje sida

4. Lägg sidorna på varandra (överlagring)

5. Dra en gräns mellan sidorna (gardin)

6. Skriva ut från jämförelsen

7. Det här kan din organisation ha stängt av


---

1. Öppna jämförelsen och välj sidor

Klicka på **jämförelseknappen** i verktygsfältet (*Aktivera jämför-läge*). Sidan du tittar på hamnar till vänster med **blå ram**, och till höger visas en andra sida med **orange ram**. Första gången är det samma sida på båda ställena; senare kommer den sida du jämförde med sist tillbaka till höger. Den högra sidan blir den aktiva.

Välj vilken sida som ska visas till höger på något av de här sätten:

- **Högerklicka** på en miniatyr och välj *Visa till höger*. Det fungerar också när jämförelsen är avstängd – då öppnas den samtidigt.
- `Shift`+klick på en miniatyr gör samma sak.
- `Pil höger` öppnar jämförelsen med sidan du tittar på till höger, eller gör den högra sidan aktiv om jämförelsen redan är igång.



Högerklick på en miniatyr. *Visa till höger* lägger sidan till höger i jämförelsen.

Jämförelseläget. Vänster sida blå, höger sida orange. Ringen uppe till vänster i varje sida visar vilken som är aktiv, och i miniatyrpanelen märks vänster sida **V** och höger sida **H**.

En av sidorna är alltid **aktiv** – den du senast klickade i. Den aktiva sidans ring är ifylld, som en radioknapp, och du kan klicka på en ring för att göra den sidan aktiv. Verktygsfältets sidfält och bläddringsknappar, tangentbordet och bildjusteringarna gäller den aktiva sidan. Ramarna runt knapparna visar vilken sida som styrs: blå för vänster, orange för höger.

▾ Styra den andra sidan utan att byta


Håll `Shift` nedtryckt medan du klickar på en knapp eller använder tangentbordet, så gäller kommandot den sida som *inte* är aktiv – ett klick eller tryck i taget. Ramarna byter färg medan du håller Shift, så du ser vad som kommer att hända.



Shift nedtryckt. Orange ramar = knapparna styr höger sida just nu.

`Pil vänster` gör vänster sida aktiv och `Pil höger` höger sida. `Ctrl` + `Pil vänster` / `Pil höger` vrider den styrda sidan ett kvarts varv.

Avsluta jämförelsen med jämförelseknappen (*Inaktivera jämför-läge*), med `Pil vänster` när vänster sida redan är aktiv, eller med *Avsluta jämförelse* i högerklicksmenyn på den högra sidan. Det du finjusterat finns kvar om du slår på jämförelsen igen.



Högerklick på höger sida. Samma val som vanligt, plus *Avsluta jämförelse*.

2. Kalibrera – så att sidorna ligger lika

Två sidor som ska jämföras ligger sällan exakt lika: den ena kan vara lite förskjuten, lite vriden eller skannad i en annan skala. **Kalibrering** är ODV:s ord för de justeringar du gör per sida så att de hamnar lika – zoom, läge och rotation, samt bildjusteringarna ljusstyrka, kontrast, gråskala och invertering. Du gör dem i panelen *Finjustera* (avsnitt 3), och de följer med sidorna mellan jämförelsevyn, överlagringsvyn och gardinvyn.

- **Kalibreringen hör till sidan.** Byter du sida i en ruta och sedan tillbaka finns justeringarna kvar. En sida du inte har rört är ojusterad. Laddar du nya dokument börjar allt om. Inget sparas på disk eller server.
- **Kalibrerad** räknas jämförelsen som när du har öppnat överlagringsvyn en gång. Tills dess är gardinknappen i verktygsfältet grå, och verktygstipset säger *Gardin: öppna överlagringsvyn först – den kalibrerar de två sidorna*. Avslutar du jämförelsen, eller försvinner den högra sidan, behöver du öppna överlagringsvyn igen innan gardinen går att öppna.
- När du öppnar överlagringsvyn tar ODV en **ögonblicksbild** av båda sidornas justeringar. Knappen *Återställ till justeringen från jämförelsevyn* i överlagringsvyn går tillbaka till den.
- **Kopiera kalibreringen** i överlagringsvyn lägger båda sidornas värden som text (JSON) i urklipp, så att du kan klistra in dem i ett supportärende. ODV läser inte in texten igen.

Verktygsfältet i jämförelseläget. Finjustering, jämförelse (på), överlagring och gardin. Gardinknappen är grå tills du har kalibrerat sidorna i överlagringsvyn.

3. Finjustera varje sida

Klicka på **Finjustering** i verktygsfältet (knappen med reglagen, bredvid jämförelseknappen). Då visas en panel **Finjustera** ovanför varje sida – båda sidorna i jämförelseläget, eller den enda sidan när du inte jämför. Knappen är av från början; slår du på den fälls båda panelerna ut. Slår du av den döljs kontrollerna och gesterna igen, men justeringarna behålls.

Panelens rubrik visar en sammanfattning, till exempel *100,0 % · 0,0°*, och tecknet ◐ när bilden är justerad. Klicka på rubriken för att fälla ut eller ihop panelen. Utfälld har den

fyra grupper:

- **Zoom** i procent med en decimal, 10–800. Knapparna − och + ändrar 0,1 % (med `Shift` : 1 %). Procenten läggs ovanpå den gemensamma zoomen i verktygsfältet.
- **Läge**: vågrät och lodrät förskjutning i pixlar. Dra sidan med musen, eller markera flyttknappen (fyra pilar) och använd piltangenterna: 1 px per tryck, 10 px med `Shift`.
- **Rotation** i grader med en decimal. Knapparna ↺ och ↻ vrider 0,1° (med `Shift`: 1°). En liten vridning moturs visas som ett negativt tal, till exempel −0,3. Knapparna ↺90 och ↻90 i panelen vrider ett kvarts varv och behåller finjusteringen – 4,6° blir 94,6° – och det gör också 90°-knapparna i verktygsfältet och `Ctrl` + `Pil vänster` / `Pil höger`.
- **Bild**: ljusstyrka och kontrast 0–200 (100 = oförändrad), gråskala 0–100 (0 = i färg) och kryssrutan *Invertera*. Stegen är 1, med `Shift` 10.

Längst ned finns tre återställningar: **Återställ allt (läge och bild)**, **Återställ läge (zoom, position, rotation)** och **Återställ bild (ljus, kontrast, färg)**. En knapp är grå när det inte finns något att återställa. I jämförelseläget gör verktygsfältets återställningsknapp samma sak som *Återställ allt*, och verktygsfältets knappar för ljusstyrka och kontrast visar den styrda sidans värde.

Panelen Finjustera. Zoom, läge, rotation och bild för en sida, och längst ned de tre återställningarna.

I fälten kan du skriva med decimalkomma eller decimalpunkt – 12,5 och 12.5 fungerar båda. `Enter`, eller att du lämnar fältet, använder värdet. `Esc` ångrar det du skrivit, och `Pil upp` / `Pil ned` stegar värdet (med `Shift`: tio steg).

Medan en sidas panel är utfälld flyttar du sidan genom att **dra** i den i stället för att rulla, och `Ctrl` + mushjulet över sidan zoomar bara den sidan, 1 % per hack. Fäll ihop panelen, eller slå av Finjustering, för att rulla och zooma som vanligt igen.

▾ **Zoomknapparna bakom ringen och verktygsfältets zoom**

Varje sida har också egna zoomknappar, gömda bakom den färgade ringen uppe till vänster: peka på ringen (eller tabba dit) så fälls de ut under den – zooma in, faktorn (till exempel ×1,0) och zooma ut. Varje klick ändrar sidans zoom tio procent av grundzoomen och behåller finjusteringen. Verktygsfältets *Anpassa till skärm*, *Anpassa till bredd*, *1:1* och *1:X* nollställer båda sidornas egna zoom men behåller läge och rotation.

Ringen med zoomknapparna utfällda.

---

4. Lägg sidorna på varandra (överlagring)

Små skillnader syns lättast när sidorna ligger på varandra. Klicka på **överlagringsknappen** (staplade lager) bredvid jämförelseknappen – den finns bara när två sidor jämförs. Överlagringsvyn tar över hela fönstret, med ett eget verktygsfält i stället för det vanliga. Sida A (vänster sida, blå) ligger underst och sida B (höger sida, orange) överst. Båda behåller sin kalibrering, och sida A bestämmer den gemensamma zoomen.

Överlagringsvyn. Reglaget *Opacitet* styr den översta sidan. Panelerna *A* och *B* är samma Finjustera-paneler som i jämförelsevyn.

- **Opacitet**: reglaget styr hur synlig den översta sidan är, från 0 % (osynlig) till 100 % (helt täckande). Det börjar på 50 %. När reglaget är markerat ändrar `Pil vänster` / `Pil höger` (eller `Pil ned` / `Pil upp`) värdet 1 %, med `Shift` 10 %, och `Home` / `End` går till 0 % och 100 %.
- **Byt vilken sida som ligger överst** (pilar upp och ned) lägger den andra sidan överst. Reglaget styr alltid den sida som ligger överst.
- **Kalibrera**: panelerna *A* och *B* ovanför sidorna är alltid utfällda här, oavsett valet i det vanliga verktygsfältet. Drar du i sidorna flyttas den översta sidan, och `Ctrl` + mushjulet zoomar den översta sidan, 1 % per hack.
- **Knuffläge** (flyttknappen): när det är på flyttar piltangenterna den översta sidan 1 px (med `Shift`: 10 px). Står markören i ett fält går tangenterna dit i stället – klicka utanför fältet

först.

- **Återställ till justeringen från jämförelsevyn** sätter tillbaka båda sidornas zoom, läge, rotation *och* bildjusteringar som de var när du öppnade överlagringsvyn.
- **Kopiera kalibreringen som JSON** lägger båda sidornas inställningar i urklipp för ett supportärende. *Kalibreringen är kopierad* visas en kort stund.
- **Gardin** öppnar gardinvyn med samma kalibrering, se avsnitt 5. **Skriv ut** beskrivs i avsnitt 6.
- **Stäng** – eller `Esc`, utom när markören står i ett textfält – tar dig tillbaka till jämförelsevyn. Kalibreringen finns kvar, och nästa gång du öppnar överlagringsvyn är opaciteten och den översta sidan som du lämnade dem.

---

5. Dra en gräns mellan sidorna (gardin)

I gardinvyn ligger de två kalibrerade sidorna på samma plats, och en gräns som du drar avgör var du ser vilken sida: sida A på ena sidan om gränsen och sida B på den andra. Så ser du snabbt om linjer och text fortsätter obrutet över gränsen.



Gardinvyn. Sida A till vänster om gränsen, sida B till höger. Etiketterna i hörnen visar vilken sida, med sidnummer, som ligger var.

- **Öppna**: klicka på **Gardin** i överlagringsvyns verktygsfält. I jämförelsevyn finns gardinknappen bredvid överlagringsknappen; den är grå tills du har kalibrerat sidorna i överlagringsvyn (avsnitt 2). Är överlagringen avstängd för installationen använder gardinen jämförelsevyns kalibrering direkt.
- **Horisontell / Vertikal** väljer gränsens riktning. Vertikal: gränsen är lodrät, sida A syns till vänster och sida B till höger. Horisontell: gränsen är vågrät, sida A syns ovanför och sida B nedanför. Vyn öppnas alltid vertikal med gränsen på 50 %, och varje riktning kommer ihåg sitt eget läge så länge vyn är öppen.
- **Flytta gränsen**: dra i greppet på gränsen med musen eller med fingret. Greppet är markerat när vyn öppnas, så `piltangenterna` flyttar det direkt: 1 % per tryck, 10 % med `Shift`.
- **Finjustera**: panelerna *A* och *B* är utfällda även här och ändrar samma kalibrering som jämförelsevyn och överlagringsvyn – justeringarna finns kvar när du stänger.

- **Stäng** – eller `Esc` – tar dig tillbaka dit du öppnade gardinvyn: överlagringsvyn eller jämförelsevyn.

---

6. Skriva ut från jämförelsen

Det finns tre sätt att få jämförelsen på papper eller som PDF. Alla använder ODV:s vanliga utskriftsdialog, så orsak, mottagare, vattenstämpel och valet mellan direktutskrift, **Skriv ut via PDF** och **Spara PDF** fungerar som i Kom igång-guiden.

Sida vid sida: klicka på skrivarknappen i verktygsfältet och välj metoden **Aktiv sida**. I jämförelseläget frågar dialogen *Vad ska "Aktuell sida" avse i jämförelsevy? – Endast vänster / huvudsida* eller *Båda jämförelsesidorna*. Med båda skrivs två sidor ut, precis som du ser dem: zoom, läge, rotation och bildjusteringar följer med. Alla andra utskriftsmetoder skriver ut sidorna som de är i arkivet.

Aktiv sida i jämförelseläget. *Båda jämförelsesidorna* ger två sidor på utskriften.

Skriv ut överlagringsvyn: klicka på **Skriv ut** i överlagringsvyns verktygsfält. Du får en sammansatt sida av den synliga ytan, med sidorna lagda på varandra som på skärmen: den undre sidan täckande, den översta med reglagets opacitet, och båda med sin zoom, sitt läge, sin rotation och sina bildjusteringar. Verktygsfältet och reglaget skrivs inte ut.

Skriv ut gardinvyn: klicka på **Skriv ut** i gardinvyns verktygsfält. Du får en sammansatt sida av den synliga ytan med gränsens riktning och läge som i det ögonblicket, och båda sidornas kalibrering. Greppet, hörnetiketterna och verktygsfältet skrivs inte ut.

För de två vyerna är dialogen enklare: du väljer ingen utskriftsmetod och inget sidintervall, och förra utskriftens inställningar erbjuds inte. Sammanfattningen säger till exempel *Förbered överlagringsvyn av sidorna 1 och 2 som en sida* eller *Förbered gardinvyn av sidorna 1 och 2 som en sida*. Resultatet är alltid en sammansatt sida, stående eller liggande efter den synliga ytans form, med samma sidhuvud, sidfot och vattenstämpel som andra utskrifter, och utskriften loggas med sidantalet 1. Knappen **Skriv ut** i en vy visas först när alla sidor har laddats, och den är grå medan en PDF förbereds.

Utskrift från överlagringsvyn. Samma dialog som vanligt, men utan utskriftsmetod: resultatet är en sida.

7. Det här kan din organisation ha stängt av

Allt ovan finns med från början, men den som sköter installationen kan stänga av delar av det. Saknar du en knapp som beskrivs i guiden är det troligen därför – fråga din lokala support.

- **Finjustering, överlagring och gardin tillsammans.** Då finns varken knappen Finjustering, panelerna, zoomknapparna bakom ringen eller de två vyerna. Vanlig visning, jämförelse sida vid sida och dess utskrift finns kvar.
- **Överlagringsvyn** eller **gardinvyn** var för sig. En avstängd vy har ingen knapp alls – varken i verktygsfältet eller i den andra vyn. Är överlagringen avstängd använder gardinen jämförelsevyns kalibrering direkt, och gardinknappen är aldrig grå.
- **Utskrift från en vy.** Vyn finns kvar men saknar knappen Skriv ut. Utskriften sida vid sida påverkas inte.
- **Verktygsfältets bildknappar i jämförelseläget.** Normalt visar ljusstyrka och kontrast den styrda sidans värden. En installation kan i stället låta 90°-knapparna, ljusstyrka, kontrast och återställ ge plats medan en Finjustera-panel är utfälld – panelen har ju samma kontroller. HQ-knappen finns alltid kvar.

Installationsinställningar i `odv.site.config.js`, för den som sköter installationen: `fineTune.enabled` stänger av finjustering, överlagring och gardin tillsammans. `compare.overlay.enabled` och `compare.curtain.enabled` styr om respektive vy kan öppnas. `compare.overlay.print.enabled` och `compare.curtain.print.enabled` styr respektive vys knapp **Skriv ut**. Alla fem har standardvärdet `true`, och endast det booleska värdet `false` stänger av. `compare.adjust.toolbarMode` är `'mirror'` (standard: verktygsfältet visar sidans värden) eller `'hide'` (bildknapparna ger plats medan en panel är utfälld).

Tangenterna i jämförelsen

Tangent	Gör detta
`Pil höger`	Öppnar jämförelsen med sidan till höger, eller gör höger sida aktiv.
`Pil vänster`	Gör vänster sida aktiv. När den redan är aktiv avslutas jämförelsen.
`Shift` + knapp eller tangent	Gäller den sida som inte är aktiv, ett klick eller tryck i taget.
`Shift` + klick på en miniatyr	Visar sidan till höger.

Tangent	Gör detta
`Ctrl` + `Pil vänster` / `Pil höger`	Vrider den styrda sidan 90° och behåller finjusteringen.
Piltangenterna i flyttknappen	Flyttar sidan 1 px, med `Shift` 10 px.
`Enter` / `Esc` / `Pil upp` / `Pil ned` i ett fält	Använder värdet / ångrar / stegar värdet (med `Shift`: tio steg).
`Ctrl` + mushjul över en sida med utfälld panel	Zoomar bara den sidan, 1 % per hack.
Piltangenterna på opacitetsreglaget	Vänster/ned −1 %, höger/upp +1 %, med `Shift` 10 %. `Home` 0 %, `End` 100 %.
Piltangenterna i knuffläge	Flyttar den översta sidan 1 px, med `Shift` 10 px.
Piltangenterna på gardinens gräns	Vänster/upp −1 %, höger/ned +1 %, med `Shift` 10 %.
`Esc`	Stänger överlagringsvyn eller gardinvyn – inte när markören står i ett textfält.

Medan överlagringsvyn eller gardinvyn är öppen är de vanliga kortkommandona pausade. Alla kortkommandon i ODV finns i Fler funktioner.

Kort kontrollista

- ✓ Blå ram = vänster sida, orange ram = höger sida. Den ifyllda ringen visar den aktiva sidan.
- ✓ *Finjustering* i verktygsfältet visar panelerna. Justeringarna finns kvar när du döljer dem.
- ✓ Öppna överlagringsvyn en gång – då går gardinen att öppna.
- ✓ Utskrift från en vy ger alltid en sida. *Aktiv sida* med *Båda jämförelsesidorna* ger två.

Tillbaka till Kom igång med OpenDocViewer. Guiden gäller OpenDocViewer 2.10.
Uppdaterad 2026-10-24.