Fler funktioner i OpenDocViewer

Det här är fortsättningen på Kom igång-guiden: funktioner som inte alla behöver varje dag, men som är bra att känna till. Läs det avsnitt du behöver.

Att jämföra två sidor har en egen guide: Jämför två sidor. Bilderna visar ett påhittat testdokument. Ladda ned guiden som PDF.

Se dokumentets metadata

Kontrollera signaturer i PDF-dokument

Gör en PDF-sida skarpare

Ställ in egen storlek och standardzoom

Alla kortkommandon

Verktygsfältet knapp för knapp


Välj tema och knappstorlek

Kontakta support – det här behöver de

Se dokumentets metadata

Metadata är de uppgifter som systemet som öppnade ODV skickade med dokumentet – till exempel dokumenttyp, titel, avdelning, datum, antal sidor och dokument-id. Vilka fält som finns bestäms av det systemet. Uppgifterna visas bara; de kan inte ändras i ODV.

1. Högerklicka på en miniatyr, eller på själva sidan.
2. Välj **Visa metadata för dokument**. Valet finns bara när dokumentet har metadata.
3. Läs tabellen i dialogen *Dokumentmetadata*: kolumnerna *Fält*, *Värde* och *Id*. Raden *Råvärde* under ett värde visar det ursprungliga värdet bakom den visade texten.
4. Stäng med **Stäng** eller `Esc`.




Dokumentmetadata. Underrubriken säger vilket dokument du tittar på (*Dokument 1 av 5*). Knappen **Metadata-tabell** längst ned öppnar översikten över alla dokument.

Alla dokument i en tabell

Klicka på **Metadata-tabell** i metadatadialogen, eller tryck `M` när du står i visaren.

Dialogen *Metadataöversikt* visar hela sessionen: ett dokument per rad och ett metadatafält per kolumn. Praktiskt när du snabbt vill se vilka avdelningar och datum som ingår.

Tangenten `M` är pausad i samma lägen som de andra kortkommandona (se Alla kortkommandon). Saknar sessionen metadata händer ingenting.



Metadataöversikt. Underrubriken räknar dokument och fält (*5 dokument och 8 metadatafält*). Ett streck står där dokumentet saknar värde för fältet.

Din organisation kan ha stängt av metadatavisningen. Då saknas menyvalet och tangenten gör ingenting.

Kontrollera signaturer i PDF-dokument

Är en PDF i sessionen digitalt signerad visar ODV det på tre ställen:

- **I miniatyrpanelen** – en symbol och ett antal bredvid dokumentrubriken (till exempel *DOK 1*), när sessionen har flera dokument.
- **På sidminiatyrerna** – en liten symbol högst upp på varje sida i den signerade filen.
- **I verktygsfältet** – en knapp som visar hur många signerade dokument sessionen har.


Kontrollen startar när den första sidan har visats och stör inte läsningen.

Symbolens färg är en sammanfattning av signaturens läge:

- **Grön** – innehållet är intakt sedan signeringen.
- **Orange** – något bör granskas: dokumentet har ändrats efter signeringen, signaturformatet stöds inte, eller signaturens tillit är okänd.
- **Röd** – signaturen är ogiltig, kan inte läsas, eller innehållet matchar inte signaturen.

Har ett dokument flera signaturer, eller sessionen flera signerade dokument, visar symbolen det allvarligaste läget.

1. Klicka på signaturknappen i verktygsfältet – den sitter till vänster om de tre menyerna längst till höger. Dialogen *Signaturer* listar de signerade dokumenten med antal signaturer, integritet, tillit, undertecknare och tidpunkt.
2. Klicka på **Detaljer** vid ett dokument för att se varje signatur för sig.




Symbolerna. Vid rubriken *DOK 1* en grön symbol med antalet signaturer, på sidminiatyren en svagare symbol.



Signaturer. Ett dokument är intakt (grönt), det andra har ändrats efter signeringen (orange). Tilliten är inte kontrollerad.

I dialogen *Signaturer* kan du också klicka på en rad för att gå till dokumentets första sida; dialogen ligger kvar. Samma detaljer når du genom att klicka på symbolen vid dokumentrubriken eller på en sidminiatyr.

Detaljdialogen visar per signatur: *Undertecknare*, *Organisation*, *Utfärdare*, *Signeringstid*, *Orsak*, *Plats*, *Typ*, *Integritet*, *Omfattar hela dokumentet*, *Certifikatet giltigt*, *Tillit* och *Format*. Består dokumentet av flera signerade filer får varje fil en egen flik med filens namn, och rubriken under flikarna visar till exempel *Fil 1 av 2*. Ett streck betyder att uppgiften saknas i signaturen.



Detaljer för en signatur. En flik per signerad fil. Överst förklaringen till varför tilliten inte är kontrollerad, längre ned *Integritet* och *Tillit*. Namnen i exemplet kommer från ett testcertifikat.

Två rader är särskilt viktiga att hålla isär:

- **Integritet** svarar på om innehållet är oförändrat sedan signeringen (*Intakt*, *Ändrat efter signering* och så vidare). Det kontrolleras i din webbläsare, utan att något skickas iväg.
- **Tillit** svarar på om certifikatkedjan och spärrstatusen har kontrollerats. Det kan bara servern göra, när dokumentet öppnas via ODVGateway och din organisation har slagit på kontrollen. Annars står det *Ej kontrollerad*, med en förklaring högst upp i signaturen.

Okänd tillit betyder inte att signaturen är ogiltig. Titta på *Integritet* för att se om innehållet är oförändrat.

Din organisation kan ha stängt av signaturvisningen helt eller bara symbolerna på sidminiatyrerna.

▾ **För den som sköter installationen: inställningarna**


I `odv.site.config.js` stänger `metadata.enabled` av metadatavisningen, `pdfSignatures.enabled` av signaturvisningen och `pdfSignatures.thumbnailPageBadge` bara symbolerna på sidminiatyrerna.

Gör en PDF-sida skarpare

Behöver du se en liten detalj på en PDF-sida tydligare? Klicka på **HQ** i verktygsfältet (*Öka PDF-sidans upplösning*). Sidan ritas om med dubbel upplösning utan att byta storlek på skärmen, och knappen blir röd. Det gäller bara den sidan och bara under den här sessionen. I jämförelseläget gäller knappen den aktiva sidan.



Före: HQ-knappen är mörk som de andra, sidan visas i normal upplösning.



Efter: knappen är röd och sidan ritas om med dubbel upplösning.

Knappen är grå när den inte kan användas. Håll muspekaren över den så står det varför: sidan är ingen PDF-sida (en bildfil, till exempel en skannad bild, kan inte bli skarpare än originalet), eller sidan ritas redan i högsta säkra upplösning. Är skärpan redan höjd för sidan är knappen röd och går inte att klicka på igen.

Ställ in egen storlek och standardzoom


Visa sidan i egen storlek. Klicka på **1:X** (*Egen storlek*). Sidan visas i en storlek du själv bestämt: en andel av fönstrets bredd, normalt 70 procent.

Klicka på pilen bredvid knappen för att ändra andelen i fältet *Fönsterbredd*. Tomt fält betyder att standardvärdet gäller. `Enter` sparar, `Esc` ångrar.


Under *Avancerat* kan du begränsa storleken ytterligare: *Fönsterhöjd* (sidan får inte bli högre än så många procent av fönstret) och *Faktisk storlek* (inte större än så många procent av sidans faktiska storlek). ODV använder den minsta av gränserna. Din organisation kan ha andra standardvärden.

Välj hur nya sessioner ska börja. I samma meny, under *Standard zoom/storlek*, väljer du vilken zoom sidorna får när du öppnar nya dokument: *Faktisk storlek (1:1)*, *Anpassa till skärm*, *Egen storlek* eller *Anpassa till bredd*. Valet gäller direkt, och ODV kommer ihåg det i webbläsaren.

Ångra ditt val: klicka på det markerade valet igen. Då gäller organisationens förval, normalt *Anpassa till bredd*.



Menyn bredvid 1:X. Överst fältet *Fönsterbredd*, därunder *Standard zoom/storlek* med fyra val.



Avancerat utfällt. Två extra gränser: *Fönsterhöjd* och *Faktisk storlek*.

Alla kortkommandon

Kortkommandona fungerar när du står i visaren. De är pausade medan en dialog är öppen, medan markören står i ett textfält, och medan urvalsarbetsytan, överlagringsvyn eller gardinvyn är öppen.


Tangent	Gör detta
`Pil ned` / `Page Down`	Nästa sida. Håll inne för att bläddra vidare.
`Pil upp` / `Page Up`	Föregående sida. Håll inne för att bläddra bakåt.
`Home` / `End`	Första eller sista sidan.
`Ctrl` + `Pil ned` / `Pil upp` / `Home` / `End`	Samma sak, men dokument för dokument. Bara när sessionen har fler än ett dokument.
`Shift` + något av ovanstående	I jämförelseläget: styr den sida som inte är aktiv. `Ctrl` + `Shift` byter dokument i den sidan.
`Pil höger`	Öppnar jämförelsen med sidan du tittar på till höger (senare med den sida du jämförde med sist), eller gör den högra sidan aktiv om jämförelsen redan är igång.
`Pil vänster`	Gör den vänstra sidan aktiv. Tryck igen när vänster redan är aktiv för att avsluta jämförelsen.
`Ctrl` + `Pil vänster` / `Pil höger`	Roterar den aktiva sidan ett kvarts varv åt vänster eller höger.
`+` / `-` (även på det numeriska tangentbordet)	Zooma in eller ut.
`Ctrl` + mushjulet	Zooma in eller ut.
`Delete`	Döljer den aktiva sidan ur urvalet, när alla sidor är inlästa. `Ctrl` + `Delete` döljer hela dokumentet; `Shift` gäller den andra sidan i jämförelsen.
`M`	Öppnar *Metadataöversikt*, när sessionen har metadata.
`Ctrl` + `P`	Öppnar normalt ODV:s utskriftsdialog. Din organisation kan ha ställt in webbläsarens egen utskrift i stället, eller stängt av genvägen.

Tangent	Gör detta
`Esc`	Stänger menyer, dialoger, högerklicksmenyer, överlagringsvyn och gardinvyn. Lämnar urvalsarbetsytan. Avbryter en pågående PDF-förberedelse efter en fråga.
`Enter` / `Esc` i sidfältet eller procentfältet	Tillämpar eller ångrar det du skrev.

Med musen: dubbelklicka på sidan för att växla mellan *Anpassa till bredd* och *Anpassa till skärm*. Tangenterna i jämförelseläget, överlagringsvyn och gardinvyn finns samlade i guiden Jämför två sidor.

Verktygsfältet knapp för knapp

Från vänster till höger. Håll muspekaren över en knapp så visas dess namn. Den knapp som gäller just nu – till exempel den anpassning sidan visas med – är röd.



Vänstra delen. Skrivare med lampa och pil, urval, sidnavigering med sidfältet (*1 / 24*), zooma ut, procentfältet, zooma in, **1:1**, anpassa till skärm och anpassa till bredd (röd = den gäller nu).



Högra delen. 1:X med pil, *Finjustering*, jämförelse, bildjusteringarna i en ram (rotera vänster, rotera höger, **HQ**, ljusstyrka, kontrast, återställ) och längst till höger tema, språk och hjälp med lampa.

- **Skriv ut** öppnar utskriftsdialogen. Knappen är grå medan sidor laddas och medan en PDF-utskrift förbereds. Pilen bredvid sätter standardomfånget *Aktiv sida* eller *Alla sidor*. Den lilla lampan på knappen visar om ODV förbereder en PDF av alla sidor i förväg, något som din organisation kan ha slagit på (verktygstipset kallar det *utskriftscache*). Normalt är lampan släckt.
- **Hantera vilka sidor som visas och skrivs ut** öppnar urvalsarbetsytan. Knappen är röd när ett urval är aktivt och grå tills alla sidor är inlästa. Knappen saknas om din

organisation har stängt av urvalsarbetsytan. Se guiden Urval.

- **Sidnavigering**: *Första sidan*, *Föregående sida*, sidfältet, *Nästa sida*, *Sista sidan*. Skriv ett sidnummer i fältet och tryck `Enter`. Håll `Ctrl` nedtryckt så bläddrar knapparna dokument för dokument, när sessionen har flera. Medan sidorna laddas visar sidfältet hur långt laddningen kommit.
- **Zoom**: *Zooma ut*, procentfältet (5–800 procent, skriv ett tal och tryck `Enter`), *Zooma in*. Varje klick ändrar zoomen med ungefär tio procent.
- **Faktisk storlek (1:1)**, **Anpassa till skärm**, **Anpassa till bredd** och **Egen storlek (1:X)**: fyra sätt att passa in sidan. En anpassning är röd medan den gäller och följer med när du byter sida. Pilen vid 1:X öppnar inställningarna för egen storlek.
- **Finjustering** visar eller döljer panelen *Finjustera* ovanför varje sida. Att dölja panelen tar inte bort justeringarna. Knappen saknas om din organisation har stängt av finjusteringen.
- **Aktivera jämför-läge** öppnar två sidor bredvid varandra. Medan två sidor jämförs visas också knapparna för *överlagring* och *gardin*, om inte din organisation har stängt av dem. Allt detta beskrivs i guiden Jämför två sidor.
- **Bildjusteringar** (ramen): *Rotera vänster 90°*, *Rotera höger 90°*, **HQ** (*Öka PDF-sidans upplösning*), *Justera ljusstyrka* och *Justera kontrast* (öppnar varsitt reglage, 100 = oförändrad) samt *Återställ justeringar*, som nollställer rotationen och tar bort ljus-, kontrast- och färgjusteringar. Allt gäller sidan du tittar på, kommer ihåg per sida under sessionen och sparas aldrig i dokumentet.
- **Signaturer** visas bara när sessionen innehåller ett signerat PDF-dokument och din organisation inte har stängt av signaturvisningen. Se Kontrollera signaturer i PDF-dokument.
- **Välj tema**, **Välj språk** (*Svenska* eller *English*) och **Öppna hjälpmeny** med valen *Manual* och *Om OpenDocViewer*.

Lampan på hjälpknappen visar visarens läge:

- **Grön** – *Prestandaläge aktivt*. Allt är som vanligt.
- **Orange** – *Minneseffektivt läge aktivt*. ODV sparar minne, antingen för att datorn har ont om minne eller för att din organisation har valt det läget.
- **Röd** – *Kritiskt minnesskydd aktivt* eller *Fel upptäckt under laddning*. Se Kontakta support.

I urvalsarbetsytan, överlagringsvyn och gardinvyn byts verktygsfältet ut mot vyns egna knappar. Vill du ha ett lägre verktygsfält med mindre knappar: se tema och knappstorlek.


Välj tema och knappstorlek

Klicka på temaknappen, den första av de tre menyerna längst till höger i verktygsfältet (*Välj tema*). Menyn har fyra teman:

- *System* följer datorns inställning för ljust eller mörkt och byter automatiskt när den ändras.
- *Normal* är en något mjukare ljus variant.
- *Ljust* och *Mörkt* är fasta.

Knappens ikon visar vilket tema som gäller. ODV kommer ihåg valet i webbläsaren. Förvalet är *System*, om inte din organisation har valt något annat.

Under temana finns kryssrutan **Större verktygsknappar**. Med kryss får du det vanliga verktygsfältet, utan kryss ett lägre verktygsfält med mindre knappar. Menyn stannar kvar så att du ser skillnaden direkt, och ODV kommer ihåg även det valet.



Mörkt tema. Verktygsfältet och miniatyrpanelen blir mörka. Dokumentsidan ritas oförändrad – du ser dokumentet som det är, inte en inverterad kopia. Temaknappen visar en måne.

Kontakta support – det här behöver de

Vänd dig först till **din lokala support**. De känner till hur ODV är installerat och inställt hos er och kan föra ärendet vidare till leverantören. Två uppgifter gör det mycket lättare att hjälpa dig: **versionen** och **diagnostikfilen**. Båda finns i hjälpmenyn under *Om OpenDocViewer*.

1. Klicka på hjälpknappen längst till höger i verktygsfältet och välj **Om OpenDocViewer**.
2. Läs av *Version* och *Build-id* högst upp i dialogen.
3. Fäll ut *Diagnostik* och klicka på **Ladda ned diagnostik som JSON**. Filen `opendocviewer-diagnostics.json` hamnar bland dina hämtade filer.


Det här är bra att ta med i ärendet:

- **Version och build-id** från *Om OpenDocViewer*.
- **Diagnostikfilen.** Den innehåller versionen, uppgifter om webbläsaren och datorn (till exempel antal processorkärnor och minne), adressen till visaren utan sökparametrar, samt ODV:s inställningar. Den innehåller inga dokument och inga uppgifter ur dokumenten.
- **När** det hände (datum och klockslag), **vad du gjorde** och vilken **webbläsare** du använde.
- Visades rutan *Något gick fel*: klicka på **Kopiera detaljer** och klistra in texten i ärendet.
- Visades rutan *Dokumenten kunde inte visas korrekt*: skriv det, och vad som stod under *Tekniska detaljer* om den raden finns hos er (se nedan).

> **Viktigt:** skicka inga personuppgifter. Bifoga inte skärmdumpar eller utskrifter som visar verkliga dokument, namn eller id-nummer, om inte din organisation uttryckligen har bett om det.



Om OpenDocViewer. *Version* och *Build-id* överst, därunder en länk till projektet och en kontaktadress som din organisation kan ha bytt ut. *Diagnostik* är hopfälld.



Diagnostik utfälld. Knappen *Ladda ned diagnostik som JSON* och en förhandsvisning av filen: version, build-id och uppgifter om webbläsaren.

Ladda om resursfiler i samma dialog hämtar om gränssnittets texter (språkfilerna) utan att starta om visaren.


▾ Rutan Dokumenten kunde inte visas korrekt

Rutan visas högst upp när sidorna inte längre kan hämtas, oftast för att dokumentsessionen har gått ut. Knappen **Starta om sessionen** laddar om sidan så att dokumenten hämtas på nytt. Normalt finns också **Ladda om visaren** och **Stäng**. Det vanliga fallet beskrivs i Kom igång-guiden.

Har din organisation slagit på raden *Tekniska detaljer* i rutan: fäll ut den. Där står hur många sidor som inte kunde läsas in och ett tekniskt meddelande. Ta med texten i ärendet.



Utgången session. Sidorna visas som varningstrianglar och rutan högst upp har knappen *Starta om sessionen*. Bilden visar en installation som har slagit på *Tekniska detaljer*, dolt knapparna *Ladda om visaren* och *Stäng* och använder en egen meddelandetext.



Tekniska detaljer utfällda. Första raden räknar sidorna (*5 av 5 sidor kunde inte läsas in*), sedan följer det tekniska meddelandet att skicka med.

Kort kontrollista för fler funktioner

- ✓ Högerklicka och välj *Visa metadata för dokument*; `M` öppnar tabellen med alla dokument.
- ✓ Signatursymbolen: grön = intakt, orange = granska, röd = ogiltig. *Tillit* kontrolleras bara när din organisation har slagit på kontrollen på servern.
- ✓ **HQ** gäller bara PDF-sidor, bara den sidan och bara den här sessionen.
- ✓ **1:X** är din egen storlek; *Standard zoom/storlek* styr hur nya sessioner börjar.
- ✓ Till supporten: version, build-id och diagnostikfilen – aldrig personuppgifter.

Tillbaka till Kom igång med OpenDocViewer. Guiden gäller OpenDocViewer 2.11.

Uppdaterad 2026-10-25.