Fler funktioner i OpenDocViewer


Det här är fortsättningen på Kom igång-guiden: funktioner som inte alla behöver varje dag, men som är bra att känna till. Läs det avsnitt du behöver.

Bilderna visar ett påhittat testdokument. Ladda ned guiden som PDF.

- Jämför två sidor
- Dokumentets metadata
- Skarpare PDF-sidor
- Egen storlek och standardzoom
- Alla kortkommandon
- Verktygsfältet knapp för knapp
- Mörkt tema
- Supportinformation

Jämför två sidor

Klicka på **jämförelseknappen** i verktygsfältet. Sidan du tittar på hamnar till vänster med **blå ram**, och en andra sida visas till höger med **orange ram**. Vill du byta ut den högra sidan: högerklicka på en miniatyr och välj *Visa till höger*.



Jämförelseläget. Varje sida har egna zoomknappar i överkanten. I panelen märks vänster sida **V** och höger sida **H**.

En av sidorna är alltid **aktiv** – den du senast klickade i. Verktygsfältet och tangentbordet styr den aktiva sidan, och ramarna runt knapparna visar vilken: blå för vänster, orange för höger.

Skriver du ut med metoden **Aktiv sida** medan du jämför kan du välja att ta med bara den aktiva sidan eller båda. Sidorna skrivs ut precis som du ser dem – rotation, ljusstyrka och kontrast följer med, på samma sätt som när du tittar på en enda sida. Med alla andra utskriftsmetoder skrivs sidorna ut som de är i arkivet.


▾ Styra den andra sidan utan att byta

Håll `Shift` nedtryckt medan du klickar på en knapp eller använder tangentbordet, så gäller kommandot den sida som *inte* är aktiv. Ramarna byter färg medan du håller Shift, så du ser vad som kommer att hända.



Shift nedtryckt. Orange ramar = knapparna styr höger sida just nu.

`Pil vänster` och `Pil höger` byter aktiv sida. `Pil vänster` när vänster redan är aktiv avslutar jämförelsen – det gör också jämförelseknappen, eller *Avsluta jämförelse* i högerklicksmenyn på den högra sidan.



Högerklick på höger sida. Samma val som vanligt, plus *Avsluta jämförelse*.

Finjustera zoom, läge och rotation

I jämförelseläget har varje sida en rad **Finjustera** ovanför sig. Stängd visar raden en sammanfattning, till exempel *100,0 % · 0,0°*. Klicka på den för att visa kontrollerna för sidan:

- **Zoom** i procent med en decimal. Knapparna − och + ändrar 0,1 % (med `Shift`: 1 %). Zoomknapparna i sidans överkant stegar fortfarande 10 % och behåller finjusteringen.
- **Läge**: X och Y i pixlar. Dra sidan med musen, eller markera flyttknappen (fyra pilar) och använd piltangenterna: 1 px per tryck, 10 px med `Shift`.
- **Rotation** i grader med en decimal. Knapparna ↺ och ↻ vrider 0,1° (med `Shift`: 1°). En liten vridning moturs visas som ett negativt tal, till exempel −0,3. Knapparna för 90° i verktygsfältet fungerar som förut och behåller finjusteringen.
- **Återställ** (rund pil) sätter tillbaka sidan till 100 %, läge 0 och rotation 0.

I fälten kan du skriva med decimalkomma eller decimalpunkt – 12,5 och 12.5 fungerar båda. `Enter`, eller att du lämnar fältet, använder värdet. `Esc` ångrar det du skrivit, och `Pil upp` / `Pil ned` stegar värdet (med `Shift`: tio steg). Medan raden är öppen flyttar du sidan genom att dra i den i stället för att rulla, och `Ctrl` + mushjulet över sidan zoomar bara den sidan, 1 % per hack. Stäng raden för att rulla och zooma som vanligt igen.

Lägg sidorna på varandra (överlagring)

Små skillnader syns lättast när sidorna ligger på varandra. Klicka på **överlagringsknappen** (staplade lager) bredvid jämförelseknappen – den finns bara när två sidor jämförs. Överlagringsvyn fyller fönstret och har ett eget verktygsfält. Sida A (vänster sida, blå) ligger underst och sida B (höger sida, orange) överst. Båda behåller den zoom, det läge och den rotation du ställt in i jämförelsevyn.

- **Opacitet**: reglaget styr hur synlig den översta sidan är, från 0 % (osynlig) till 100 % (helt täckande). Det börjar på 50 %. När reglaget är markerat ändrar `Pil vänster` / `Pil höger` värdet 1 %, med `Shift` 10 %, och `Home` / `End` går till 0 % och 100 %.
- **Byt plats** (pilar upp och ned) lägger den andra sidan överst. Reglaget styr alltid den sida som ligger överst.
- **Kalibrera**: samma rader för finjustering som i jämförelsevyn, märkta A och B, finns ovanför sidorna. Drar du i sidorna flyttas den översta sidan, och `Ctrl` + mushjulet zoomar den översta sidan.
- **Knuffläge** (flyttknappen): när det är på flyttar piltangenterna den översta sidan 1 px (med `Shift`: 10 px). Klicka först på sidorna så att tangenterna går dit.

- **Återställ till jämförelsen** (klocka med pil) sätter tillbaka den zoom, det läge och den rotation sidorna hade när du öppnade överlagringsvyn.
- **Kopiera kalibreringen** kopierar båda sidornas inställningar som text (JSON), så att du kan klistra in dem i ett supportärende.
- **Gardin** öppnar gardinvyn med samma kalibrering, se nästa avsnitt.
- **Stäng** – eller `Esc` – tar dig tillbaka till jämförelsevyn. Kalibreringen sparas: sidorna behåller sina justeringar, och nästa gång du öppnar överlagringsvyn är opaciteten och den översta sidan som du lämnade dem.


Dra en gräns mellan sidorna (gardin)

I gardinvyn ligger de två kalibrerade sidorna på samma plats, och en gräns som du drar avgör var du ser vilken sida: sida A på ena sidan om gränsen och sida B på den andra. Så ser du snabbt om linjer och text fortsätter obrutet över gränsen.

- **Öppna**: klicka på **Gardin** i överlagringsvyns verktygsfält. I jämförelsevyn finns gardinknappen bredvid överlagringsknappen. Den går att använda först när du har öppnat överlagringsvyn, som kalibrerar sidorna – innan dess är den grå, och verktygstipset förklarar varför.
- **Horisontell / Vertikal** väljer gränsens riktning. Vertikal: gränsen är lodrät, sida A syns till vänster och sida B till höger. Horisontell: gränsen är vågrät, sida A syns ovanför och sida B nedanför. Etiketterna i hörnen visar vilken sida, med sidnummer, som ligger var.
- **Flytta gränsen**: dra i greppet på gränsen med musen eller med fingret. Gränsen är markerad när vyn öppnas, så `piltangenterna` flyttar den direkt: 1 % per tryck, 10 % med `Shift`. Varje riktning kommer ihåg sitt eget läge så länge vyn är öppen.
- **Stäng** – eller `Esc` – tar dig tillbaka dit du öppnade gardinvyn: överlagringsvyn eller jämförelsevyn. Gardinvyn ändrar aldrig kalibreringen.

Dokumentets metadata


Högerklicka på en miniatyr eller på sidan och välj **Visa metadata**. Du ser de uppgifter som systemet som öppnade ODV skickade med dokumentet – till exempel id, namn, avdelning, datum, antal sidor och dokument-id. Vilka fält som finns beror på det systemet. Uppgifterna är bara för visning och kan inte ändras i ODV.



Dokumentmetadata för ett dokument.

▾ Alla dokument i en tabell

Knappen *Metadata-tabell* i metadatadialogen visar hela sessionen som en tabell – ett dokument per rad. Praktiskt när du snabbt vill se vilka avdelningar och datum som ingår.




Metadataöversikt
5 dokument och 9 metadatafält ingår i denna översikt.

DOKUMENT	PERSONNUMMER 1001	NAMN 1002	AVD/MOTT 1011	DATUM 1003	CREATED_TS 500	MODIFIED_TS 502	NUMBEROFPAGES 504	DOKUMENTID 15	DATUM 1007
Dokument 1 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvärde: MED	2025-02-12	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	4	A1F4-1001	—
Dokument 2 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvärde: MED	2025-02-10	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	6	A1F4-1002	—
Dokument 3 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Röntgenavdelning Råvärde: RTG	—	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	3	A1F4-1003	2025-02-0
Dokument 4 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvärde: MED	2025-02-12	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	2	A1F4-1004	—
Dokument 5 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Klinisk kemi Råvärde: LAB	2025-02-08	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	9	A1F4-1005	—


Metadataöversikt.

Skarpare PDF-sidor

PDF-sidor visas redan i utskriftskvalitet. Behöver du se en detalj ännu skarpare: klicka på **HQ** i verktygsfältet. Sidan ritas om med dubbel upplösning och knappen blir röd. Det gäller bara den sidan.



Före.




Efter. Röd = skärpan är höjd.


HQ är grå för skannade sidor (TIFF/JPEG), eftersom de redan visas exakt så skarpa som de skannades. Håll muspekaren över knappen så står det varför.

Egen storlek och standardzoom

Knappen **1:X** visar sidan i en storlek du själv bestämt – en andel av fönstrets bredd. Pilen bredvid öppnar inställningarna. Där väljer du också vilken zoom varje ny session ska börja med (*Standard zoom/storlek*); förvalet bestäms av din organisation. ODV kommer ihåg dina val.



Egen storlek. Andel av fönsterbredden och standardzoom.




Avancerat. Gränser för fönsterhöjd och verklig storlek.

Alla kortkommandon

Tangent	Gör detta
`Pil upp` / `Pil ned`, `Page Up` / `Page Down`	Föregående eller nästa sida. Håll inne för snabb bläddring.
`Home` / `End`	Första eller sista sidan.

Tangent	Gör detta
`Ctrl` + någon av ovanstående	Samma sak, men dokument för dokument i stället för sida för sida.
`+` / `-`	Zooma in eller ut.
`Ctrl` + `Pil vänster` / `Pil höger`	Rotera sidan.
`Pil vänster` / `Pil höger`	I jämförelseläget: byt aktiv sida. Pil vänster när vänster redan är aktiv avslutar jämförelsen.
`Shift` + kommando	I jämförelseläget: styr den sida som inte är aktiv.
`Delete` / `Ctrl` + `Delete`	Dölj sidan / dölj hela dokumentet (urval).
`Ctrl` + `P`	Öppna ODV:s utskriftsdialog.
`Pil vänster` / `Pil höger` på opacitetsreglaget	I överlagringsvyn: ändra opaciteten 1 % (med Shift: 10 %).
Piltangenterna i knuffläge	I överlagringsvyn: flytta den översta sidan 1 px (med Shift: 10 px).
`Esc`	Stäng menyer, dialoger och förhandsvisning. Stänger också överlagringsvyn.

Verktygsfältet knapp för knapp



Vänster: skrivare med pil för förval, urval, sidnavigering, zoom ut/in med procentfält, 1:1, anpassa till skärm, anpassa till bredd.




Höger: 1:X egen storlek med pil, jämförelse, rotera vänster/höger, HQ, ljusstyrka, kontrast, återställ, samt tema, språk och hjälp.

- **Skrivare** öppnar utskriften. Pilen bredvid sätter förvalet *Aktiv sida* eller *Alla sidor*.
- **Urval** öppnar urvalsarbetsytan. Röd när ett urval är aktivt.
- **Sidnavigering**: första, föregående, nästa, sista, och ett fält för sidnummer.
- **Zoom**: ut, in, procentfält, 1:1, anpassa till skärm, anpassa till bredd.
- **1:X**: egen storlek. **Jämförelse**: två sidor bredvid varandra. **Överlagring**: bara i jämförelseläget – lägger sidorna på varandra. **Rotera**: ett kvarts varv.
- **HQ**: skarpare PDF-sida. **Ljusstyrka**, **kontrast** och **återställ**.
- **Tema**, **språk**, **hjälp**. Lampan på hjälpknappen: grön = allt väl, gul = datorn har lite minne, röd = fel.

Mörkt tema

Temamenyn längst till höger har *Normal*, *Ljust* och *Mörkt*. I mörkt tema blir gränssnittet mörkt medan dokumentsidan visas som vanligt.



Mörkt tema.

Supportinformation

Vänd dig först till **din lokala support** – de känner till hur ODV är installerat och inställt hos er, och kan föra ärendet vidare till leverantören. Två saker gör det mycket lättare att hjälpa dig: **versionen** och **diagnostikfilen**. Båda finns under hjälpmenyn → *Om OpenDocViewer*.


Det här är bra att ta med i ärendet:

- **Version och build-id** från *Om OpenDocViewer*.
- **Diagnostikfilen** (*Ladda ned diagnostik som JSON*). Den innehåller tekniska uppgifter om ODV och webbläsaren – inga dokument.
- **När** det hände (datum och klockslag), **vad du gjorde** och vilken **webbläsare** du använde.
- Texten under *Tekniska detaljer* om en felruta visades.

Skicka inga personuppgifter. Bifoga inte skärmdumpar eller utskrifter som visar verkliga dokument, namn eller id-nummer, om inte din organisation uttryckligen har bett om det.



Om OpenDocViewer. Version, build-id och kontaktuppgifter. *Ladda om resursfiler* hämtar om översättningar och inställningar utan att starta om.




Diagnostik. *Ladda ned diagnostik som JSON* ger en fil att bifoga ärendet. Den innehåller tekniska uppgifter – inga dokument.

▾ När sessionen gått ut

Rutan *Dokumenten kunde inte visas korrekt* har en länk *Tekniska detaljer*. Fäll ut den så ser du vilka sidor som inte kunde hämtas och varför. Ta med det i ärendet.



Utgången session.



Tekniska detaljer.

Tillbaka till Kom igång med OpenDocViewer. Guiden gäller OpenDocViewer 2.8.

Uppdaterad 2026-09-26.