Fler funktioner i OpenDocViewer


Det här är fortsättningen på Kom igång-guiden: funktioner som inte alla behöver varje dag, men som är bra att känna till. Läs det avsnitt du behöver.

Bilderna visar ett påhittat testdokument. Ladda ned guiden som PDF.

- Jämför två sidor
- Dokumentets metadata
- Skarpare PDF-sidor
- Egen storlek och standardzoom
- Alla kortkommandon
- Verktygsfältet knapp för knapp
- Mörkt tema
- Supportinformation

Jämför två sidor

Klicka på **jämförelseknappen** i verktygsfältet. Sidan du tittar på hamnar till vänster med **blå ram**, och en andra sida visas till höger med **orange ram**. Vill du byta ut den högra sidan: högerklicka på en miniatyr och välj *Visa till höger*.



Jämförelseläget. Varje sida har egna zoomknappar i överkanten. I panelen märks vänster sida **V** och höger sida **H**.

En av sidorna är alltid **aktiv** – den du senast klickade i. Verktygsfältet och tangentbordet styr den aktiva sidan, och ramarna runt knapparna visar vilken: blå för vänster, orange för höger.

Skriver du ut med metoden **Aktiv sida** medan du jämför kan du välja att ta med bara den aktiva sidan eller båda. Sidorna skrivs ut precis som du ser dem – rotation, ljusstyrka och kontrast följer med, på samma sätt som när du tittar på en enda sida. Med alla andra utskriftsmetoder skrivs sidorna ut som de är i arkivet.


▾ Styra den andra sidan utan att byta

Håll `Shift` nedtryckt medan du klickar på en knapp eller använder tangentbordet, så gäller kommandot den sida som *inte* är aktiv. Ramarna byter färg medan du håller Shift, så du ser vad som kommer att hända.



Shift nedtryckt. Orange ramar = knapparna styr höger sida just nu.

`Pil vänster` och `Pil höger` byter aktiv sida. `Pil vänster` när vänster redan är aktiv avslutar jämförelsen – det gör också jämförelseknappen, eller *Avsluta jämförelse* i högerklicksmenyn på den högra sidan.



Högerklick på höger sida. Samma val som vanligt, plus *Avsluta jämförelse*.

Finjustera zoom, läge och rotation

I jämförelseläget har varje sida en rad **Finjustera** ovanför sig. Stängd visar raden en sammanfattning, till exempel *100,0 % · 0,0°*. Klicka på den för att visa kontrollerna för sidan:

- **Zoom** i procent med en decimal. Knapparna − och + ändrar 0,1 % (med `Shift`: 1 %). Zoomknapparna i sidans överkant stegar fortfarande 10 % och behåller finjusteringen.
- **Läge**: X och Y i pixlar. Dra sidan med musen, eller markera flyttknappen (fyra pilar) och använd piltangenterna: 1 px per tryck, 10 px med `Shift`.
- **Rotation** i grader med en decimal. Knapparna ↺ och ↻ vrider 0,1° (med `Shift`: 1°). En liten vridning moturs visas som ett negativt tal, till exempel −0,3. Knapparna för 90° i verktygsfältet fungerar som förut och behåller finjusteringen.
- **Återställ** (rund pil) sätter tillbaka sidan till 100 %, läge 0 och rotation 0.

I fälten kan du skriva med decimalkomma eller decimalpunkt – 12,5 och 12.5 fungerar båda. `Enter`, eller att du lämnar fältet, använder värdet. `Esc` ångrar det du skrivit, och `Pil upp` / `Pil ned` stegar värdet (med `Shift`: tio steg). Medan raden är öppen flyttar du sidan genom att dra i den i stället för att rulla, och `Ctrl` + mushjulet över sidan zoomar bara den sidan, 1 % per hack. Stäng raden för att rulla och zooma som vanligt igen.

Lägg sidorna på varandra (överlagring)

Små skillnader syns lättast när sidorna ligger på varandra. Klicka på **överlagringsknappen** (staplade lager) bredvid jämförelseknappen – den finns bara när två sidor jämförs. Överlagringsvyn fyller fönstret och har ett eget verktygsfält. Sida A (vänster sida, blå) ligger underst och sida B (höger sida, orange) överst. Båda behåller den zoom, det läge och den rotation du ställt in i jämförelsevyn.

- **Opacitet**: reglaget styr hur synlig den översta sidan är, från 0 % (osynlig) till 100 % (helt täckande). Det börjar på 50 %. När reglaget är markerat ändrar `Pil vänster` / `Pil höger` värdet 1 %, med `Shift` 10 %, och `Home` / `End` går till 0 % och 100 %.
- **Byt plats** (pilar upp och ned) lägger den andra sidan överst. Reglaget styr alltid den sida som ligger överst.
- **Kalibrera**: samma rader för finjustering som i jämförelsevyn, märkta A och B, finns ovanför sidorna. Drar du i sidorna flyttas den översta sidan, och `Ctrl` + mushjulet zoomar den översta sidan.
- **Knuffläge** (flyttknappen): när det är på flyttar piltangenterna den översta sidan 1 px (med `Shift`: 10 px). Klicka först på sidorna så att tangenterna går dit.

- **Återställ till jämförelsen** (klocka med pil) sätter tillbaka den zoom, det läge och den rotation sidorna hade när du öppnade överlagringsvyn.
- **Kopiera kalibreringen** kopierar båda sidornas inställningar som text (JSON), så att du kan klistra in dem i ett supportärende.
- **Gardin** öppnar gardinvyn med samma kalibrering, se nästa avsnitt.
- **Stäng** – eller `Esc` – tar dig tillbaka till jämförelsevyn. Kalibreringen sparas: sidorna behåller sina justeringar, och nästa gång du öppnar överlagringsvyn är opaciteten och den översta sidan som du lämnade dem.

Skriv ut överlagringsvyn: klicka på **Skriv ut** för att skriva ut en sammansatt sida av den synliga ytan med aktuell genomskinlighet, översta sida och båda sidornas zoom, läge och rotation. Den vanliga utskriftsdialogen har samma alternativ, inklusive direktutskrift, **Skriv ut via PDF** och **Spara PDF**. Du väljer inget sidintervall: resultatet är en sida. Utskriften loggas på samma sätt som andra utskrifter, med sidantalet 1.

Dra en gräns mellan sidorna (gardin)

I gardinvyn ligger de två kalibrerade sidorna på samma plats, och en gräns som du drar avgör var du ser vilken sida: sida A på ena sidan om gränsen och sida B på den andra. Så ser du snabbt om linjer och text fortsätter obrutet över gränsen.

- **Öppna**: klicka på **Gardin** i överlagringsvyns verktygsfält. I jämförelsevyn finns gardinknappen bredvid överlagringsknappen. När överlagring är aktiverad öppnar du först överlagringsvyn för att kalibrera sidorna – innan dess är gardinknappen grå, och verktygstipset förklarar varför. Om överlagring är avstängd för installationen använder gardinen jämförelsevyns kalibrering direkt.
- **Horisontell / Vertikal** väljer gränsens riktning. Vertikal: gränsen är lodrät, sida A syns till vänster och sida B till höger. Horisontell: gränsen är vågrät, sida A syns ovanför och sida B nedanför. Etiketterna i hörnen visar vilken sida, med sidnummer, som ligger var.
- **Flytta gränsen**: dra i greppet på gränsen med musen eller med fingret. Gränsen är markerad när vyn öppnas, så `piltangenterna` flyttar den direkt: 1 % per tryck, 10 % med `Shift`. Varje riktning kommer ihåg sitt eget läge så länge vyn är öppen.
- **Stäng** – eller `Esc` – tar dig tillbaka dit du öppnade gardinvyn: överlagringsvyn eller jämförelsevyn. Gardinvyn ändrar aldrig kalibreringen.


Skriv ut gardinvyn: klicka på **Skriv ut** för att skriva ut en sammansatt sida av den synliga ytan med den horisontella eller vertikala gränsens aktuella läge samt båda

sidornas zoom, läge och rotation. Samma utskriftsdialog, alternativ, direktutskrift, **Skriv ut via PDF** och **Spara PDF** används. Resultatet och utskriftsloggens sidantal är båda en sida; gränsens handtag och verktygsfältet skrivs inte ut.

Installationsinställningar: `compare.overlay.enabled` och `compare.curtain.enabled` styr om respektive vy kan öppnas; en avstängd vy har ingen öppningsknapp. `compare.overlay.print.enabled` och `compare.curtain.print.enabled` styr respektive vys knapp **Skriv ut**. Alla fyra har standardvärdet `true`; `odv.site.config.js` skriver över dem. Endast det booleska värdet `false` stänger av en inställning. Vanlig jämförelse sida vid sida och dess utskrift finns kvar. Om överlagring är avstängd använder gardinen jämförelsevyns kalibrering direkt.

Dokumentets metadata


Högerklicka på en miniatyr eller på sidan och välj **Visa metadata**. Du ser de uppgifter som systemet som öppnade ODV skickade med dokumentet – till exempel id, namn, avdelning, datum, antal sidor och dokument-id. Vilka fält som finns beror på det systemet. Uppgifterna är bara för visning och kan inte ändras i ODV.



Dokumentmetadata för ett dokument.

▾ Alla dokument i en tabell

Knappen *Metadata-tabell* i metadatadialogen visar hela sessionen som en tabell – ett dokument per rad. Praktiskt när du snabbt vill se vilka avdelningar och datum som ingår.




Metadataöversikt
5 dokument och 9 metadatafält ingår i denna översikt.

DOKUMENT	PERSONNUMMER 1001	NAMN 1002	AVD/MOTT 1011	DATUM 1003	CREATED_TS 500	MODIFIED_TS 502	NUMBEROFPAGES 504	DOKUMENTID 15	DATUM 1007
Dokument 1 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvärde: MED	2025-02-12	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	4	A1F4-1001	—
Dokument 2 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvärde: MED	2025-02-10	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	6	A1F4-1002	—
Dokument 3 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Röntgenavdelning Råvärde: RTG	—	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	3	A1F4-1003	2025-02-0
Dokument 4 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvärde: MED	2025-02-12	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	2	A1F4-1004	—
Dokument 5 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Klinisk kemi Råvärde: LAB	2025-02-08	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	9	A1F4-1005	—


Metadataöversikt.

Skarpare PDF-sidor

PDF-sidor visas redan i utskriftskvalitet. Behöver du se en detalj ännu skarpare: klicka på **HQ** i verktygsfältet. Sidan ritas om med dubbel upplösning och knappen blir röd. Det gäller bara den sidan.



Före.




Efter. Röd = skärpan är höjd.


HQ är grå för skannade sidor (TIFF/JPEG), eftersom de redan visas exakt så skarpa som de skannades. Håll muspekaren över knappen så står det varför.

Egen storlek och standardzoom

Knappen **1:X** visar sidan i en storlek du själv bestämt – en andel av fönstrets bredd. Pilen bredvid öppnar inställningarna. Där väljer du också vilken zoom varje ny session ska börja med (*Standard zoom/storlek*); förvalet bestäms av din organisation. ODV kommer ihåg dina val.



Egen storlek. Andel av fönsterbredden och standardzoom.




Avancerat. Gränser för fönsterhöjd och verklig storlek.

Alla kortkommandon

Tangent	Gör detta
`Pil upp` / `Pil ned`, `Page Up` / `Page Down`	Föregående eller nästa sida. Håll inne för snabb bläddring.
`Home` / `End`	Första eller sista sidan.

Tangent	Gör detta
`Ctrl` + någon av ovanstående	Samma sak, men dokument för dokument i stället för sida för sida.
`+` / `-`	Zooma in eller ut.
`Ctrl` + `Pil vänster` / `Pil höger`	Rotera sidan.
`Pil vänster` / `Pil höger`	I jämförelseläget: byt aktiv sida. Pil vänster när vänster redan är aktiv avslutar jämförelsen.
`Shift` + kommando	I jämförelseläget: styr den sida som inte är aktiv.
`Delete` / `Ctrl` + `Delete`	Dölj sidan / dölj hela dokumentet (urval).
`Ctrl` + `P`	Öppna ODV:s utskriftsdialog.
`Pil vänster` / `Pil höger` på opacitetsreglaget	I överlagringsvyn: ändra opaciteten 1 % (med Shift: 10 %).
Piltangenterna i knuffläge	I överlagringsvyn: flytta den översta sidan 1 px (med Shift: 10 px).
`Esc`	Stäng menyer, dialoger och förhandsvisning. Stänger också överlagringsvyn.

Verktygsfältet knapp för knapp



Vänster: skrivare med pil för förval, urval, sidnavigering, zoom ut/in med procentfält, 1:1, anpassa till skärm, anpassa till bredd.




Höger: 1:X egen storlek med pil, jämförelse, rotera vänster/höger, HQ, ljusstyrka, kontrast, återställ, samt tema, språk och hjälp.

- **Skrivare** öppnar utskriften. Pilen bredvid sätter förvalet *Aktiv sida* eller *Alla sidor*.
- **Urval** öppnar urvalsarbetsytan. Röd när ett urval är aktivt.
- **Sidnavigering**: första, föregående, nästa, sista, och ett fält för sidnummer.
- **Zoom**: ut, in, procentfält, 1:1, anpassa till skärm, anpassa till bredd.
- **1:X**: egen storlek. **Jämförelse**: två sidor bredvid varandra. **Överlagring**: bara i jämförelseläget – lägger sidorna på varandra. **Rotera**: ett kvarts varv.
- **HQ**: skarpare PDF-sida. **Ljusstyrka**, **kontrast** och **återställ**.
- **Tema**, **språk**, **hjälp**. Lampan på hjälpknappen: grön = allt väl, gul = datorn har lite minne, röd = fel.

Mörkt tema

Temamenyn längst till höger har *Normal*, *Ljust* och *Mörkt*. I mörkt tema blir gränssnittet mörkt medan dokumentsidan visas som vanligt.



Mörkt tema.

Supportinformation

Vänd dig först till **din lokala support** – de känner till hur ODV är installerat och inställt hos er, och kan föra ärendet vidare till leverantören. Två saker gör det mycket lättare att hjälpa dig: **versionen** och **diagnostikfilen**. Båda finns under hjälpmenyn → *Om OpenDocViewer*.


Det här är bra att ta med i ärendet:

- **Version och build-id** från *Om OpenDocViewer*.
- **Diagnostikfilen** (*Ladda ned diagnostik som JSON*). Den innehåller tekniska uppgifter om ODV och webbläsaren – inga dokument.
- **När** det hände (datum och klockslag), **vad du gjorde** och vilken **webbläsare** du använde.
- Texten under *Tekniska detaljer* om en felruta visades.

Skicka inga personuppgifter. Bifoga inte skärmdumpar eller utskrifter som visar verkliga dokument, namn eller id-nummer, om inte din organisation uttryckligen har bett om det.



Om OpenDocViewer. Version, build-id och kontaktuppgifter. *Ladda om resursfiler* hämtar om översättningar och inställningar utan att starta om.




Diagnostik. *Ladda ned diagnostik som JSON* ger en fil att bifoga ärendet. Den innehåller tekniska uppgifter – inga dokument.

▾ När sessionen gått ut

Rutan *Dokumenten kunde inte visas korrekt* har en länk *Tekniska detaljer*. Fäll ut den så ser du vilka sidor som inte kunde hämtas och varför. Ta med det i ärendet.



Utgången session.



Tekniska detaljer.

Tillbaka till Kom igång med OpenDocViewer. Guiden gäller OpenDocViewer 2.8.

Uppdaterad 2026-09-26.