mmap 函数要求内核创建一个新的虚拟内存区域,最好是从地址 start 开始的一个区域,并将文件描述符 fd 指定的对象的一个连续的片(chunk)映射到这个新的区域。连续的对象片大小为 length 字节,从距文件开始处偏移量为 offset 字节的地方开始。start 地址仅仅是一个暗示,通常被定义为 NULL。为了我们的目的,我们总是假设起始地址为 NULL。图 9-32 描述了这些参数的意义。




图 9-32 mmap 参数的可视化解释

参数 prot 包含描述新映射的虚拟内存区域的访问权限位(即在相应区域结构中的  $vm_p$  prot 位)。

- PROT EXEC: 这个区域内的页面由可以被 CPU 执行的指令组成。
- PROT READ: 这个区域内的页面可读。
- PROT\_WRITE: 这个区域内的页面可写。
- PROT NONE: 这个区域内的页面不能被访问。

参数 flags 由描述被映射对象类型的位组成。如果设置了 MAP\_ANON 标记位,那么被映射的对象就是一个匿名对象,而相应的虚拟页面是请求二进制零的。MAP\_PRI-VATE 表示被映射的对象是一个私有的、写时复制的对象,而 MAP\_SHARED 表示是一个共享对象。例如

bufp = Mmap(NULL, size, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE|MAP\_ANON, 0, 0);

让内核创建一个新的包含 size 字节的只读、私有、请求二进制零的虚拟内存区域。如果调用成功,那么 bufp 包含新区域的地址。

munmap 函数删除虚拟内存的区域:

#include <unistd.h>
#include <sys/mman.h>
int munmap(void \*start, size\_t length);

返回: 若成功则为 0, 若出错则为-1。

munmap 函数删除从虚拟地址 start 开始的,由接下来 length 字节组成的区域。接下来对已删除区域的引用会导致段错误。

※ 练习题 9.5 编写一个 C 程序 mmapcopy.c,使用 mmap 将一个任意大小的磁盘文件复制到 stdout。输入文件的名字必须作为一个命令行参数来传递。