这种不寻常的方式来写 TMin<sub>32</sub>。虽然理解这个问题需要我们钻研 C 语言标准的一些比较隐晦的角落,但是它能够帮助我们充分领会整数数据类型和表示的一些细微之处。

## 2.2.6 扩展一个数字的位表示

一个常见的运算是在不同字长的整数之间转换,同时又保持数值不变。当然,当目标数据类型太小以至于不能表示想要的值时,这根本就是不可能的。然而,从一个较小的数据类型转换到一个较大的类型,应该总是可能的。

要将一个无符号数转换为一个更大的数据类型,我们只要简单地在表示的开头添加 0。这种运算被称为零扩展(zero extension),表示原理如下:

原理: 无符号数的零扩展

定义宽度为 w 的位向量  $\vec{u} = [u_{w-1}, u_{w-2}, \dots, u_0]$ 和宽度为 w'的位向量  $\vec{u}' = [0, \dots, 0, u_{w-1}, u_{w-2}, \dots, u_0]$ ,其中  $w' > w_0$ ,则  $B2U_{w}(\vec{u}') = B2U_{w}(\vec{u}')$ 。

按照公式(2.1),该原理可以看作是直接遵循了无符号数编码的定义。

要将一个补码数字转换为一个更大的数据类型,可以执行一个符号扩展(sign extension),在表示中添加最高有效位的值,表示为如下原理。我们用蓝色标出符号位 $x_{w-1}$ 来突出它在符号扩展中的角色。

原理: 补码数的符号扩展

定义宽度为 w 的位向量  $\vec{x} = [x_{w-1}, x_{w-2}, \cdots, x_0]$  和宽度为 w 的位向量  $\vec{x}' = [x_{w-1}, \cdots, x_{w-1}, x_{w-1}, x_{w-2}, \cdots, x_0]$ ,其中 w' > w。则  $B2T_w(\vec{x}) = B2T_{w'}(\vec{x}')$ 。

例如,考虑下面的代码:

```
short sx = -12345;
                              /* -12345 */
2
     unsigned short usx = sx; /* 53191 */
3
      int x = sx;
                               /* -12345 */
                               /* 53191 */
4
     unsigned ux = usx;
5
     printf("sx = %d:\t", sx);
6
7
     show_bytes((byte_pointer) &sx, sizeof(short));
8
     printf("usx = %u:\t", usx);
9
     show_bytes((byte_pointer) &usx, sizeof(unsigned short));
10
     printf("x = %d:\t", x);
     show_bytes((byte_pointer) &x, sizeof(int));
11
12
     printf("ux = %u:\t", ux);
13
     show_bytes((byte_pointer) &ux, sizeof(unsigned));
```

在采用补码表示的 32 位大端法机器上运行这段代码时,打印出如下输出:

```
sx = -12345: cf c7
usx = 53191: cf c7
x = -12345: ff ff cf c7
ux = 53191: 00 00 cf c7
```

我们看到,尽管 $-12\,345$  的补码表示和  $53\,191$  的无符号表示在 16 位字长时是相同的,但是在 32 位字长时却是不同的。特别地, $-12\,345$  的十六进制表示为 0xFFFFCFC7,而  $53\,191$  的十六进制表示为 0x0000CFC7。前者使用的是符号扩展——最开头加了 16 位,都是最高有效位 1,表示为十六进制就是 0xFFFF。后者开头使用 16 个 0 来扩展,表示为十六进制就是 0x0000。

图 2-20 给出了从字长 w=3 到 w=4 的符号扩展的结果。位向量[101]表示值-4+1=