

Conectarse a una de les dues instancies (MC-W-PAM-BD-PRO o NX-W-PAM-BD-PRO) o al listener (wpambdlist)


Desplegar i clicar amb el botó dret sobre Always On High Availability -> Availability Groups -> MC-W-PAM-BD-PRO-AG i seleccionar Failover...




Prenem Next>




Mirem que tenim seleccionat el node secondari i prenem next>




Marquem el checkbox que apareix (ens avisa de que les bases de dades no están sincronitzades completament, aixó es per que el servei sincronitza de forma continua. Podem procedir sense risc):



Conectem a la instancia secondaria clicant a Connect... fent servir credencials de domini:




Revisem les dades i prenem Finish:




Esperem a que el proces finalitzi. Un cop acabat podem mirar l'estat del Always on fent clic dret sobre Always On High Availability -> Availability Groups -> MC-W-PAM-BD-PRO-AG i seleccionant Show Dashboard


Es mostrará la base de dades al node primare com correcte pero al node secondari amb warning:



Aixó es perque hem de reanudar la transferencia de dades del node principal al node secondari. Per fer-ho conectem al node secondari i seleccionem la base de dades sota availability databases, click dret -> Resume Data Movement:




Confirmem prenent OK:



Un cop acabat podem mirar l'estat del Always on fent clic dret sobre Always On High Availability -> Availability Groups -> MC-W-PAM-BD-PRO-AG i seleccionant Show Dashboard

Tot hauría de mostrarse verd.



Per fer failback es el mateix proces pero seleccionant l'altre node.