
AutoFix Pro — Mapa de dominio



Reglas que protege cada Aggregate
Orden de Servicio
1. El estado solo cambia por transiciones válidas (Glosario, «Estados del sistema»).
2. Sin diagnóstico no se cotiza; ya cotizada, el diagnóstico no cambia (CA-005, CA-033).
3. Solo se piden refacciones para trabajos autorizados (CA-020).
4. «En Espera de Refacción» mientras haya solicitudes pendientes; alerta al asesor a los 3 días hábiles (CA-019, CA-023).
5. «Lista para Entrega» cuando todos los trabajos autorizados están completados (CA-015).
6. Se entrega solo con pago, con cargo a crédito (flotilla, 15 días) o tras rechazo total (CA-039, CA-041 a CA-043).
7. El retiro anticipado exige la Nota firmada; al volver, la orden queda al final de la fila (CA-024, CA-025).
Cotización
8. Inicial > $15,000 MXN requiere aprobación del Gerente; las adicionales no (CA-007).
9. El rechazo del Gerente exige observaciones (CA-009). Adicionales = v.2 en adelante.
10. Sin respuesta en 48 h desde la presentación se registra el recontacto (CA-040).
Cliente
11. Flotilla siempre tiene empresa y Responsable de Flotilla; solo él autoriza, el conductor no (CA-028, CA-029).

Domain Events
Orden de Servicio:
OrdenAutorizada · FallaAdicionalReportada
SolicitudDeCompraCreada · RefaccionDisponible
OrdenListaParaEntrega · PagoRegistrado
CargoACreditoRegistrado · VehiculoEntregado
Cotización:
CotizacionGenerada · AprobacionGerencialRequerida
CotizacionAprobadaPorGerente · CotizacionRechazadaPorGerente
CotizacionPresentada · CotizacionAutorizada
CotizacionRechazadaPorCliente

Servicios del dominio

«Domain Service»
CalendarioHabil
cuenta días hábiles (L-V)

«Domain Service»
VerificadorDeAutorizante
flotilla: solo Resp. de Flotilla

«Domain Service»
PoliticaDeAprobacionGerencial
inicial > $15,000 MXN → Gerente

Cómo leer: cada recuadro grande es un **Aggregate**; su objeto naranja es la **raíz** (todo cambio pasa por ella).
Azul = **Entidad** (tiene identidad propia) · Verde = **Value Object** (se define por sus valores) · Morado = **Servicio del dominio**.
Línea con rombo = la parte vive dentro del Aggregate · Flecha simple = referencia a otro Aggregate **solo por identificador** (el texto de la flecha es el dato que se guarda).
Borde continuo: participa en los 5 casos de uso de la Unidad 3 · Borde punteado: alcance del BRD que se construye en el proyecto final.
Uso de servicios: la Cotización consulta la Política de aprobación al generarse; el Verificador revisa al Cliente al registrar la decisión;
la Orden usa el Calendario hábil para el plazo de refacciones.