Aide-mémoire administrateur Linux

Ce document rappelle les commandes et les options les plus utilisées par l'administrateur d'un système Linux. Il s'agit surtout de commandes assez générales, dont tout administrateur aura besoin un jour ou l'autre. Les commandes pour l'utilisateur courant se trouvent dans un autre aide-mémoire. Pour plus d'informations, on consultera les pages de manuel ou les publications du Linux Documentation Project (http://www.tldp.org/)

© Christophe BLAESS 2003

Informations système

uname – Identification du système.

-a: toutes les informations.

dmesg – Messages du noyau (et ceux du boot).

uptime – Durée et charge du système.

free – Occupation de la mémoire.

vmstat – Détails sur l'utilisation de la mémoire.

ipcs – Utilisation des ressources IPC System V.

ipcrm – Suppression de ressources IPC System V. **Idconfiq** – Valider les bibliothèques dynamiques.

init – Changement de niveau de fonctionnement :

O : arrêt.

1: mono-utilisateur,

3 : multi-utilisateurs mode texte,

5 : multi-utilisateurs mode graphique,

6 : redémarrer.

Utilisateurs

useradd – Ajout d'un utilisateur :

useradd -m -p "" linus

crée un compte *limus*, avec répertoire personnel et mot de passe vide.

userdel – Suppression d'un compte utilisateur :

userdel -r linus

supprime le compte et le contenu de son répertoire.

passwd – Modification d'un mot de passe :

passwd linus

Partitions et systèmes de fichiers

fdisk – Édition de la table des partitions :

fdisk /dev/hda

mkswap – Création d'une zone de swap :

mkswap /dev/hda2

mkswap /boot/swap_file

swapon – Activation d'une zone de swap :

swapon /dev/hda2

-a active toutes les zones de swap de /etc/fstab.

swapoff – Désactivation d'une zone de swap :

swapoff /dev/hda2

mkfs – Création d'un système de fichiers :

mkfs.ext2 /dev/hda3

mkfs.ext3 /dev/hda4

mkfs.vfat /dev/hda5

fsck – Vérification d'un système de fichiers :

fsck.ext2 -p /dev/hda3

réparation automatique d'un système ext2 / ext3,

fsck.vfat /dev/hda4

vérification d'une partition Windows.

mount – Insertion de partition dans le système :

mount -t vfat /dev/hda4 /mnt/dos/monter une partition Windows,

mount -a

monter toutes les partitions de /etc/fstab.

mount 192.1.1.254:/home /home/users/ Montage d'un répertoire distant par NFS.

Options avec -o ou dans /etc/fstab:

default: rw.suid.dev.exec.auto.nouser.asvnc.

remount : changer les attributs d'un système monté.

rw : lecture écriture,

ro: lecture seule,

noauto: ne pas monter automatiquement avec -a,

nodev : interdire les fichiers spéciaux,

noexec : pas de fichiers exécutables,

nosuid; ignorer les bits Set-UID/GID,

sync: écriture synchrones,

user : peut être monté par un utilisateur.

Types de systèmes de fichiers courants :

minix, ext2, ext3, msdos, vfat, proc, iso9660, smb.

umount – Démontage d'un système de fichiers :

-a : démonte tous les systèmes dans /etc/mtab.

umount /dev/hda4

umount /mnt/dos

umount -a

df – Occupation des systèmes de fichiers montés.

Distribution / installation de logiciel

tar – Gestion d'archives :

- -c: création d'archive,
- -x: extraction d'archive.
- -t: consultation d'archive,
- -f: nom du fichier archive,
- -v: mode volubile,
- -z: (dé)compresser avec g(un)zip,
- -j: (dé)compresser avec b(un)zip2.

tar -czf archive.tar.gz distrib/

crée une archive compressée du répertoire distrib/,

tar -tvf archive.tar

liste le contenu de l'archive,

tar -xjf archive.tar.bz2

extrait le contenu d'une archive compressée.

installation classique

tar -xzf application-1.01.tar.gz cd application-1.01

./configure

make && make install

rpm – Gestion des paquetages RedHat :

-h affichage de la progression du travail.

rpm -ivh paquet.rpm

installation d'un paquetage,

rpm -Uvh paquet.rpm

 $mise \ \grave{a} \ jour \ / \ installation \ d'un \ paquetage,$

rpm -Fvh paquet.rpm

mise à jour d'un paquetage déjà installé,

rpm -e paquet

désinstallation d'un paquetage,

rpm -qa

liste de tous les paquetages installés,

rpm -qf /chemin/fichier

recherche du paquetage auquel appartient le fichier,

rpm -qip paquet.rpm

informations sur un paquetage,

| rpm -qlp paquet.rpm

liste des fichiers contenus dans le paquetage.

apt – Gestion des paquetages Debian :

apt-get install application

installation de l'application et ressources éventuelles,

apt-get remove application

suppression application et dépendances éventuelles,

apt-get update

mise à jour de la base de données interne,

apt-get upgrade

mise à jour du système.

Gestion des processus application & lance l'application à l'arrière-plan, ramène à l'avant-plan le job numéro 1, (Ctrl-Z) endort l'application à l'avant-plan, relance à l'arrière-plan un job endormi. ps – État des processus : ps -ef ps -aux affichage long de tous les processus du système.

top – Affichage continu des processus du système. -d délai de rafraîchissement.

renice – Changer la courtoisie d'un processus :

renice +5 12857 augmente la courtoisie du processus 12857 de 5 unités, renice -5 -u root

diminue de 5 la courtoisie de tous les processus de root.

kill – Envoyer un signal à un processus :

| kill -15 12857

-1 (lettre 1): liste des signaux disponibles.

killall – Tuer tous les processus du même nom :

killall -9 boucle fork

fuser – Liste des processus accédant à un fichier :

fuser -k -m /dev/hda5

tue tous les processus accédant à la partition indiquée.

Utilitaires réseau

ifconfig – Configuration des interfaces réseau :

ifconfig -a

affiche la configuration de toutes les interfaces réseau, ifconfig eth0 192.1.1.50

configure la première interface ethernet.

socklist – Liste des sockets actives

route – Gestion de la table de routage du novau :

route add -net 192.1.1.0 eth0 ajoute une route statique via l'interface eth0, route add -net 172.1.1.0 gw 192.1.1.5 ajoute un réseau accessible par une passerelle, route add default eth1 ajoute une route par défaut, route del default supprime la route par défaut.

```
netstat – Statistiques réseau :
```

netstat -r affiche la table de routage du novau. netstat -i affiche l'état des différentes interfaces. netstat -a affiche l'état des sockets du système.

arp – Gestion de la table ARP du noyau :

-a affiche toutes les entrées dans le cache ARP. arp -d hote

supprime les entrées concernant l'hôte indiqué.

pina – demande d'écho vers d'autres hôtes :

ping -c 1 -w 2 192.1.1.53 une seule requête et attend au plus 2 secondes. ping -b 192.1.1.255 requête diffusée en broadcast à tous les hôtes du réseau.

traceroute – Chemin pour joindre un hôte :

traceroute www.destination.com

-n ne pas résoudre les adresses numériques en noms.

tcpdump – Examen du trafic réseau :

tcpdump -i eth0 affiche tout ce qui circule sur eth0. tcpdump -i eth0 port telnet affiche les message depuis / vers le port 23 (telnet).

telnet - Connexion TCP/IP

telnet mail.isp.com pop-3 connexion sur port 110 (*Pop/3*) du serveur de courrier.

rsh – Exécution d'un shell distant

ssh – Exécution sécurisée d'un shell distant.

ftp – Transferts de fichiers :

Commandes usuelles:

open ftp.serveur.org

cd /chemin/distant/ 1 cd /chemin/local/

get fichier

put fichier

prompt

maet *.c

mout *.h

wget – Rapatrier le contenu d'une URL :

wget http://www.site.com/repertoire/

- -c reprendre un transfert déjà entamé,
- -r charger récursivement les liens.
- -1 niveau maximal de récursion.
- **-k** convertir les liens en pointeurs locaux.

Signaux fréquemment utilisés

0 : pseudo signal vérifiant la présence d'un processus.

1 (SIGHUP): fin de connexion,

2 (SIGINT, Ctrl-C): fin immédiate du programme,

3 (SIGQUIT, Ctrl-\): fin immédiate avec fichier core,

9 (SIGKILL): fin obligatoire et immédiate,

15 (SIGTERM): fin normale.

Gestion des modules du novau

Ismod – Liste des modules chargés.

modinfo – Informations sur un fichier module.

insmod – Insertion d'un module dans le novau :

insmod module.o

rmmod – Suppression d'un modulé chargé :

rmmod module

depmod – Vérification des dépendances :

depmod -an

modprobe – Chargement gérant les dépendances :

modprobe module.o

Compilation d'un noyau Linux

```
cd /usr/src/linux/
ftp ftp.kernel.org
récupérer le noyau désiré (connexion anonymous)
depuis le répertoire /pub/linux/kernel/.
tar -xjf linux-XXXX.tar.bz2
cd linux-XXXX
make mrproper
make menuconfig
choisir et sauver la configuration désirée,
make dep
make clean
make bzimage
make modules && make modules install
cp System.map /boot/System.map-XXXX
cd arch/i386/boot/
cp bzImage /boot/vmlinuz-XXXX
vi /etc/lilo.conf
ajouter l'entrée pour le nouveau noyau,
/sbin/lilo
/sbin/init 6
```