Code Specification

```
Función de Código
                            Plantillas de Código
                            run[[programa → definiciones:defVariable* sentencias:sentencia*]] =
run[[programa]]
                                      #SOURCE {ficheroEntrada}
                                      metadatos[[definiciones<sub>i</sub>]]
                                      ejecuta[[sentencias<sub>i</sub>]]
                                      HALT
metadatos[[defVariable]] metadatos[[defVariable → tipo:tipo nombre:String]] =
                                      #GLOBAL {nombre}: {tipoMAPL(tipo)}
ejecuta[[sentencia]]
                             ejecuta[[print \rightarrow expresion:expresion]] =
                                      #LINE {end.line}
                                      valor[[expresion]]
                                      OUT<expresion.tipo>
                            ejecuta[[asigna \rightarrow left:expresion right:expresion]] =
                                      #LINE {end.line}
                                      direccion[[left]]
                                      valor[[right]]
                                      STORE<left.tipo>
valor[[expresion]]
                            valor[[exprAritmetica → left:expresion operador:String right:expresion ]] =
                                      valor[[left]]
                                      valor[[right]]
                                     si operador == "+"
                                              ADD \scriptstyle{<} exprAritmetica.tipo>}
                                     si operador == "-"
                                              SUB<exprAritmetica.tipo>
                                     si operador == "*"
                                              MUL_{<exprAritmetica.tipo>}
                                     si operador == "/"
                                              DIV<exprAritmetica.tipo>
                            valor[[variable \rightarrow nombre:String]] =
                                      direccion[[variable]]
                                      LOADcvariable.tipo>
                            valor[[literalInt → valor:String]] =
                                      PUSH {valor}
                            valor[[literalReal \rightarrow valor:String]] =
                                      PUSHF {valor}
dirección[[expresion]]
                            dirección[[variable → nombre:String]] =
                                      PUSHA {variable.definicion.direccion}
```

Nota:

La notación *Instruccion* <a href="mailto:representa a la versión adecuada de la instrucción para el tipo indicado." representa a la versión adecuada de la instrucción para el tipo indicado.

```
Ejemplos:
```

 $\begin{array}{ccc} LOAD_{<int>} & \rightarrow & LOADI \\ LOAD_{<real>} & \rightarrow & LOADF \end{array}$

Metadatos:

Todas las líneas con metadatos (prefijadas con el símbolo #) son opcionales (ver el tutorial de MAPL para más información).

Funciones Auxiliares

| Función Auxiliar | Definición |
|------------------|---------------------|
| tipoMAPL(tipo) | Si tipo == intType |
| | tipoMAPL = "int" |
| | Si tipo == realType |
| | tipoMAPL = "float" |