

PROFTP

Contenido

PROFTP	1
1.- Instalación.....	2
2.- Añadiendo configuración a proftpd.....	5
3) Encerramos a los usuarios en su carpeta de inicio.....	7

1.- Instalación.

Como root se hace desde la terminal:

sudo apt install proftpd

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apt install proftpd
```

Una vez instalado ya se permiten usuarios locales al sistema (los usuarios locales son aquellos que tienen nombre de usuario y contraseña para entrar en el sistema operativo). La carpeta de inicio de dichos usuarios locales será ~, es decir /home/elnombredelusuariolocal

Cuando se instala proftpd se crean las carpetas /srv/ftp

Es un sitio ideal para poner como carpeta de inicio para los usuarios virtuales, creando 1 carpeta para cada uno de ellos. También sirve para los usuarios anónimos la propia carpeta /srv/ftp

2.- Creación de un usuario virtual.

Un usuario virtual es aquel que se crea desde el servidor ftp para que tenga nombre de usuario y contraseña para entrar SOLAMENTE al servidor ftp. No es un usuario local, esto es, no podrá entrar para trabajar con el sistema operativo.

El usuario tiene como nombre admin. Creamos una carpeta /srv/ftp/admin

sudo mkdir /srv/ftp/admin

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo mkdir /srv/ftp/admin
```

admin va a heredar las propiedades del uid ftp:

id ftp

id ftp muestra las propiedades del usuario ftp. Sale uid=128

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# id ftp
uid=128(ftp) gid=65534(nogroup) grupos=65534(nogroup)
```

La instrucción para crear el usuario virtual admin es:

ftpasswd --passwd --name admin --home /srv/ftp/admin --uid 128 --gid=65534 --shell /bin/false --file /etc/proftpd/passwd.virtuales

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftpasswd --passwd --name admin --home /srv/ftp/admin --uid 128 --gid=65534 --shell /bin/false --file /etc/proftpd/passwd.virtuales
ftpasswd: using alternate file: /etc/proftpd/passwd.virtuales
ftpasswd: updating passwd entry for user admin

ftpasswd: /bin/false is not among the valid system shells. Use of
ftpasswd: "RequireValidShell off" may be required, and the PAM
ftpasswd: module configuration may need to be adjusted.

Password:
Re-type password:
ftpasswd: entry updated
```

Ahora se va a cambiar de dueño a ftp la carpeta /srv/ftp/admin

`sudo chown -R ftp /srv/ftp/admin`

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# sudo chown -R ftp /srv/ftp/admin
```

Por último, se pone al final del archivo de configuración de proftpd, /etc/proftpd/proftpd.conf las siguientes líneas



```
*proftpd.conf
/etc/proftpd

210 Include /etc/proftpd/conf.d/
211 AuthUserFile /etc/proftpd/passwd.virtuales
212 RequireValidShell off
```

Se guarda el archivo, se reinicia el servidor ftp y se comprueba que está funcionando:

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# service proftpd restart
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# service proftpd status
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-19 08:46:06 CET; 1s ago
     Docs: man:proftpd(8)
  Process: 5991 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 5993 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 5994 (proftpd)
    Tasks: 1 (limit: 4601)
   Memory: 1.9M (peak: 3.3M)
      CPU: 19ms
   CGroup: /system.slice/proftpd.service
           └─5994 "proftpd: (accepting connections)"

nov 19 08:46:06 pablosq2526-VirtualBox systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
nov 19 08:46:06 pablosq2526-VirtualBox proftpd[5991]: Checking syntax of configuration file
nov 19 08:46:06 pablosq2526-VirtualBox systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
```

Creamos un archivo llamado leeme.txt en la carpeta /srv/ftp/admin para que cuando admin entre al servidor ftp entre en la carpeta /srv/ftp/admin y que no esté vacía:

`echo ls -la >/srv/ftp/admin/leeme.txt`

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# echo ls -la >/srv/ftp/admin/leeme.txt
```

A continuación vamos a entrar como cliente admin en el servidor ftp, para comprobar que todo está correcto:

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# ftp admin@localhost
Connected to localhost.
220 Servidor ProFTPD (Debian) [::ffff:127.0.0.1]
331 Contraseña necesaria para admin
Password:
230 Usuario admin conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> pwd
Remote directory: /srv/ftp/admin
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||26207|)
150 Abriendo conexión de datos en modo ASCII para file list
-rw-r--r--  1 admin    root           7 Nov 19 07:47 leeme.txt
-rw-r--r--  1 admin  nogroup       102 Nov 12 07:57 ou.ldif
226 Transferencia completada
ftp> exit
221 Hasta luego
```

Cuando el usuario admin entra al servidor, se establece como su directorio inicial /srv/ftp/admin

Vamos a comprobar que el usuario virtual admin es capaz de subir archivos a su carpeta del servidor (comando put) y puede bajar archivos de su carpeta del servidor (comando get):


```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftp admin@localhost
Connected to localhost.
220 Servidor ProFTPD (Debian) [::ffff:127.0.0.1]
331 Contraseña necesaria para admin
Password:
230 Usuario admin conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> put ou.ldif
local: ou.ldif remote: ou.ldif
229 Entering Extended Passive Mode (|||33549|)
150 Abriendo conexión de datos en modo BINARY para ou.ldif
100% |*****| 102 38.41 KiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
102 bytes sent in 00:00 (28.39 KiB/s)
ftp> get leeme.txt
local: leeme.txt remote: leeme.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||48607|)
150 Opening BINARY mode data connection for leeme.txt (7 bytes)
100% |*****| 7 35.41 KiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
7 bytes received in 00:00 (10.46 KiB/s)
ftp> exit
221 Hasta luego
```

2.- Añadiendo configuración a proftpd

Seguimos editando `/etc/proftpd/proftpd.conf`


- Cambiamos el nombre del servidor:

ServerName "PabloSG"




- Se deja ServerType como standalone

- Se pone DeferWelcome on y modificamos un poco más abajo



DisplayConnect/etc/proftpd/welcome1.msg

DisplayLogin/etc/proftpd/welcome2.msg



Esos archivos se han conseguido a partir de una web que permite crear mensajes personalizados tanto para el acceso al servidor como para cuando entre un usuario al servidor. Para ello accederemos a :

<http://patorjk.com/software/taag/#p=display&f=Graffiti&t=Type%20Something%20>

y creamos los mensajes:



Para crear los archivos, primero se crea un mensaje y se le da a


y luego se pega en gedit

Reiniciamos el servidor y accedemos con el cliente ftp

ftp localhost

3) Encerramos a los usuarios en su carpeta de inicio.

No es bueno que los usuarios de un servidor ftp se puedan mover de carpeta en carpeta por todo el servidor. Para ello se descomenta esta línea en `/etc/proftpd/proftpd.conf`



Una vez hecho esto, se guarda el archivo y se reinicia el servidor. Comprobaremos que el usuario local `pc-profe`, una vez que entra en el servidor `proftpd`, no aparece que esté en su carpeta `/home/pc-profe`, sino en una carpeta `/`, de la cual no puede ir más arriba (que es la raíz para ese usuario en el servidor, aunque realmente está en `/home/pc-profe`)

Instalamos con

`apt install filezilla`


```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# apt install filezilla
```

el cliente ftp Filezilla y luego escribimos en modo comando

`filezilla`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# filezilla
```

con lo que aparecerá:



Escribimos:

Y entramos: