# Sockets IPv4 orientados a conexión (TCP) y no orientados a conexión (UDP)

Tomás Fernández Pena José Carlos Cabaleiro Domínguez

Grado en Ingeniería Informática Universidade de Santiago de Compostela

Redes, 2º Curso GrEI







# Índice

1 Sockets: parámetros y funciones

2 Sockets IPv4 orientados a conexión

3 Sockets IPv4 sin conexión



# Índice

1 Sockets: parámetros y funciones

2 Sockets IPv4 orientados a conexión

3 Sockets IPv4 sin conexión



## Sockets

Un **socket** es una estructura software en un nodo que sirve como punto final para enviar y recibir datos

- Establecen una interfaz entre la aplicación y la capa de transporte
- Analogía: servicio de correo postal
  - Aplicación: usuario que deposita la carta en un buzón
  - Capa de transporte: cartero que recoge la carta del buzón
  - Socket: el buzón
- Hay diferentes tipos de sockets: locales, TCP, UDP, raw

Para establecer una comunicación entre dos puntos necesitamos dos sockets, uno en cada punto de la misma

- Socket origen
- Socket destino



Sockets: parámetros y funciones

- El número de socket: variable int identificador del socket
- El dominio de comunicación (AF\_LOCAL, AF\_INET, AF\_INET6, etc.)
  - Indica la familia de la dirección a usar en la comunicación
- El tipo de socket (SOCK\_STREAM, SOCK\_DGRAM, SOCK\_RAW, etc.)
- El protocolo a usar en la comunicación (IPPROTO\_TCP, IPPROTO\_UDP, IPPROTO\_ICMP, etc.)
  - Normalmente, para cada dominio/tipo hay un único protocolo (pe, AF INET/SOCK STREAM → IPPROTO TCP)
  - Se puede usar 0 como "cualquier protocolo"
  - La lista de protocolos y su número correspondiente se puede ver en el fichero /etc/protocols o en https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/
- La dirección del socket: se introduce a través de la estructura struct sockaddr



## Sockets de red

#### Trabajaremos con sockets con las siguientes especificaciones:

- Dominio: AF INET o AF INET6
- Tipo: SOCK\_STREAM (orientado a conexión) o SOCK\_DGRAM (no orientado a conexión)
- Protocolo: por defecto para cada par dominio/tipo (protocolo 0)

#### Es necesario ligar (bind) cada socket a una dirección IP y un puerto:

- Dirección IP del ordenador origen y puerto del proceso origen
- Dirección IP del ordenador destino y puerto del proceso destino
- Valores encapsulados en una struct sockaddr (definida en sys/socket.h y netinet/in.h)



## Estructura struct sockaddr

Un par dirección IP/puerto se encapsula en una estructura de tipo struct sockaddr

Esta estructura se usa en la especificación de sockets y en otras funciones

La struct sockaddr es una estructura genérica

- Se usan versiones particulares de la misma según el dominio de conexión (p. ej., AF\_INET o AF\_INET6)
- Se hace un *cast* de esas versiones a la genérica cuando se usan en funciones
  - Evita tener que usar funciones distintas para cada tipo



# Estructuras particulares para IPv4 y IPv6

Direcciones IPv4

struct sockaddr_in	
sa_family_t sin_family	
struct in_addr sin_addr	
uint16_t sin_port	el número de puerto

Tamaño = sizeof(struct sockaddr\_in)

Direcciones IPv6

struct sockaddr_in6	
sa_family_t sin6_family	dominio (AF_INET6)
struct in6_addr sin6_addr	la dirección IPv6
uint32_t sin6_flowinfo	campo no usado
uint16_t sin6_port	el número de puerto

Tamaño = sizeof(struct sockaddr\_in6)



## Sockets

- Sockets orientados a conexión (TCP)
  - Dos programas con roles (estructura) diferentes
    - Cliente: solicita conexión
    - Servidor: acepta la conexión
    - Después se transmiten datos
- Sockets no orientados a conexión o sin conexión (UDP)
  - Dos programas con roles (estructura) similares
    - Extremo 1: envía y/o recibe datos
    - Extremo 2: recibe y/o envía datos



## Principales funciones relacionadas con los sockets

- int socket() crear un socket
- int bind() asignar dirección a un socket
- int listen() marcar un socket como pasivo (para poder atender peticiones de clientes)
- int connect() en clientes, para solicitar la conexión con un servidor
- int accept() en servidores, para aceptar la conexión de clientes
- int send()/recv() enviar/recibir datos entre clientes y servidores
- int sendto()/recvfrom() enviar/recibir datos cuando no existe conexión
  establecida
- int close cerrar un socket

Todas estas funciones actualizan la variable errno

función perror () para mostrar el error



## Función socket (): creación de un socket

int socket(int domain, int style, int protocol)

- Parámetros:
  - ▶ domain entero que debe valer AF\_INET para direcciones IPv4 o AF\_INET6 para IPv6
  - style usaremos SOCK\_STREAM (orientado a conexión, TCP) o SOCK\_DGRAM (no orientado a conexión, UDP)
  - protocol por defecto para cada par dominio/tipo (protocolo 0)
- Valor devuelto: entero identificador del socket en caso de éxito, -1 en caso de error
- Necesario incluir sys/socket.h y sys/types.h



# Función bind (): asignación de dirección a un socket

int bind(int socket, struct sockaddr \*addr, socklen t length)

- Parámetros:
  - socket entero identificador del socket
  - addr puntero a un struct sockaddr con la dirección que se quiere asignar al socket
    - Puede ser IPv4 o IPv6, pero hav que convertirla al tipo genérico (struct sockaddr \*) en la llamada a la función
    - En el caso del servidor debe ponerse INADDR\_ANY para que pueda aceptar conexiones a través de cualquiera de las interfaces del mismo<sup>1</sup>
  - ▶ length tamaño de la estructura addr
- Valor devuelto: 0 en caso de éxito. -1 en caso de error

# Función listen(): indicación de ponerse a la escucha

int listen(int socket, unsigned int n)

- Se usa en servidores:
  - Marcar el socket como pasivo, es decir, podrá escuchar posibles conexiones de clientes
     socket servidor
- Parámetros:
  - ▶ socket entero identificador del socket
  - n número de peticiones de clientes que pueden estar en cola a la espera de ser atendidas
- Valor devuelto: 0 en caso de éxito, -1 en caso de error



# Función connect (): solicitud de conexión

- Se usa en clientes:
  - Solicitar la conexión con un servidor
- Parámetros: los mismos que la función bind ()
  - socket entero identificador del socket
  - Daddr puntero a un struct sockaddr con la dirección del socket del servidor
    - Puede ser IPv4 o IPv6, pero hay que convertirla al tipo genérico (struct sockaddr \*) en la llamada a la función
  - ▶ length tamaño de la estructura addr
- La función espera a que el servidor responda<sup>2</sup>, pero si el servidor no se está ejecutando devuelve un error
- Valor devuelto: 0 en caso de conexión, -1 en caso de error

# Función accept (): aceptar la conexión

- Se usa en servidores:
  - Atender las peticiones de clientes
- Parámetros:
  - socket, entero identificador del socket de servidor.
  - addr salida que es un puntero a un struct sockaddr con la dirección del cliente que se ha conectado
  - ▶ length\_ptr puntero que es parámetro de entrada indicando el tamaño de la estructura addr y de salida con el espacio real consumido
- La función queda a la espera³ y cuando se acepta la conexión, devuelve un nuevo socket ⇒ socket de conexión
- Valor devuelto: entero identificador del socket de conexión, -1 en caso de error

# Función send (): envío de datos

- Envío de datos entre clientes y servidores
- Parámetros:
  - socket entero identificador del socket
  - buffer puntero a los datos a enviar
  - size número de bytes a enviar
  - > flags opciones del envío. Por defecto 0
- Valor devuelto<sup>4</sup>: número de bytes transmitidos (no implica que se reciban sin errores), -1 en caso de error



# Función recv (): recepción de datos

- Recepción de datos entre clientes y servidores
- Parámetros:
  - socket entero identificador del socket
  - buffer puntero donde se recibirán los datos
  - size número máximo de bytes a recibir
  - ▶ flags opciones de la recepción<sup>5</sup>. Por defecto 0
- La función espera a que los datos lleguen<sup>6</sup> mientras el socket de conexión esté abierto
- Si se cierra el socket de conexión, sale devolviendo un 0
- Valor devuelto: número de bytes recibidos, -1 en caso de error

# Función sendto (): envío de datos sin conexión

#### Parámetros:

- ▶ socket entero identificador del socket
- buffer puntero a los datos a enviar
- size número de bytes a enviar
- ▶ flags opciones del envío. Por defecto 0
- Daddr puntero a un struct sockaddr con la dirección a la que se quiere enviar
- ▶ length tamaño de la estructura addr
- Valor devuelto: número de bytes transmitidos (no implica que se reciban sin errores), -1
   en caso de error



# Función ${\tt recvfrom}$ ( ): recepción de datos sin conexión

#### Parámetros:

- socket entero identificador del socket
- buffer puntero donde se recibirán los datos
- ▷ size número máximo de bytes a recibir
- ▶ flags opciones de la recepción (igual que recv ()). Por defecto 0
- addr salida que es un puntero a un struct sockaddr con la dirección de la procedencia del paquete
- ▶ length\_ptr puntero que es parámetro de entrada indicando el tamaño de la estructura addr y de salida con el espacio real consumido<sup>7</sup>
- La función espera a que lleguen datos<sup>8</sup>
- Valor devuelto: número de bytes recibidos, -1 en caso de error

Cimus

 $<sup>^7\</sup>mathrm{Si}$  addr es <code>NULL</code> y <code>length</code> es 0, indica que no interesa la procedencia

# Resumen de las funciones de envío y recepción

#### Funciones de envío:

- send () para envíos orientados a conexión
- sendto () para envíos orientados a conexión y sin conexión
  - ▷ send(sockfd, buf, len, flags); equivale a sendto(sockfd, buf, len, flags, NULL, 0);

#### Funciones de recepción:

- recv () para recepciones orientados a conexión
- recvfrom() para recepciones orientados a conexión y sin conexión
  - recv(sockfd, buf, len, flags); equivale a recvfrom(sockfd, buf, len, flags, NULL, 0);

#### En la práctica

- send() y recv() para orientado a conexión (TCP)
- sendto() y recvfrom() para sin conexión (UDP)



# Función close(): cierre del socket

int close(int socket)

- Cierra el socket
- Parámetros:
  - ▶ socket entero identificador del socket



## Otras funciones relacionadas con los sockets

int shutdown(int socket, int how)

 Cierra el socket, pero permite ajustar las acciones: 0 cierra la recepción, 1 cierra la emisión y 2 cierra ambas<sup>9</sup>

A partir de un socket, proporciona la dirección y su tamaño

- A partir de un socket, proporciona la dirección y su tamaño de quién está conectado getsockopt (), setsockopt (), fcntl () e ioctl ()
  - Leer o modificar las opciones del socket, por ejemplo, el carácter no bloqueante

# Índice

1 Sockets: parámetros y funciones

Sockets IPv4 orientados a conexión


3 Sockets IPv4 sin conexión




## Sockets IPv4 orientados a conexión

Programa servidor y programa cliente básicos: el servidor envía un mensaje al cliente

- Programa servidor
  - Elegir un número de puerto<sup>10</sup> en el que escuchará peticiones de clientes
- Programa cliente
  - IP del servidor
  - Puerto que el servidor usa para escuchar peticiones
- Esquema del programa servidor



- Incluir las cabeceras necesarias. Usar man
- Declarar variables:
  - Dos int para los sockets (socket de servidor y socket de conexión)
  - ▶ Un struct sockaddr\_in para la dirección
  - ▶ Un socklen\_t para el tamaño
  - Inicializar un string para el mensaje<sup>11</sup>



#### Crear el socket con la función socket ()

- domain AF\_INET(IPv4)
- style SOCK STREAM (orientado a conexión)
- protocol 0 (valor por defecto)
- Devuelve el int que identifica el socket de servidor
- Comprobar que se ha creado satisfactoriamente: algo como

```
if(sockserv < 0){
    perror("No se pudo crear el socket");
    exit(EXIT_FAILURE);
}</pre>
```



## Asignar dirección y puerto al socket con la función bind ()

- En la estructura sockaddr in se indican:
  - AF INET
  - Una de las IPs locales del servidor (del interfaz por el que se van a atender las peticiones) en formato binario
    - Para aceptar peticiones que lleguen por cualquier interfaz usad INADDR\_ANY
    - Esa macro está en orden de host: hay que cambiarla ipportserv.sin\_addr.s\_addr=hton1 (INADDR\_ANY)
  - El puerto en orden de red
- Convertirla a struct sockaddr \* en la llamada a la función y comprobar si da error

```
if(bind(sockserv, (struct sockaddr *) &ipportserv, sizeof(struct sockaddr_in)) < 0) {
    perror("No se pudo asignar direccion");
    exit(EXIT_FAILURE);
}</pre>
```



Marcar el socket como pasivo (para que pueda escuchar peticiones) con la función listen ()

- Un socket de tipo pasivo se usa para atender solicitudes remotas de conexión
- Número máximo de solicitudes en la cola de espera: cualquier valor > 0
- Comprobar que no se ha producido error



## Aceptar la conexión con la función accept ()

- Parámetros similares que en la función bind (), pero ahora:
  - ▶ La estructura addr es de salida: dirección y puerto del cliente
  - El tamaño de la dirección es de entrada y de salida: inicializarla a sizeof (struct sockaddr\_in) y pasar el puntero
- Devuelve un número de socket (socket de conexión), que se usará con las funciones de envío y recepción
- Se queda esperando a que un cliente solicite conexión
- Comprobar que se ha creado satisfactoriamente: algo como

```
if((sockcon = accept(sockserv, (struct sockaddr *) &ipportcli, &tamano)) < 0) {
    perror("No se pudo aceptar la conexion");
    exit(EXIT_FAILURE);
}</pre>
```

Mostrar la IP y el puerto de quién se ha conectado



## **Enviar**<sup>12</sup> un mensaje al cliente con la función send ()

- Parámetros:
  - ▶ El socket de conexión
  - El mensaje
  - El tamaño del mensaje
  - ▶ flags el valor por defecto, 0
- Comprobar que se ha enviado correctamente
- Imprimir el número de bytes enviados

### Cerrar los sockets con la función close ()

Parámetro: el identificador del socket que se desea cerrar



#### Comprobar su funcionamiento

- El programa se bloquea esperando una conexión
- En un terminal se escribe telnet IP puerto
  - ▶ IP es la IP donde se ejecuta el servidor
  - ▶ puerto es el puerto elegido
- Se recibirá el mensaje del servidor y el programa terminará




Mejora: permitir que el servidor atienda múltiples conexiones de clientes (secuencialmente) con un esquema del tipo:

```
while(1){
  accept();
  send();
  close(socket_conexion);
}
```



## Sockets IPv4 orientados a conexión

- Programa servidor
  - Elegir un número de puerto en el que escuchará peticiones de clientes
- Programa cliente
  - ▶ IP del servidor
  - Puerto que el servidor usa para escuchar peticiones
- Esquema del programa cliente





#### Cabeceras y variables

- Las mismas cabeceras que en el servidor
- Declarar un int para el socket, un struct sockaddr in para la dirección, un socklen\_t para el tamaño y declarar un string para recibir el mensaie<sup>13</sup>

### Crea el socket con la función socket ()

Del mismo modo que en el servidor

Inicializa la estructura sockaddr in con la dirección y puerto del servidor

- La IP es la dirección donde se ejecuta el servidor inet\_pton(AF\_INET, IP\_text, &direccion.sin\_addr);
- Si se ejecuta en el mismo ordenador, IP\_text es la del lazo de vuelta, 127.0.0.1

## Solicita la conexión con la función connect ()

Mismos argumentos que la función bind () del servidor

## **Recibe**<sup>14</sup> el mensaje del servidor con la función recv ()

- Parámetros:
  - > El socket
  - El mensaje
  - El tamaño máximo del mensaje
  - ▶ flags el valor por defecto, 0
- Comprobar que se ha enviado correctamente
- Imprimir el mensaje y el número de bytes recibidos<sup>15</sup>

Cierra el socket con la función close ()

<sup>14</sup> También se podría enviar un mensaje al servidor con la función send
Ci US 15 Lo que devuelve la función recy (), no el tamaño del string

## Comprueba su funcionamiento

- Ejecutar el programa servidor<sup>16</sup>
- En otro terminal ejecutar el cliente
  - Si todo es correcto, se verá el mensaje del servidor y terminará



Prueba final: probar la conexión entre dos ordenadores diferentes

- La prueba debe hacerse entre dos ordenadores del aula (la eduroam bloquea las conexiones entre portátiles)
- Abre un terminal remoto usando: ssh [usuario@]ip\_ordenador o ssh [usuario@]nombre\_ordenador
  - ➢ Si el usuario es el mismo, no es necesario especificarlo
- Para copiar un fichero de un ordenador a otro se usa: scp fichero [usuario@]ip\_ordenador:dir\_destino donde dir\_destino es el directorio en el ordenador remoto en el que se copia el fichero
- Ejemplo: copiar servidor.c en el directorio home del usuario en el PC con IP 172.25.45.53 scp servidor.c 172.25.45.53:  $\sim$  (la  $\sim$  indica el directorio home del usuario)



# Índice

1 Sockets: parámetros y funciones

2 Sockets IPv4 orientados a conexión

Sockets IPv4 sin conexión




## Sockets IPv4 sin conexión

#### El Programa 1 envía un mensaje al Programa 2

- Programa 2, que recibe datos
  - ▶ Elegir un puerto<sup>17</sup> en el que recibirá datos (puerto propio 2)
- Programa 1, que envía datos
  - Elegir un puerto que usará para enviar datos (puerto propio 1)
  - IP del equipo donde se ejecuta el programa 2
  - Puerto en el que el programa 2 recibirá datos (puerto remoto 1, que coincidirá con puerto propio 2)



## Sockets IPv4 sin conexión





# Programas de envío/recepción UDP

- Los dos programas siguen el mismo esquema
- Incluir las cabeceras: las mismas que en el caso de TCP
- Declarar un int para el socket, dos struct sockaddr\_in, una para la dirección del socket propio y otra para el remoto, un socklen\_t para el tamaño y un string para el mensaje
- Crear el socket con la función socket ()
  - domain AF\_INET (IPv4)
  - style SOCK\_DGRAM (sin conexión)
  - protocol 0 (valor por defecto)
  - Devuelve el int que identifica el socket
  - Comprobar que se ha creado satisfactoriamente



- Inicializar las estructuras struct sockaddr in
- Programa que envía
  - Una con la IP y puerto propios (INADDR ANY y el puerto elegido)
  - La otra con la IP<sup>18</sup> y puerto remotos (a dónde enviar datos)
- Programa que recibe
  - ▶ Una con la IP y puerto propios (INADDR ANY y el puerto elegido)
  - La otra se sobreescribirá con la IP y puerto remotos, que los obtendrá del mensaje que reciba<sup>19</sup>
- Asignar dirección al socket con la función bind ()
  - ➢ Al socket solo se le asigna la dirección local
  - La dirección remota se usa en las funciones de transmisión de datos
  - Comprobar que se ha creado satisfactoriamente

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Si se usa 127.0.0.1, los puertos tienen que ser distintos



Ci US <sup>19</sup>El tamaño sí se debe inicializar de todas formas

# Programa de envío UDP

#### **Enviar** el mensaje con la función sendto ()

- Parámetros:
  - El número socket
  - El mensaje
  - El tamaño del mensaje
  - flags el valor por defecto, 0
  - La estructura con la dirección del socket destino
  - El tamaño de la dirección
- Comprobar que se ha enviado correctamente
- Imprimir el número de bytes enviados

Cerrar el socket con la función close ()



# Programa de recepción UDP

#### Recibir el mensaje con la función recvfrom ()

- Parámetros:
  - El número socket
  - ▶ El mensaje
  - El tamaño máximo del mensaje

  - La estructura donde obtendremos la dirección del socket destino
  - El tamaño de la dirección<sup>20</sup>
- Comprobar que se ha recibido correctamente
- Imprimir el número de bytes recibidos
- Imprimir la IP y el puerto de quién ha enviado los datos

Cerrar el socket con la función close ()

# Programas de envío/recepción UDP

## Comprobar su funcionamiento

- En primer lugar se ejecuta el programa que recibe
- En otro terminal se ejecuta el que envía
  - Si todo es correcto, el programa que recibe imprimirá el mensaje y terminará
- El programa que envía se puede comprobar
  - ▶ En un terminal se ejecuta nc -lku puertorecepción
  - En otro terminal el programa que envía
  - ▶ En el primer terminal saldrá el mensaje enviado
- El programa que recibe se puede comprobar
  - ▶ En un terminal se ejecuta el programa que recibe
  - ▶ En otro terminal se ejecuta echo "mensaje" | nc -u -q1 localhost puertoenvío
  - En el primer terminal saldrá el mensaje enviado

Hacer que ambos programas puedan ejecutarse en distintos ordenadores, como en TCP, usando los argumentos del main () para introducir las direcciones y puertos necesarios

