Einrichtungsanleitung

Controller Overlay für OBS

Zeigt deinen Xbox-, PS5- oder Switch-2-Controller im Stream und hebt jede Taste in Echtzeit hervor, solange du sie drückst. Es funktioniert auch, während das Spiel im Vordergrund läuft.



Das brauchst du

Windows-PC
Windows 10 oder 11

OBS Studio
eine aktuelle Version; Skripte sind bereits eingebaut

Controller
Xbox-Controller, PS5 DualSense (USB oder Bluetooth) oder Switch 2 Pro Controller (USB-Kabel)

Dazu die Datei `ControllerOverlay.zip`. Keine Installation, kein Zusatzprogramm, keine Startparameter.

---

1 ZIP entpacken **2** Skript laden **3** Quelle hinzufügen **4** Aussehen einstellen **5** Fehlerbehebung

1 ZIP-Datei entpacken


Du hast die Datei `ControllerOverlay.zip` bekommen. Darin stecken zwei Dateien: das Overlay-Skript `controller-overlay.lua` und diese Anleitung. Bevor OBS das Skript nutzen kann, musst du die ZIP-Datei entpacken.

> **Wichtig: nicht direkt aus der ZIP-Datei öffnen**
> Windows zeigt den Inhalt einer ZIP-Datei wie einen normalen Ordner an. Lädst du das Skript von dort in OBS, funktioniert es nicht dauerhaft.

1.1 ZIP-Datei finden

Hast du die Datei aus dem Internet oder aus einer E-Mail heruntergeladen, liegt sie meistens im Ordner **Downloads**. Öffne den **Explorer** (Ordner-Symbol in der Taskleiste oder `Windows` + `E`) und klicke links auf **Downloads**.


1.2 Rechtsklick → „Alle extrahieren…“



1. Klicke mit der **rechten** Maustaste auf `ControllerOverlay.zip` 1.
2. Wähle **Alle extrahieren…** 2.

1.3 Zielordner wählen und entpacken

Es öffnet sich ein Fenster, in dem du festlegst, **wohin** die Dateien kommen. OBS lädt das Skript künftig von dort, der Ordner muss also dauerhaft bestehen bleiben.



Das Fenster zum Entpacken in Windows. „DeinName“ steht bei dir für deinen Windows-Benutzernamen.

1. Windows schlägt als Ziel den Ordner **Downloads** vor. Ändere das, zum Beispiel in deinen Ordner **Dokumente** 3. Am einfachsten klickst du in das Feld und ersetzt `Downloads` durch `Documents\OBS`.
   Alternativ: **Durchsuchen…** klicken, links **Dokumente** wählen und mit **Ordner auswählen** bestätigen.
2. Der Haken bei **Dateien nach Extrahierung anzeigen** bleibt gesetzt.
3. Klicke auf **Extrahieren** 4.

1.4 Ergebnis prüfen




Danach öffnet sich der neue Ordner mit den zwei Dateien. Die Datei `controller-overlay.lua` 5 brauchst du im nächsten Schritt.

Zeigt Windows die Datei nur als „controller-overlay“ ohne „.lua“? Das ist normal, Windows blendet Dateiendungen oft aus.

Die ZIP-Datei im Ordner Downloads kannst du danach löschen.


2 Skript in OBS laden

Öffne in OBS oben im Menü **Werkzeuge** 1 und dann **Skripte** 2.



Das Menü „Werkzeuge“ in der Menüleiste von OBS. Die Einträge können je nach installierten Plugins anders aussehen.

Im Fenster **Skripte** klickst du unten links auf **+** 3 und wählst die Datei `controller-overlay.lua` aus dem Ordner von Schritt 1, also zum Beispiel **Dokumente** → **OBS** → **ControllerOverlay**. Danach erscheint sie in der Liste 4, und rechts siehst du die Beschreibung 5. Hier musst du nichts einstellen; das Aussehen legst du später direkt an der Quelle fest.



Das Fenster „Skripte“ mit geladenem Overlay-Skript. Den Port änderst du nur im Ausnahmefall (siehe Fehlerbehebung).


Das Fenster kannst du danach schließen. Das Skript läuft ab jetzt bei jedem Start von OBS automatisch mit und bringt eine neue Quellenart mit: **Controller Overlay**.

3 Overlay-Quelle hinzufügen

Damit das Overlay im Stream erscheint, fügst du die Quelle **Controller Overlay** in deine Szene ein. Sie funktioniert wie jede andere Quelle in OBS.

3.1 Szene wählen und auf „+“ unter „Quellen“ klicken


1. Klicke unten links im Bereich **Szenen** auf die Szene, in der das Overlay erscheinen soll (1), zum Beispiel deine Spielszene.
2. Klicke rechts daneben im Bereich **Quellen** ganz unten auf das **+** (2).



Das OBS-Hauptfenster. Der Bereich „Quellen“ ist orange umrandet. Die Anordnung der Bereiche kann bei dir anders sein, die Namen sind aber dieselben.

> **Tipp**
> Du findest den Knopf nicht? Ein Rechtsklick auf eine freie Stelle im Bereich **Quellen** und dann **Hinzufügen** öffnet dieselbe Liste.

3.2 „Controller Overlay“ auswählen




Es öffnet sich eine Liste aller Quellentypen. Sie ist alphabetisch sortiert.

Klicke auf **Controller Overlay** (3).

Fehlt der Eintrag, ist das Skript noch nicht geladen. Prüfe Schritt 2.


3.3 Namen vergeben



1. Lass **Neu erstellen** ausgewählt 4.
2. OBS schlägt den Namen `Controller Overlay` vor 5. Du kannst ihn so lassen oder ändern. Unter diesem Namen findest du die Quelle später in der Liste.
3. Der Haken bei **Quelle sichtbar machen** bleibt gesetzt.
4. Klicke auf **OK** 6.

3.4 Eigenschaften bestätigen

Jetzt öffnet sich das Fenster **Eigenschaften**. Oben siehst du eine kleine Vorschau des Overlays, darunter seine Einstellungen. Die Standardwerte passen für den Anfang. Was die einzelnen Einstellungen bewirken, steht in Schritt 4.



Das Fenster „Eigenschaften“ der Quelle „Controller Overlay“ mit den Standardwerten.

1. In der Vorschau 7 erscheint der Controller. Drückst du eine Taste, leuchtet sie dort schon auf.
2. Klicke auf **OK** 8.

3.5 Overlay platzieren

Das Overlay erscheint jetzt in der großen Vorschau von OBS. Der Hintergrund ist durchsichtig, du siehst also nur den Controller über deinem Spielbild.



Die ausgewählte Quelle hat einen roten Rahmen mit Anfassern an den Ecken.

- **Verschieben** 11: Klick in die Mitte des Overlays, halte die Maustaste gedrückt und zieh es an die gewünschte Stelle, zum Beispiel unten rechts.
- **Größe** 12: Zieh an einer der roten Ecken. Das Seitenverhältnis bleibt dabei erhalten. Das Overlay wird in hoher Auflösung gezeichnet und bleibt auch verkleinert scharf.
- **Später ändern**: Doppelklick auf **Controller Overlay** im Bereich **Quellen** öffnet die Eigenschaften wieder. Alternativ Rechtsklick → **Eigenschaften**.
- **In anderen Szenen**: Wiederhole Schritt 3.1 bis 3.3 in der anderen Szene und wähle in 3.3 **Vorhandene hinzufügen** → **Controller Overlay**. Es erscheint dann überall mit denselben Einstellungen. Legst du stattdessen eine neue Quelle an, hat sie eigene Einstellungen, zum Beispiel eine andere Leuchtfarbe.

> **Overlay verdeckt oder unsichtbar?**
> Quellen weiter oben in der Liste liegen vor den unteren. Steht **Controller Overlay** unter deiner Spielaufnahme, verdeckt das Spielbild das Overlay. Zieh es in der Liste nach oben, oder markiere es und klicke auf den Pfeil nach oben.

4 Aussehen einstellen

Alle Einstellungen findest du in den **Eigenschaften der Quelle**: Doppelklick auf **Controller Overlay** im Bereich **Quellen**. Änderungen wirken sofort im Overlay, auch während des Streams.

Einstellung	Bedeutung
Controller	**Automatisch** zeigt den Controller, an dem zuletzt eine Taste gedrückt wurde. Alternativ wählst du einen bestimmten Controller aus der Liste. Einen neu verbundenen Controller zeigt die Liste nach einem Klick auf **Controller-Liste aktualisieren**.
Controller-Layout	**Automatisch** passt das Bild an den benutzten Controller an. Mit **Xbox**, **PS5** oder **Nintendo Switch 2** legst du ein Layout fest; Eingaben jedes Controllers werden dann in diesem Layout gezeigt.
Farbvariante	**Dunkel** oder **Hell**
Leuchtfarbe	Farbe, in der gedrückte Tasten, Sticks und Trigger aufleuchten.
Originalfarbe	Mit Haken leuchten die farbigen Tasten von Xbox (A, B, X, Y) und PS5 (Symboltasten) in ihrer Farbe vom Controller statt in der Leuchtfarbe.
Deckkraft	Wie durchsichtig das ganze Overlay ist, von 10 % (fast unsichtbar) bis 100 % (voll deckend). So bleibt das Spielgeschehen dahinter sichtbar.
Hinweis anzeigen	Zeigt einen kurzen Text, solange kein Controller verbunden ist.

Was angezeigt wird

- Alle Tasten leuchten, solange sie gedrückt sind, auch bei ganz kurzem Antippen.
- Die Trigger (LT/RT bzw. L2/R2) füllen sich stufenlos, je nachdem, wie weit du drückst. ZL und ZR am Switch 2 Pro Controller haben keinen Zwischenweg und leuchten ganz oder gar nicht.
- Die Sticks bewegen sich mit; ein Druck auf den Stick (L3/R3) lässt ihn leuchten.
- Beim PS5-Controller erscheinen bis zu zwei Finger als Punkte auf dem Touchpad.
- Beim Switch 2 Pro Controller werden auch die C-Taste und die Rücktasten GL und GR angezeigt.

So sieht es aus




Xbox, Dunkel: A, RB und Steuerkreuz rechts gedrückt, RT halb durchgezogen



Xbox, Hell, mit eigener Leuchtfarbe: Y und LB gedrückt, LT halb durchgezogen



PS5, Dunkel: Kreis und Steuerkreuz hoch gedrückt, L2 durchgezogen, ein Finger auf dem Touchpad



PS5, Hell, mit eigener Leuchtfarbe: Dreieck und R1 gedrückt, R2 voll durchgezogen, zwei Finger auf dem Touchpad



Switch 2, Dunkel: A, HOME, GL und ZR gedrückt



Switch 2, Hell, mit eigener Leuchtfarbe: X, L, ZL und Steuerkreuz links gedrückt

Fertig

Drück eine Taste am Controller. Das Overlay erscheint und reagiert sofort.

5 Fehlerbehebung

Das Overlay bleibt leer

Prüfe unter **Werkzeuge** → **Skripte**, ob das Skript in der Liste steht. Ein Klick auf **Skript-Protokoll** sollte die Zeile „Overlay läuft unter http://localhost:8790“ zeigen. Steht dort eine Fehlermeldung, hilft oft ein Neustart von OBS.

Im Protokoll steht „Port 8790 ist bereits belegt“

Ein anderes Programm nutzt diesen Port. Stelle im Fenster **Skripte** einen anderen **Port** ein, etwa `8791`. Die Overlay-Quellen stellen sich automatisch um.

Der Hinweis „Controller verbinden …“ verschwindet nicht

Verbinde den Controller und drück eine Taste. Hilft das nicht, öffne die Eigenschaften der Quelle, klicke auf **Controller-Liste aktualisieren** und prüfe, ob er in der Liste auftaucht.

Der PS5-Controller wird nicht erkannt

Programme wie DS4Windows mit HidHide verstecken den PS5-Controller vor anderen Programmen. Das Skript sieht dann nur den nachgebildeten Xbox-Controller. Stelle in dem Fall **Controller-Layout** auf **PS5**; die Eingaben werden dann trotzdem im PS5-Layout angezeigt.

Der Switch 2 Pro Controller wird nicht erkannt

Verbinde ihn mit einem **USB-Kabel**. Per Bluetooth stellt Windows ihn nicht als Controller bereit; das gilt auch für die Joy-Con 2. Kommen trotz Kabel keine Eingaben an, beende **Steam** komplett und steck den Controller neu ein. Steam belegt sonst die Schnittstelle, über die das Skript den Controller einschaltet.

Manche Leuchtfarben, etwa Grün, werden nicht angezeigt

Wahrscheinlich liegt ein **Chroma-Key-Filter** auf der Quelle, zum Beispiel von einem früheren Overlay. Rechtsklick auf die Quelle → **Filter** → den Chroma Key entfernen. Das Overlay braucht keinen Filter, der Hintergrund ist bereits durchsichtig. Soll das Overlay selbst durchscheinen, stell stattdessen in den Eigenschaften der Quelle die **Deckkraft** ein.

Das Overlay ist verzerrt

Rechtsklick auf die Quelle → **Transformieren** → **Transformation zurücksetzen**. Danach die Größe nur an den roten Ecken ändern, nicht an den Kanten.

Nach einem Update des Skripts

Entpacke die neue ZIP-Datei wie in Schritt 1 in **denselben Ordner** wie bisher und bestätige, dass die vorhandenen Dateien ersetzt werden. Klicke dann unter **Werkzeuge** → **Skripte** auf ⟳ (Skripte neu laden). Das Overlay aktualisiert sich danach von selbst.

Steht in der Skriptliste noch `xbox-controller-overlay.lua` (alter Name), entferne den Eintrag mit **−** und füge `controller-overlay.lua` mit **+** hinzu. Deine Overlay-Quellen bleiben dabei erhalten.

Hast du das Overlay noch aus einer älteren Version als **Browser**-Quelle mit `http://localhost:8790` eingebunden, ersetze sie durch die Quelle **Controller Overlay**. Die Browser-Quelle funktioniert zwar weiter, zeigt aber nur die Standardeinstellungen.

Hinweis: Die Share-Taste des Xbox-Controllers lässt sich nicht auslesen; alle anderen Tasten werden angezeigt. Die Abbildungen der OBS-Fenster sind vereinfacht nachgezeichnet.