

GUÍA PARA CONFIGURAR LA MÁQUINA VIRTUAL CON UBUNTU DESDE WINDOWS CON ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE

- Crear la instance: Preferentemente seleccionar en el image shape un procesador ARM-Based Processor (Ampere) con 4 OCPUs y 24 GB RAM, así como la versión mas reciente y estable de Ubuntu.
- En el apartado SSH Keys, seleccionar “Generate a key pair for me” y descargar el private key. Dejar las demás opciones como se encuentran por default y crear la instancia.
- Esperar a que se encuentre encendida y corriendo todos los servicios.
- Dar click en la SUBNET del apartado PRIMARY VNIC.
- En Security List seleccionar Default Security List
- Click en Add Ingress Rules

Add Ingress Rules

Ingress Rule 1

Allows TCP traffic 3389

☐ Stateless ⓘ

Source Type: CIDR

Source CIDR: 0.0.0.0/0 ⓘ
Specified IP addresses: 0.0.0.0-255.255.255.255 (4,294,967,296 IP addresses)

IP Protocol: TCP ⓘ

Source Port Range: Optional ⓘ: All
Examples: 80, 20-22

Destination Port Range: Optional ⓘ: 3389
Examples: 80, 20-22

Description: Optional ⓘ: RDP
Maximum 255 characters

+ Another Ingress Rule

Add Ingress Rules Cancel

Seguir las instrucciones a continuación de **Connecting to a Linux Instance from a Windows System Using OpenSSH** del [archivo oficial de Oracle](#):

Conexión a una Instancia Linux desde un Sistema Windows usando OpenSSH

Utilice el par de claves generado por OCI o su propio par de claves (usado para crear la instancia) para conectarse a la instancia Linux.

Configurar los Permisos del Archivo de Clave Privada

Ajuste los permisos del archivo de clave privada para que solo el usuario actual tenga acceso de solo lectura. Siga estos pasos:

1. Ubique los archivos de clave SSH que creó o que se generaron para su instancia.
2. En el Explorador de Windows, navegue hasta el archivo de clave privada, haga clic derecho sobre él.
3. Seleccione **Propiedades**.
4. En la pestaña **Seguridad**, seleccione **Opciones avanzadas**.
5. En la pestaña **Permisos**, en *Entradas de permisos*, bajo *Principal*, asegúrese de que su cuenta de usuario esté listada.
6. Seleccione **Deshabilitar herencia** y luego **Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto**.
7. En *Entradas de permisos*, seleccione cada permiso que no corresponda a su usuario y elija **Eliminar**.
8. Asegúrese de que el permiso de acceso para su cuenta de usuario sea **Control total**.
9. Guarde los cambios.

Conectarse a la Instancia con PowerShell

A continuación, conéctese a la instancia usando PowerShell:

1. Abra **Windows PowerShell** y ejecute el siguiente comando:

```
ssh -i <archivo_clave_privada> <usuario>@<direccion-ip-publica>
```

- <archivo_clave_privada>: Ruta completa y nombre del archivo .key que contiene la clave privada asociada a la instancia.
 - <usuario>: Nombre de usuario predeterminado de la instancia.
 - Para imágenes de **Oracle Linux** y **Red Hat Enterprise Linux**, el usuario predeterminado es opc.
 - Para imágenes de **Ubuntu**, el usuario predeterminado es ubuntu.
 - <direccion-ip-publica>: Dirección IP pública de la instancia (obtenida desde la Consola).
2. Si es la primera vez que se conecta a esta instancia, deberá aceptar la huella digital (*fingerprint*) de la clave. Para hacerlo, escriba yes y presione **Enter**.
 3. Una vez aceptado, estará conectado al shell predeterminado de la instancia.
 4. Al finalizar la sesión, escriba exit en el prompt del shell para cerrar la conexión.

Ejecutar los siguientes comandos :

1. *sudo apt update && sudo apt upgrade -y*
 2. *sudo apt-get install ubuntu-desktop xrdp stacer -y*
 3. *sudo cp /etc/iptables/rules.v4 /etc/iptables/rules.v4.bak && sudo truncate -s 0 /etc/iptables/rules.v4*
 4. *sudo rm /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.color.policy*
 5. *sudo passwd ubuntu*
 6. *sudo reboot*
-
- Abrir Remote Desktop Application en Windows
 - Colocar la IP Pública del Servidor y utilizar el usuario y contraseña proporcionados.
 - Desactivar todo en en Ubuntu en Settings, Privacy, Screenlock