
RBC DISONAIS · BARMAN

La caisse du bar

Ouvrir le service, servir les clients, encaisser et préparer l'enveloppe : tout se fait sur la tablette, du bout du doigt.

- Tablette tactile
- Un ticket par client
- Une enveloppe par service



Un service en bref

De l'ouverture à l'enveloppe, en quatre étapes

1. Ouvrir le service

En arrivant : **après-midi ou soir**, puis **ton nom**. La caisse donne le numéro de l'enveloppe.

2. Un ticket par client

Créer un nouveau, le nom du client, puis ses consommations. Le ticket reste ouvert toute la soirée si besoin.

3. Régler

Espèces ou **Bancontact**, puis **Valider**. Le ticket quitte la liste des tickets en cours.

4. Clôturer

En partant : **Clôturer le service**, imprimer le récapitulatif et le glisser avec l'argent dans l'enveloppe.

Au démarrage — Touchez l'écran « **Touchez l'écran pour démarrer la caisse** » : la tablette passe en plein écran et pourra sonner quand un billard appelle.


Le bandeau des billards, en bas de chaque écran — une case s'allume quand un billard appelle le bar : **jaune**, puis **orange** après 3 minutes, puis **rouge** après 6 minutes. Touchez-la quand vous avez servi.

Coupure du Wi-Fi — un grand écran rouge « **Pas de connexion Internet** » bloque la caisse. Notez les consommations sur papier. La caisse se débloque toute seule au retour du Wi-Fi : encodez alors ce qui a été noté.

Rien n'est jamais supprimé — un ticket annulé reste dans l'historique, et les tickets sont numérotés à la suite. Une fois le service clôturé, plus rien n'y change.

1 Ouvrir le service

Le premier écran, quand aucun service n'est ouvert




1. Choisissez **Après-midi** ou **Soir**.
2. Tapez les **premières lettres de votre nom** sur le clavier de l'écran. Le barman prévu au planning des permanences est proposé d'office.
3. **Touchez votre nom** dans la liste (membres qui ont une clé du club).
4. Touchez **Ouvrir le service**. La caisse s'ouvre.

> **Le numéro de l'enveloppe** s'affiche : **E** + jour-mois + rang du service dans la journée. **E19-10-01** est le premier service du 19 octobre, **E19-10-02** le deuxième. Notez-le sur l'enveloppe.

> Si le service précédent n'a pas été clôturé, la caisse le signale : clôturez-le d'abord (page 7), puis ouvrez le vôtre.

2 Créer un ticket

Un ticket par client, à son nom




1. Touchez **Créer un nouveau**.
2. Tapez les **2 ou 3 premières lettres** du nom de famille.
3. **Touchez le client** dans la liste : son ticket s'ouvre.
4. Seulement s'il n'y est pas : **« + Créer … comme nouveau client »**.

Regardez toujours la liste avant de créer : un client créé deux fois fait un doublon. La pastille **membre** signale un membre du club ; « vu le … » aide à distinguer deux homonymes.

Tout s'écrit en **majuscules** et la recherche **ignore les accents**. La touche **É È Ç** sert seulement à écrire un nom accentué ; **Annuler** revient à la caisse.

3 Ajouter les consommations

Les catégories en haut, les produits en grille, le ticket à droite




1. Choisissez la **catégorie** : Softs, Bières, Vins & alcools, Café & thé, Snacks…
2. **Touchez un produit** : +1 à chaque toucher. La pastille orange donne la quantité sur le ticket.
3. À droite, **−** et **+** corrigent une quantité ; une ligne à zéro disparaît.
4. Le **total** se calcule tout seul.

> **Le nom du client** est rappelé en haut du ticket. Vérifiez que c'est le bon avant d'ajouter.

> La grille est **grisée** quand aucun ticket n'est affiché : créez un ticket ou ouvrez-en un dans « Tickets en cours ».

4 Régler ou annuler

Les boutons sous le total



Régler

1. Touchez **Espèces** ou **Bancontact**. Pour Bancontact, encaissez d'abord sur le terminal **SumUp**.
2. Touchez **Valider**. Le ticket est réglé ; un message confirme le montant.

> **Le bouton** 🖨 à côté de Valider imprimera le ticket du client. Il reste **grisé** tant que le bar n'a pas d'imprimante à tickets.


Annuler

Annuler → choisissez la raison → **Oui, annuler le ticket**. Le ticket n'est pas supprimé : il reste dans l'historique, marqué annulé.

> Un ticket **réglé ne se modifie plus** : vérifiez le mode de paiement avant de valider.

5 Tickets en cours et historique

Retrouver un client qui a déjà un ticket ouvert



Tickets en cours


- Le bouton **Tickets en cours 4** donne le nombre de tickets ouverts.
- **Ouvrir** affiche le ticket à la caisse pour y ajouter des consommations ou le régler.
- Un **cadre orange** : ticket ouvert depuis plus d'une heure. Pensez à le faire régler.
- Le cadre bleu : le ticket affiché à la caisse.
- En dessous, **Déjà payés** : les tickets réglés de ce service, en **cadre rouge** avec la mention **PAYÉ**, le mode de paiement, l'heure et les consommations.

Historique du service

Sous la grille, **Historique du service** liste les tickets réglés et annulés de ce service, avec leurs consommations, le mode de paiement et la raison des annulations.

6 Clôturer le service

En fin de service : l'enveloppe et son récapitulatif



1. Tous les tickets doivent être **réglés ou annulés** ; sinon la caisse le rappelle.
2. Touchez **Clôturer le service** (sous la grille), vérifiez les chiffres, puis **Clôturer le service** et **Oui, clôturer**.
3. Touchez **Imprimer le récapitulatif** : il sort sur l'imprimante du club.
4. **Comptez le tiroir**, glissez l'argent et le récapitulatif dans l'enveloppe, et notez son numéro dessus.
5. Touchez **Terminer** : la caisse revient à l'écran d'ouverture pour le service suivant.

> **Espèces attendues** : le montant que le trésorier doit trouver dans l'enveloppe. Le Bancontact est déjà encaissé par SumUp.

> Après la clôture, **plus aucun ticket** ne peut être ajouté ou modifié pour ce service.

Coupure Internet

Quand le Wi-Fi tombe : on passe au papier



1. Si le Wi-Fi est coupé, la caisse se **bloque** : un grand **écran rouge** « Pas de connexion Internet » couvre la tablette.
2. **Notez les consommations sur papier** : nom du client, produits, et mode de paiement s'il règle.
3. Vérifiez le Wi-Fi de la tablette. Inutile de toucher l'écran : la caisse réessaie toute seule toutes les 2 secondes.
4. Au retour de la connexion, l'écran rouge disparaît **tout seul** et la caisse se recharge.
5. **Encodez ce qui a été noté** : ouvrez ou créez le ticket de chaque client et ajoutez ses consommations.

> Vérifiez le ticket affiché : un produit touché au moment de la coupure **n'a pas été enregistré** et n'y figure plus.

> Les tickets déjà **validés** et les services **clôturés** ne sont jamais perdus : ils sont enregistrés au club.

Questions fréquentes

Les petits soucis du bar, et quoi faire

Je me suis trompé de produit

Tant que le ticket n'est pas réglé : **–** sur la ligne, dans le ticket à droite.

Je me suis trompé de client

Annuler le ticket (raison « Erreur de saisie »), puis créez le ticket au bon nom.

Le client n'est pas dans la liste

Tapez son nom en entier puis « **+ Créer … comme nouveau client** ». Il sera proposé la prochaine fois.

Le client veut connaître son compte

Ouvrez son ticket : le détail et le total sont à droite. Montrez-lui l'écran (pas encore d'imprimante à tickets).

Le service d'hier n'est pas clôturé

La caisse le signale à l'ouverture. Clôturez-le (récapitulatif dans son enveloppe), puis ouvrez le vôtre. Au besoin, prévenez le trésorier.

Écran rouge « Pas de connexion »

Le Wi-Fi est coupé : la caisse est bloquée. Notez sur papier, puis encodez au retour (voir page 9).

Un billard appelle

Sa case s'allume dans le bandeau du bas et la tablette sonne. Servez, puis **touchez la case** pour l'éteindre.

La caisse n'est plus en plein écran

Rechargez la page, puis touchez l'écran « Touchez l'écran pour démarrer la caisse ».

Rien ne se passe au toucher

Regardez s'il reste un message ou une fenêtre « Non, revenir » à l'écran. Sinon, rechargez la page : rien n'est perdu.