RBC DISONAIS · MODE D'EMPLOI

Les nouveaux marquoirs

Lancer une partie, arbitrer au pavé numérique et suivre les rencontres du club en direct : tout ce qu'il faut savoir, en quelques pages.



Un écran par billard

Pavé numérique

En direct

En bref

Une partie se déroule toujours en quatre temps

1. Le billard

Sur le Chromebook du billard, ouvrez **Marquoirs** et choisissez votre billard (il est souvent déjà en favori).

2. La partie


Démarrez la **rencontre du jour** préparée par le DS, ou lancez une **partie amicale**.

3. L'échauffement

Deux échauffements de **5 minutes**, puis on choisit **qui commence** la partie.

4. L'arbitrage

L'arbitre marque les points au **pavé numérique**. Tout s'affiche sur la TV.



L'écran de départ : un bouton par billard. Le badge indique s'il est libre ou si une partie est en cours.


Code d'accès — chaque Chromebook a été autorisé une fois pour toutes par le DS. Si un code PIN vous est demandé, adressez-vous à un membre du comité.

Tout est enregistré — chaque point est sauvegardé immédiatement. Même en cas de coupure Internet, la partie continue : les points sont envoyés dès le retour de la connexion.

Un clic suffit — la souris ne sert qu'à démarrer. Ensuite, l'arbitre n'utilise plus que le pavé numérique.

1 La page de votre billard

Les rencontres prévues et le bouton « Partie amicale »



Rencontres du jour

Les rencontres officielles encodées par le DS apparaissent ici le jour même. Cliquez sur **Démarrer**.

> Le bouton se déverrouille **une heure avant** l'heure prévue : on ne peut pas lancer une rencontre officielle par erreur l'après-midi.

Rencontres programmées


Les prochaines rencontres sont affichées pour information. Elles ne peuvent pas encore être démarrées.

Partie amicale

Pour un entraînement ou une partie entre membres, cliquez sur le grand bouton **Partie amicale** (page suivante).

2 Lancer une partie amicale

Un seul écran à remplir




1. **Les joueurs** — tapez les deux premières lettres du nom : les membres du club et les joueurs déjà rencontrés sont proposés. Un clic remplit nom, prénom et club.
2. **Points à réaliser** — propres à chaque joueur (handicap possible). Ceux du joueur 1 sont recopiés chez le joueur 2.
3. **Discipline et format** — libre, cadre, bande ou 3 bandes ; petit ou grand billard.
4. **Options** si besoin :
   - **Limite de reprises** (60 proposé en 3 bandes)
   - **Reprises inégales** : pas de reprise d'égalisation
   - **Chrono par coup** : 40 s et 3 time-outs par joueur
5. Cliquez sur **Continuer**.

3 Échauffement et choix du joueur qui commence

Avant chaque partie



Le décompte de 5 minutes, en plein écran. La dernière minute s'affiche en rouge.




L'écran « Qui commence la partie ? »

1. Appuyez sur ***** pour lancer le **1er échauffement**.
2. À la fin (ou avant), **Entrée** ramène à l'écran de choix. Recommencez pour le **2e échauffement**.
3. Appuyez sur **1** ou **2** pour désigner **le joueur qui commence**.
4. Il se place automatiquement **à gauche, en blanc**. Son adversaire joue à droite, en jaune.
5. **Mauvais joueur ?** Double-cliquez sur l'écran du marquoir puis choisissez **« Inverser les deux joueurs »** (possible tant qu'aucun coup n'a été joué).

4 Arbitrer au pavé numérique

Toutes les touches utiles, d'un coup d'œil



+ — **Un point**
Ajoute 1 à la série en cours. La reprise se termine seule quand le joueur atteint ses points.

↵ — **Fin de reprise**
La série est ajoutée au score et la main passe à l'adversaire.

− — **Corriger**
Retire 1 point. Si la série est à 0, rouvre la reprise précédente pour la corriger.

0-9 — **Série directe**
Tapez la série (ex. **1** **2**) puis **Entrée** : pratique pour une longue série.

/ — **Effacer la saisie**
Annule une série tapée par erreur, avant **Entrée**.


***** — **Chrono**
Lance ou met en pause le chrono par coup (et lance l'échauffement).

, — **Time-out**
Le joueur demande un time-out : 40 secondes de plus.

Échap — **Menu (clavier du Chromebook)**
Plein écran, retour au billard, annuler la partie.

Lire l'écran du marquoir

Ce que voient les joueurs et le public sur la TV



1. **Joueur au billard** : son cadre s'allume, l'autre est grisé.
2. **La bille** indique aussi le joueur qui joue (blanche ou jaune).
3. **Score**, mis à jour à chaque fin de reprise.
4. **5 dernières reprises** (n° et points), la plus récente en haut.
5. **Reprise** en cours (et la limite éventuelle).
6. **Série** en cours du joueur au billard.
7. **Moyenne** et **meilleure série** du joueur.
8. **Time-outs** : verts = disponibles, rouges = utilisés.
9. **Chrono par coup** : la barre passe à l'orange puis au rouge.

Chrono par coup et time-outs

Uniquement si l'option a été cochée à la création de la partie



Le temps est dépassé : un time-out est utilisé automatiquement et le chrono repart.



Plus de time-out : le chrono s'arrête et attend l'arbitre.

1. Le chrono démarre avec **`*`** ou au premier point marqué **`+`**. Chaque point le relance à 40 secondes.
2. Après **Entrée**, il revient à 40 s **à l'arrêt** : lancez-le avec **`*`** quand l'adversaire est prêt.
3. Un seul bip, à **10 secondes** de la fin.
4. Chaque dépassement consomme **un time-out** (l'icône devient rouge) et le chrono repart sans interrompre le joueur.
5. Au **dernier** time-out, le chrono reste sur « Temps écoulé » : l'arbitre passe la main avec **Entrée**.

Égalisation, fin de partie et corrections

Le marquoir applique les règles tout seul



Le premier joueur a terminé : l'adversaire joue sa reprise d'égalisation.



Le résultat s'affiche à la fin de la partie.

Reprise d'égalisation — quand le joueur qui a commencé atteint ses points, l'adversaire joue encore une reprise (sauf option « reprises inégales »). S'il termine aussi, c'est un match nul.


Fin de partie — **Entrée** ramène à la page du billard. La feuille de match est enregistrée automatiquement pour le DS.

Une erreur ? — **–** retire un point ; à 0, il rouvre la reprise précédente. Ça fonctionne même après la fin de la partie.


Abandonner — **Échap** ouvre le menu : « Annuler la partie » (amicale) ou « Remettre à zéro » (rencontre officielle). Une confirmation est toujours demandée.

Suivre une rencontre en direct, de chez soi

Sur ordinateur, tablette ou smartphone



Les rencontres officielles du jour, avec le score en cours.



Le marquoir, en direct, sur un smartphone tenu en paysage.

1. Sur **www.rbcd.be**, menu **Saison › En direct**.
2. Cliquez sur **Visionner** à côté de la rencontre qui vous intéresse.
3. L'écran se met à jour tout seul, **toutes les 2 secondes**.

> Seules les **rencontres officielles** sont diffusées : les parties amicales restent privées.

> Sur smartphone, tournez l'appareil en **mode paysage** pour retrouver l'écran du club.