## Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики

Кафедра «Компьютерные технологии»

С.Ю. Канжелев, А.А. Шалыто

# Моделирование кнопочного телефона с использованием SWITCH-технологии Вариант 2

Проектная документация

Проект выполнен в рамках «Движения за открытую проектную документацию» <a href="http://is.ifmo.ru">http://is.ifmo.ru</a>

## Оглавление

Введение	4
1. Постановка задачи	4
2. Диаграмма классов	6
3. Реализация	8
3.1. Базовый автоматный класс (BaseAutomata)	8
3.1.1. Наследование	8
3.1.2. Реализация отложенного вызова	9
3.2. Класс Телефон (А0)	
3.2.1. Словесное описание	
3.2.2. Схема связей	10
3.2.3. Граф переходов	10
3.3. Класс ÂTĈ (Â1)	12
3.3.1. Словесное описание	
3.3.2. Схема связей	12
3.3.3. Граф переходов	12
3.4. Класс BaseEvent	13
3.5. Класс Context	13
3.6. Класс Logger	14
3.7. Класс Phone	
3.8. Класс АТЅ	
3.9. Класс PhoneNet	
4. Тестирование автоматов	
4.1. Необходимость тестирования	
4.2. Способ тестирования	
4.3. Построение циклов для автоматов	
4.4. Описание циклов, выделяемых в графах переходов	
4.5. Тестирование занятия – освобождения АТС и телефонов	
4.5.1. Тестирование занятия – освобождения АТС	
4.5.2. Тестирование занятия – освобождения телефонов	
4.6. Построение диаграмм последовательности	
4.6.1. Описание диаграммы последовательности	
4.6.2. Диаграммы последовательности	
5. Заключение	
Литература	21
Класс BaseAutomata	
Класс BaseEvent	27
Класс А0	27
Класс А1	34
Класс Context	38
Класс Logger	40
Класс Phone	41
Класс ATS	46
Класс PhoneNet	48
Приложение 2. Документ, сформированый программой <i>JavaDoc</i>	
Class BaseAutomata	
Class BaseEvent	
Class A0	
Class A1	
Class Context	
Class Logger	75

Class Phone	77
Class ATS	
Class PhoneNet	
Приложение 3. Пример log-файла	

## Введение

В данной работе, также как и в работе [1], с помощью SWITCH-технологии реализована модель кнопочного телефона и автоматической телефонной станции (ATC).

Отличия от работы [1] состоят в следующем:

- введены дополнительные функции телефона способность принимать звонки, возможность донабора номера после поднятия трубки;
- новый метод взаимодействия автоматов, реализующих телефон и АТС.

Этот метод назван **«отложенный вызов автомата»**. Он, в отличие от подхода, изложенного в работе [2], позволяет:

- избавиться от *реентерабельности* автоматных функций (повторного вызова каждой из них до завершения ее работы) на уровне реализации вызова;
- осуществлять параллельную работу автоматов в разных потоках;
- обрабатывать внешние события, приходящие из параллельных процессов, после их предварительного запоминания в очереди, сформированной для каждого автомата.

При этом нотация графов переходов, предложенная в работе [3] и использующаяся в работе [1], сохраняется.

Отложенный вызов автомата характеризуется следующими особенностями:

- не разделяются внутренние и внешние события, как это сделано в работах [4,5];
- все события ставятся в соответствующую каждому автомату очередь и обрабатываются последовательно;
- допускается вызов автоматом самого себя. При этом реентерабельность отсутствует автомат повторно не запускается до завершения своей работы.

Тестирование программы происходило с помощью автоматически получаемых логов, а также на основе анализа графов переходов автоматов. Тестирование на основе анализа графов переходов автоматов выполнялось, в том числе, и при помощи построенных по графам переходов диаграмм последовательности.

Отметим, что построение диаграмм последовательности по графам переходов отличает предлагаемый подход от классического [6], в котором эти два типа диаграмм обычно формально не связаны.

Проект реализован в виде апплета на языке *Java*.

## 1. Постановка задачи

Цель работы – создание модели кнопочного телефона, способного, взаимодействуя с ATC, устанавливать соединение с другим кнопочным телефоном, и, соответственно, принимать звонки.

Интерфейс кнопочного телефона (рис. 1) состоит из:

- номера данного телефона;
- дисплея, отображающего набранную к данному моменту часть номера;
- стандартной кнопочной клавиатуры (цифры от 0 до 9);

- кнопки «Сброс», обозначенной буквой «С». Она обеспечивает сброс набранного номера без опускания трубки;
- кнопки «Поднять трубку»;
- строки, отображающей текущее состояние кнопочного телефона.

АТС должна обеспечивать корректное «соединение» телефонов для разговора. Интерфейс АТС (рис. 2) состоит из строки состояния АТС (на рисунке указано состояние «Набор номера») и строки полученной к данному моменту от телефона части номера.



Рис. 1. Внешний вид кнопочного телефона



Рис. 2. Внешний вид АТС

## 2. Диаграмма классов

На рис. З приведена диаграмма классов для рассматриваемой задачи.




Рис. 3. Диаграмма классов

На рис. 3 используется, как и в книге [6], следующие обозначения:

- класс представляется прямоугольником. Если прямоугольник разделен на три части, то эти части означают название, атрибуты и операции класса. Иначе, указывается только название класса:
- стрелка с ромбом на конце означает агрегацию классов. Класс у ромба включает в себя класс с противоположной стороны стрелки;
- стрелка с большим треугольником на конце означает обобщение. Класс у треугольника является обобщением классов на другом конце стрелки;
- обычная стрелка означает ассоциацию с навигацией. Класс, находящийся с противоположной от стрелки стороны, должен иметь ссылку на класс, к которому направлена стрелка. Цифры показывают количество ассоциированных объектов, звездочка \* означает любое число от нуля до бесконечности. Например, на рис. 3 с классом Context может быть ассоциировано несколько объектов BaseAutomata, в то время как класс Context один для всех классов BaseAutomata.

На диаграмме представлены только основные отношения между классами. Более подробную информацию о составе и отношениях между классами можно получить из исходного кода программы (Приложение 1) и документа, автоматически сформированного программой *JavaDoc* (Приложение 2). Также на диаграмме не представлены библиотечные классы, от которых происходит наследование.

Центральным классом программы является класс Context. Он обеспечивает доступ к автоматным классам проекта (getAutomata), логирование (getLogger) и извлечение параметров из HTML-файла (getParameter). Также он содержит информацию о занятых ATC (getFreeATS, оссируATS, setATSFree) и телефонах (m\_busyAutomatas). Все классы, кроме PhoneNet, должны содержать ссылку на класс Context.

Автоматы в программе наследуются от класса BaseAutomata. Они однозначно задаются своим именем (m\_strAutomataName). Для автоматов, реализующих телефон, в качестве имени берется номер телефона. Это имя используется при взаимодействии автоматов.

Автоматы взаимодействуют, передавая друг другу объекты класса BaseEvent. Этот класс содержит название вызвавшего абонента и номер посылаемого события.

Интерфейсы автоматов, классы ATS и Phone содержат исключительно методы управления интерфейсом (displayReset, setState, ...). Кроме того, интерфейс телефона обеспечивает трансляцию автомату действий пользователя (actionPerformed).

Класс PhoneNet наследуется от системного класса Applet. Он инициализирует все объекты и является контейнером для классов, реализующих интерфейс автоматов.

## 3. Реализация

## 3.1. Базовый автоматный класс (BaseAutomata)

#### 3.1.1. Наследование

Автоматные классы в проекте наследуются от класса BaseAutomata (рис. 3). Этот класс, в частности, обеспечивает логирование прихода событий, выполнение действий и проверку

переменных, используя класс Logger. Базовый класс также реализует **отложенный вызов автомата**.

Наследник класса BaseAutomata должен инициализировать массив названий состояний, событий, переменных и действий автомата. Также в классе-наследнике, должны быть реализованы абстрактные методы:

- protected abstract void caseBlock(int p\_Event);
- protected abstract void stateChanged(int p\_intOldState);

Meтод caseBlock должен содержать логику работы автомата и строиться по методике, описанной в работе [2].

Metod stateChanged служит для удобства управления интерфейсом. Он вызывается автоматически при каждом изменении состояния автомата, что является удобным, если каждое состояние автомата, как в настоящей работе, имеет свое представление в интерфейсе. Например, в данной программе, удобно было использовать этот метод для изменения строки, указывающей текущее состояние автоматов.

В проекте все логирование вынесно в класс BaseAutomata. Это достигается размещением в этом классе метода A() и методов z() и x(). Метод A() будет описан в разд. 3.1.2 Рассмотрим методы z и x.

Эти методы в качестве параметров принимают номер выходной (z) или входной (x) переменных соответственно. Они логируют вычисление выходных и входных переменных, а затем вычисляют их.

Например, пусть в автомате A0 реализована выходная переменная z11 ( ). Для того, чтобы вычислить ее, автомат A0 — наследник класса BaseAutomata — должен выполнить метод z(11).

#### 3.1.2. Реализация отложенного вызова

Класс BaseAutomata содержит метод A(int e). При вызове этого метода происходит постановка в очередь пришедшего события е. При этом если класс находился в состоянии ожидания события, то в новом потоке начинается обработка событий из очереди, используя логику работы конкретного автомата, реализованную в функции stateChanged. Обработка событий из очереди заканчивается после обработки последнего события, а автомат переходит в состояние ожидания события.

Заметим, что при такой реализации невозможно утверждать, что вызванный автомат закончил обработку переданного события. Если в работе [2] использовался один поток и вызов автоматной функции останавливал выполнение действий до тех пор, пока событие не было обработано вызванным автоматом, то в данном случае вызов автомата не останавливает выполнение действий. При этом событие может быть обработано через неопределенное время, что зависит от свойств операционной системы в части организации переключений между потоками.

Также отметим, что каждый автомат при такой реализации выполняется в своем потоке. Постановка события в очередь и извлечение события из очереди синхронизирцются с помощью блокировки объекта очереди.

## 3.2. Класс Телефон (А0)

#### 3.2.1. Словесное описание

Телефон реализуется на базе класса BaseAutomata. Служит для набора номера и приема звонков.

## 3.2.2. Схема связей

На рис. 4 приведена схема связей автомата А0.




Рис. 4. Схема связей автомата А0

## 3.2.3. Граф переходов

На рис. 5 приведен граф переходов автомата А0.




Рис. 5. Граф переходов автомата А0

На этом графе введены параметризованные дуги – дуги, у которых в номере события или действия содержится буква X. Такие дуги при реализации следует представлять как десять дуг, на каждой из которых буква X заменена цифрой от 0 до 9 соответственно.

Аналогичные обозначения встречаются и на графе переходов класса А1.

## 3.3. Класс ATC (A1)

#### 3.3.1. Словесное описание

ATC реализуется на базе класса BaseAutomata. Служит для выделения требуемого абонента (по набираемому номеру) и соединению связи с ним.

Класс A1 содержит статические переменные – списки свободных и занятых ATC и телефонов.

#### 3.3.2. Схема связей

На рис. 6 приведена схема связей автомата А1.




Рис. 6. Схема связей автомата А1

В эту схему введен автомат А2, являющийся объектом того же класса, что и автомат А0. Он предназначен для различения вызывающего и вызываемого абонента.

## 3.3.3. Граф переходов

На рис. 7 приведен граф переходов автомата А1.




Рис. 7. Граф переходов автомата А1

На этом графе введены параметризованные дуги – дуги, у которых в номере события или действия содержится буква X. Значение таких дуг объясняется в разд. 3.2.3.

## 3.4. Класс BaseEvent

Класс используется при автоматном взаимодействии. Объект этого класса посылается автоматами при вызове одним автоматом другого. Класс содержит название вызывающего автомата и номер события.

#### 3.5. Класс Context

Класс обеспечивает:

- логирование;
- извлечение параметров (например, названия состояний) из HTML-файла;
- доступ к автоматным классам.

Также класс Context содержит списки занятых телефонов и ATC. Причем, для занятых телефонов используется список занятых телефонов, а для ATC – состояние каждой ATC.

АТС может находиться в трех состояниях: free (ATC не занята), busy (ATC занята одним абонентом), very busy (ATC обеспечивает разговор двух абонентов). Для получения свободной ATC используется класс getFreeATS(). Данный метод занимает ATC и возвращает ее название. Также есть два метода для занятия и освобождения ATC. Это методы оссируATS() и freeATS(). Они переводят ATC в следующее или

предыдущее состояние. Например, метод оссируАТS переведет ATC, находившуюся в состоянии *free*, в сотояние *busy*. Повторный вызов метода переведет ATC в состояние *very busy*. Метод freeATS действует в обратном порядке.

#### 3.6. Класс Logger

Класс обеспечивает логирование. Он содержит методы вывода сообщений в *log*-файл. В настоящей реализации информация выводится на консоль.

Пример *log*-файла приведен в приложении 3.

#### 3.7. Класс Phone

Класс реализует интерфейс телефона. Содержит методы управления интерфейсом, а также регистрирует нажатия кнопок пользователем и сообщает об этих событиях классу A1.

#### 3.8. Класс АТЅ

Класс реализует интерфейс АТС. Содержит методы управления интерфейсом.

#### 3.9. Класс PhoneNet

Наследуется от системного класса Applet. Инициализирует все классы проекта.

## 4. Тестирование автоматов

## 4.1. Необходимость тестирования

В связи с тем, что автоматы чаще всего строятся эмпирчески, после их построения возникает вопрос об их корректной работе. Частично тестирование можно произвести с помощью автоматически созданных программой логов. Однако такое тестирование возможно только после реализации автоматов. Невозможно также утверждать, что после него весь код будет «покрыт» - произойдет тестирование всех возможных вариантов работы. В данной программе такой способ тестирования дополнительно осложнен тем, что автоматы, как отмечалось в разд. 3.1.2, выполняются каждый в своем потоке. Поэтому их логи будут перемешаны.

В данной работе дополнительно произведено тестирование:

- взаимодействия автоматов;
- корректной последовательности занятия освобождения автоматов и АТС.

## 4.2. Способ тестирования

Работа автоматов в данной работе начинается с состояния «Ожидание действий». После каждого звонка автоматы возвращаются в то же состояние. Это соображение определило

способ тестирования – выделялись и анализировались циклы, проходящие через состояние «Ожидание действий».

При тестировании проверялось:

- занятие освобождение АТС;
- занятие освобождение телефонов;
- взаимодействие автоматов;

Каждая разновидность тестирования проводилась в три этапа:

- выбор значимых для этой разновидности события, выходные переменные и вызовы автоматов;
- построение всех возможных циклов, проходящих через состояние «Ожидание действий». При этом выделялись выбранные ранее события, выходные переменные и вызовы автоматов;
- анализ полученных данных.

Второй этап тестирования автоматизирован

## 4.3. Построение циклов для автоматов

Построение всевозможных циклов, проходящих через состояние «Ожидание действий», для автоматов осложняется тем, что в графе могут присутствовать внутренние циклы – циклы, не проходящие через указанное состояние. Наличие таких циклов делает невозможным обычный поиск в глубину. Такой поиск, в зависимоти от реализации, зациклится на внутреннем цикле, либо не учтет его. Возникла проблема поиска и выделения внутренних циклов.

Был реализован следующий алгоритм, решающий проблему выделения внутренних циклов:

- находятся все циклы, проходящие через нулевую вершину (нулевой вершиной называем вершину, отвечающую состоянию «Ожидание действий») и проходящие по каждой вершине не более одного раза;
- для каждой вершины из каждого пути находятся циклы, проходящие через данную вершину, проходящие по каждой вершине лишь по одному разу и не проходящие через нулевую вершину;
- все полученные на втором этапе вершины обрабатываются аналогичным образом. Только теперь для каждой вершины будет две «запрещенные» вершины: нулевая и та, в цикл через которую она входит.

## 4.4. Описание циклов, выделяемых в графах переходов

Для построения циклов была написана программа, использующая в качесте входных данных граф переходов автомата в формате *MS Visio*, и список значимых событий, действий и вызовов автоматов. На выходе программы получается список циклов в следующем формате:

- входные события обозначаются как «->eXX», где XX номер события в графе переходов;
- автоматные вызовы обозначаются как «<-AY(eXX)», где Y номер вызываемого автомата, а XX имеют тот же смысл, что и в обозначении входного события;
- действия обозначаютя как «! z 6».

• подциклы – циклы, находящиеся внутри данного, заключаются в скобки.

Например, запись

(<-A1(e1X))!z6<-e2(<-A1(e1X))->e21<-A1(e3)!z7 описывает следующий цикл:

- вызов автомата А1 с событием e1х произвольное количество раз;
- выполнение действия z 6;
- вызов автомата А1 с событием е2;
- вызов автомата А1 с событием e1х произвольное количество раз;
- приход события е21;
- вызов автомата А1 с событием е3;
- выполнение действия z7.

## 4.5. Тестирование занятия – освобождения АТС и телефонов

## 4.5.1. Тестирование занятия – освобождения АТС

Получение названия, занятие и освобождение ATC производится действиями z6, z7, z8, z9 автомата A0. Действие z6 получает название ATC и занимает ее, действие z8 только занимает ATC, действие z7 освобождает ATC, и, наконец, действие z9 получает название ATC в случае, когда происходит вызов абонента, а название ATC было выбрано вызывающим абонентом.

Необходимо, чтобы последовательность действий с АТС имела вид:

- получение названия АТС;
- занятие АТС:
- освобождение АТС.

Для тестирования были построены всевозможные циклы на графе переходов автомата A0, проходящие через состояние «Ожидание действий». Отмечались только действия z6, z7, z8 и z9.

```
!z6!z7
!z9
!z9!z8!z7
```

Анализ полученных данных показывает, что автомат реализует требуемые последовательности действий с АТС и никакие другие.

## 4.5.2. Тестирование занятия – освобождения телефонов

Занимает и освобождает телефоны автомат A1. Производится это с помощью действий z2, z3, z4 и z5. В соответствии с описаниями действий, приведенных в пункте 3.3.2, действия должны выполнятся парно: z2-z4 и z3-z5. Пары означают занятие-освобождение вызывающего и вызываемого абонентов соответственно.

Для тестирования были построены всевозможные циклы на графе переходов автомата A1, проходящие через состояние «Ожидание действий». Отмечались только действия z2, z3, z4 и z5.

```
!z2!z4
!z2!z3!z4!z5
!z2!z3!z5!z4
```

Анализ полученных данных показывает, что автомат реализует требуемые последовательности действий и никакие другие последовательности невозможны.

## 4.6. Построение диаграмм последовательности

Взаимодействие автоматов А0 и А1 тестировалось следующим образом: рассматривается граф переходов автомата А1;

- выбираются события, приходящие автомату A1 от автомата A0 и введенного дополнительно (разд. 3.3.2) автомата A2. Также выбираются все вызовы автоматов A0 и A2 автоматом A1;
- строятся все циклы, проходящие через состояние «Ожидание действий».

В результате таких действий получается следующий набор циклов:

```
->e2(->e1X)->e3

->e2(->e1X)<-A0(e22)->e3

->e2(->e1X)<-A0(e21)<-A2(e24)->e3<-A2(e22)

->e2(->e1X)<-A0(e21)<-A2(e24)->e22<-A0(e23)->e23<-A0(e22)->e3

->e2(->e1X)<-A0(e21)<-A2(e24)->e22<-A0(e23)->e3<-A2(e22)->e23
```

Эти циклы могут рассматриваться как всевозможные схемы взаимодействия автоматов – как всевозможные диаграммы последовательности. Действительно, в этих циклах описывается в какой последовательности происходит передача событий между автоматами. Например, рассмотрим второй цикл:

```
->e2(->e1X)<-A0(e22)->e3
```

В нем описывается следующая последовательность взаимодействия, сформированная с учетом схемы связей автомата A1 (из этой схемы, например, следует, что событие e2 поступает от автомата A0):

- приход события е 2 от автомата А0;
- приход произвольного количества событий e1x от автомата A0;
- вызов автоматом А1 автомата А0 с событием е22;
- приход события е 3 от автомата А0;

Анализ всех схем взаимодействия позволяет построить всевозможные диаграммы последовательности. Подробнее диаграммы последовательности описываются в следующем разделе.

## 4.6.1. Описание диаграммы последовательности

Для описания функций взаимодействия телефонов и ATC используется диаграмма последовательности [6]. Объекты на такой диаграмме изображаются прямоугольниками на вершине вертикальной пунктирной линии. Эта вертикальная линия называется линией жизни объекта. Каждое сообщение от одного объекта к другому изображается стрелкой

между линиями, а вызов собственного метода объекта – круглой стрелкой, начинающейся и заканчивающейся на одной вертикальной линии.

Как отмечалось выше, диаграммы последовательности могут быть построены из анализа полученных в разд. 4.6 данных. Рассмотрение графа переходов одного автомата гарантирует последовательное выполнение действий.

## 4.6.2. Диаграммы последовательности

Изобразим все построенные циклы в виде диаграмм последовательности. Тестирование заключается в проверке корректности каждой диаграммы и задании имени для нее.

#### Неполный набор номера




Рис. 8. Неполный набор номера

#### Абонент занят




Рис. 9. Абонент занят

#### Абонент не отвечает




Рис. 10. Абонент не отвечает

#### Окончание разговора вызываемым абонентом




Рис. 11. Окончание разговора вызываемым абонентом

#### Абонент свободен




Рис. 12. Окончание разговора вызывающим абонентом

#### 5. Заключение

В работе [7] рассмотрены методы совместного использования объектного и автоматного подходов. В настоящей работе представлен еще один метод взаимодействия автоматов в объектно-ориентированном программировании.

Достоинство предложенного метода состоит в устранении реентерабельности на уровне реализации автоматов с минимальными «потерями». Например, при устранении ее методом блокирования разделяемого ресурса (семафора), возникает опасность взаимной блокировки и полной остановки системы.

В предложенной реализации не происходит блокировки системы, и каждый автомат может рассматриваться как атомарная единица системы с независимыми от других автоматов входными и выходными воздействиями – автоматы связаны и как бы несвязаны одновременно.

Это обеспечивается за счет того, что одной из функций, реализуемых введенным базовым классом для реализации автоматов, является постановка приходящих автомату событий в очередь и последовательная их обработка в отдельном потоке, сформированном для этого автомата. Таким образом, при использовании данного метода применяется число потоков равное числу автоматов.

Недостаток метода состоит в невозможности утверждать, что вызванный автомат закончил обработку переданного события. Если в работе [2] использовался один поток и вызов автоматной функции останавливал выполнение действий до тех пор, пока событие не было обработано вызванным автоматом, то в данном случае вызов автомата не останавливает выполнение действий. При этом событие может быть обработано через неопределенное время, что определяется свойствами операционной системы в части организации переключений между потоками.

Также было произведено тестирование работы автоматов на основе анализа графа переходов этих автоматов. Тестирование на основе анализа графов переходов автоматов выполнялось, в том числе, и при помощи построенных по графам переходов диаграмм последовательности.

Отметим, что построение диаграмм последовательности по графам переходов отличает предлагаемый подход от классического [6], в котором эти два типа диаграмм обычно формально не связаны.

## Литература

- 1. *Мясников А.И*. Моделирование кнопочного телефона с использованием SWITCH-технологии. СПбГИТМО (ТУ), 2003, <a href="http://is.ifmo.ru">http://is.ifmo.ru</a>, раздел «Проекты».
- 2. *Шалыто А.А.*, *Туккель Н.И*. Реализация автоматов при программировании событийных систем //Программист. 2002. №4. <a href="http://is.ifmo.ru">http://is.ifmo.ru</a>, раздел «Статьи».
- 3. *Шалыто А.А.*, *Туккель Н.И*. SWITCH-технология автоматный подход к созданию программного обеспечения "реактивных" систем //Программирование. 2001. № 5. <a href="http://is.ifmo.ru">http://is.ifmo.ru</a>, раздел «Статьи».
- 4. *Гуисов М.И.*, *Кузнецов А.Б.*, *Шалыто А.А.* Интеграция механизма обмена сообщениями в Switch-технологию. СПбГИТМО (ТУ), 2003, <a href="http://is.ifmo.ru">http://is.ifmo.ru</a>, раздел «Проекты».
- 5. *Гуисов М.И.*, *Кузнецов А.Б.*, *Шалыто А.А.* Задача Д. Майхилла «Синхронизация цепи стрелков». Вариант 2. <a href="http://is.ifmo.ru">http://is.ifmo.ru</a>, раздел «Проекты».
- 6. *Фаулер М., Скотт К.* UML. Основы. СПб.: Символ-Плюс, 2002.
- 7. *Шалыто А.А.*, *Наумов Л.А*. Реализация автоматов в объектно-ориентированных программах //Мир ПК-Диск, 2004. №4. <a href="http://is.ifmo.ru">http://is.ifmo.ru</a>, раздел «Статьи».

## Приложение 1. Исходные коды программ

## Класс BaseAutomata

```
import java.util.*;
import java.text.*;
* Базовый автоматный класс. Реализует отложенный вызов автомата.<br/>cbr><br/>
* Потомки должны реализовать методы {@link #caseBlock(int p_Event)},
* {@link #stateChanged(int p_intOldState)}, Также потомки должны
* инициализировать {@link #m_strStateNames}, {@link #m_strEventNames},
* {@link #m_strActionNames}, {@link #m_strVarNames}.
public abstract class BaseAutomata implements Runnable
  /**Контекст проекта.*/
  /**Kohrekcr проекта.*/
 protected Context
  /**Автомат, вызвавший текущий автомат*/
 private String m_strCaller = null;
  /**Происходит ли обработка события*/
 private boolean m blnProcessingStarted = false;
  * Список состояний автомата. <br>
  * <b>Note:</b> Должен быть инициализирован в потомках.
 protected String[] m_strStateNames;
  * Список событий автомата. <br>
  * <b>Note:</b> Должен быть инициализирован в потомках.
 protected String[] m_strEventNames;
  /**
  * Список действий автомата.<br>
  * <b>Note:</b> Должен быть инициализирован в потомках.
 protected String[] m_strActionNames;
  /**
  * Список переменных автомата. <br>
   * <b>Note:</b> Должен быть инициализирован в потомках.
 protected String[] m_strVarNames;
  /**Уникальное в пределах контекста название автомата.*/
 protected String    m_strName;
  /**
  * Временной интервал между обработками событий. <br>
   * <b>Note:</b> Должен быть инициализирован в потомках.
 /**Текущее состояние автомата.*/
 protected int
                y;
```

```
/**Очередь входных событий автомата.*/
/**Нить автомата. Служебная переменная для корректного запуска и остановки
          автомата.*/
/**Строка "Пришло событие".*/
private String
              m_strEventFired;
/**Строка "Начало обработки события".*/
/**Строка "Начало конец события".*/
              m_strEndProcess;
private String
/**Строка "Текущее состояние".*/
private String
             m_strCurrState;
/**Строка "Новое состояние".*/
private String
              m_strNewState;
/**Строка "Выполнить действие".*/
private String
             m strZ;
/**Строка "Проверить условие".*/
private String     m_strX;
/**Строка "Истина".*/
/**Строка "Ложь".*/
private String     m_strFalse;
* Конструктор
 * @param p_strName Имя автомата.
 * @param p_ctx Kohtekct.
public BaseAutomata(String p_strName, Context p_ctx)
 ctx = p_ctx;
 m_strName = p_strName;
 m_events = new Vector();
 m_strEventFired = ctx.getParameter("EventFired_{0}.{1}");
 m_strStartProcess = ctx.getParameter("StartProcess_{0}.{1}");
 m_strTrue
                 = ctx.getParameter("TrueName");
 m_strTrue = ctx.getParameter("TrueName");
m_strFalse = ctx.getParameter("FalseName");
 y = 0;
```

```
/**
* Добавляет событие в очередь событий.
 * @param p_Event
                  Событие.
public void A(BaseEvent p_Event)
  ctx.getLogger(getName()).log(MessageFormat.format(m_strEventFired, new
             Object[] { new Integer(p_Event.getEvent()),
             m_strEventNames[p_Event.getEvent()]}), getName(), 0);
  synchronized(m events)
   m_events.addElement(p_Event);
    if (m_threadGo == null) start();
}
 * Запускает автомат. После обработки всех событий из очереди событий,
   автомат
 * "засыпает" (\{@link \; \#stop()\}). По приходу какого-либо события, автомат
 * начинает работу ({@link #start()}).
private void start()
  m_threadGo = new Thread(this);
  m_threadGo.start();
* Останавливает работу автомата. После обработки всех событий из очереди
   событий,
 * автомат * "засыпает" ({@link #stop()}). По приходу какого-либо события,
 * снова * начинает работу ({@link #start()}).
private void stop()
 m_threadGo = null;
}
 * Запускает {@link #caseBlock(int p_Event)} по-очереди для каждого события
 * очереди событий. После обработки последнего - останавливается.
public void run()
  Thread th = Thread.currentThread();
  boolean isEvent = false;
  BaseEvent event = null;
  while (th == m_threadGo)
    isEvent = false;
    event = null;
    //синхронизируемся по объекту очереди
    synchronized(m_events)
      if (!m_events.isEmpty())
```

```
m_events.remove(0);
        isEvent = true;
      else
      {
        // если очередь пуста - останавливаем поток, пока
        // очередной раз не вызовут метод A(int e)
        stop();
      }
    //конец синхронизации
    if (isEvent)
      int intOldState = y;
      ctx.getLogger(getName()).log(MessageFormat.format(m_strStartProcess,
             new Object[] {new Integer(event.getEvent()),
             m_strEventNames[event.getEvent()]}), getName(), 0);
      ctx.getLogger(getName()).log(MessageFormat.format(m_strCurrState, new
             Object[] { new Integer(y), m_strStateNames[y]}), getName(), 0);
      m_strCaller = event.getCaller();
      m_blnProcessingStarted = true;
      try
        caseBlock(event.getEvent());
      catch (Exception e)
        e.printStackTrace();
        ctx.getLogger(getName()).log("Error occured" + e.getMessage());
      m_blnProcessingStarted = false;
      ctx.getLogger(getName()).log(MessageFormat.format(m_strNewState, new
             Object[] { new Integer(y), m_strStateNames[y] } ), getName(), 0);
      ctx.getLogger(getName()).log(MessageFormat.format(m_strEndProcess,
             new Object[] {new Integer(event.getEvent()),
             m strEventNames[event.getEvent()]}), getName(), 0);
      if (intOldState != y) stateChanged(intOldState);
    trv
      Thread.sleep(m_intDelay);
    catch (InterruptedException e)
      e.printStackTrace();
  }
}
/**
 * Вызывает метод zXX данного класса. XX - номер, передаваемый в переменной
 * @param p_intNumber номер вызываемого метода
protected void z(int p_intNumber) throws Exception
  ctx.getLogger(getName()).log(MessageFormat.format(m_strZ, new Object[]
             {new Integer(p_intNumber), m_strActionNames[p_intNumber]}),
             getName(), 1);
  getClass().getDeclaredMethod("z" + p_intNumber, null).invoke(this, null);
```

event = (BaseEvent)m\_events.firstElement();

```
}
/**
 * Вычисляет значение условия хХХ данного класса. ХХ - номер, передаваемый
               в переменной
 * @param p_intNumber номер вычисляемого значения
protected boolean x(int p_intNumber) throws Exception
{
  boolean result = ((Boolean)getClass().getDeclaredMethod("x" +
             p_intNumber, null).invoke(this, null)).booleanValue();
  String strValueName;
  strValueName = result ? m_strTrue: m_strFalse;
  ctx.getLogger(getName()).log(MessageFormat.format(m_strX, new Object[]
             {new Integer(p_intNumber), m_strVarNames[p_intNumber],
             strValueName{), getName(), 1);
  return result;
}
 * Основная логика автомата.
 \star @param p_Event Входное событие.
protected abstract void caseBlock(int p_Event) throws Exception;
/**
* Запускается каждый раз, когда автомат перешел в новое состояние.
 * @param p_intOldState Старое состояние.
protected abstract void stateChanged(int p_intOldState);
/**
* Возвращает название вызвавшего автомата
 * @return название вызвавшего автомата
protected String getCaller() throws Exception
  if (m_blnProcessingStarted == false)
    throw new Exception("You can access this method only during event
            processing");
  return m_strCaller;
 * Возвращает имя автомата.
 \star @return Имя автомата.
public String getName()
 return m_strName;
```

}

#### Класс BaseEvent

```
Элементарное событие для автоматного взаимодействия
public class BaseEvent
  /**
  * Номер события
 private int m_event;
  /**
  * Название вызывающего автомата
  * /
 private String m_strCaller;
  /**
  * Конструктор
  * /
 public BaseEvent(int p_event, String p_strCaller)
   m_event = p_event;
   m_strCaller = p_strCaller;
  }
  * Возвращает номер события
  public int getEvent()
   return m_event;
  * Возвращает название вызывающего автомата
  public String getCaller()
   return m_strCaller;
}
```

## Класс А0

```
/**
* Конструктор.
* @param p_strName Название автомата (номер телефона).
 * @param p_phone Интерфейс телефона.
 * @param p_ctx
                    Контекст проекта.
* /
public A0(String p_strName, Phone p_phone, Context p_ctx)
{
  super(p_strName, p_ctx);
  m_strStateNames = new String[10];
  m_strEventNames = new String[25];
  m_strVarNames = new String[20];
  m_strActionNames = new String[30];
  int i;
  for(i = 0; i < 10; i++) m_strStateNames[i] = ctx.getParameter("A0.y" +</pre>
             i);
  for(i = 0; i < 25; i++) m_strEventNames[i] = ctx.qetParameter("A0.e" +</pre>
             i);
  for(i = 0; i < 20; i++) m_strVarNames[i] = ctx.getParameter("A0.x" +</pre>
             i);
  for(i = 0; i < 30; i++) m_strActionNames[i] = ctx.getParameter("A0.z" +</pre>
             i);
  m_intDelay = Integer.parseInt(ctx.getParameter("Delay") != null ?
             ctx.getParameter("Delay"): "10");
                  = new int[10];
  m_digits
                  = 0;
  m_intLength
  m_phone
                  = p_phone;
  m_strATSName
                  = null;
  stateChanged(0);
}
protected void caseBlock(int p_Event) throws Exception
  int e = p_Event;
  int yOld = y;
  switch (y)
    case 0:
                 (e == 24) {z(9); y=7;}
      if
      else if
                 (e == 2)
                               \{z(6);A1(2); y=3;\}
      else if
                 (e == 10)
                               \{z(10); z(20); y=1;\}
      else if
                 (e == 11)
                               \{z(11); z(21); y=1;\}
      else if
                 (e == 12)
                              \{z(12); z(22); y=1;\}
      else if
                               \{z(13); z(23); y=1;\}
                 (e == 13)
      else if
                 (e == 14)
                               \{z(14); z(24); y=1;\}
                               \{z(15);z(25); y=1;\}
      else if
                 (e == 15)
      else if
                 (e == 16)
                               \{z(16);z(26); y=1;\}
```

```
else if
             (e == 17)
                         \{z(17);z(27); y=1;\}
 else if
             (e == 18)
                          \{z(18); z(28); y=1;\}
             (e == 19)
                          \{z(19); z(29); y=1;\}
 else if
 break;
case 1:
 if
             (e == 2)
                           \{z(6);A1(2);A0(0); y=2;\}
 else if
             (e == 24)
                          \{z(4);z(5);z(9); y=7;\}
 else if
             ((e == 3) | (e == 4)) {z(4);z(5); y=0;}
 else if
             (e == 10)
                          \{z(10); z(20); y=1;\}
 else if
             (e == 11)
                          \{z(11);z(21); y=1;\}
 else if
             (e == 12)
                          \{z(12);z(22); y=1;\}
                           \{z(13); z(23); y=1; \}
 else if
             (e == 13)
 else if
             (e == 14)
                           \{z(14);z(24); y=1;\}
 else if
             (e == 15)
                           \{z(15);z(25); y=1;\}
 else if
             (e == 16)
                           \{z(16);z(26); y=1;\}
 else if
             (e == 17)
                           \{z(17);z(27); y=1;\}
 else if
             (e == 18)
                           \{z(18);z(28); y=1;\}
                           \{z(19);z(29); y=1;\}
 else if
             (e == 19)
 break;
case 2:
  if
             (e == 4)
                          \{A0(3);A0(2); y=3;\}
                          \{ y=3; \}
 else if
             (!(x(2)))
                         \{z(4);z(5);A1(3);z(7); y=0;\}
 else if
             (e == 3)
 else if
             ((x(2))&&(x(10))) {A1(10);z(3);A0(0); y=2;}
 else if
             ((x(2))&&(x(11)))
                                  \{A1(11);z(3);A0(0); y=2;\}
 else if
             ((x(2))&&(x(12)))
                                  \{A1(12);z(3);A0(0); y=2;\}
 else if
             ((x(2))&&(x(13)))
                                   \{A1(13);z(3);A0(0); y=2;\}
 else if
                                   \{A1(14);z(3);A0(0); y=2;\}
             ((x(2))&&(x(14)))
 else if
             ((x(2))&&(x(15)))
                                   \{A1(15);z(3);A0(0); y=2;\}
                                   \{A1(16);z(3);A0(0); y=2;\}
 else if
             ((x(2))&&(x(16)))
 else if
             ((x(2))&&(x(17)))
                                   \{A1(17);z(3);A0(0); y=2;\}
 else if
             ((x(2))&&(x(18)))
                                   \{A1(18);z(3);A0(0); y=2;\}
 else if
                                \{A1(19);z(3);A0(0); y=2;\}
             ((x(2))&&(x(19)))
```

```
break;
case 3:
 if
             (e == 22)
                          \{ y=4; \}
                           \{A1(10);z(20); y=3;\}
 else if
             (e == 10)
 else if
             (e == 11)
                           \{A1(11);z(21); y=3;\}
 else if
             (e == 12)
                           \{A1(12);z(22); y=3;\}
  else if
             (e == 13)
                           \{A1(13);z(23); y=3;\}
  else if
             (e == 14)
                           \{A1(14);z(24); y=3;\}
 else if
             (e == 15)
                           \{A1(15);z(25); y=3;\}
  else if
             (e == 16)
                           \{A1(16);z(26); y=3;\}
 else if
             (e == 17)
                           \{A1(17);z(27); y=3;\}
 else if
             (e == 18)
                           \{A1(18);z(28); y=3;\}
 else if
             (e == 19)
                           \{A1(19);z(29); y=3;\}
 else if
             (e == 4)
                           \{AO(3);AO(2); y=3;\}
  else if
             (e == 3)
                           \{z(4);z(5);A1(3);z(7); y=0;\}
 else if
             (e == 21)
                          \{ y=5; \}
 break;
case 4:
  if
             (e == 4)
                         \{A0(3);A0(2); y=3;\}
 else if
             (e == 3)
                         \{z(4);z(5);A1(3);z(7); y=0;\}
 break;
case 5:
             (e == 4)
                         \{A0(3);A0(2); y=3;\}
 else if
             (e == 23)
                         { y=6;}
 else if
             (e == 3)
                         \{z(4);z(5);A1(3);z(7); y=0;\}
 break;
case 6:
 if
             (e == 22)
                        \{ y=4; \}
 else if
             (e == 4)
                         \{A0(3);A0(2); y=3;\}
                         \{z(4);z(5);A1(3);z(7); y=0;\}
 else if
             (e == 3)
 break;
case 7:
             (e == 22)
 if
                         { y=0;}
  else if
             (e == 2)
                         \{z(8);A1(22); y=8;\}
 break;
```

```
case 8:
      if
                 (e == 3)
                             \{A1(23);z(7); y=0;\}
      else if
                 (e == 22)  { y=9; }
      break;
    case 9:
                             \{A1(23);z(7); y=0;\}
      if
                 (e == 3)
      break;
  }
  if (y == yOld) return;
  switch (y)
  }
}
protected void stateChanged(int p_intOldState)
  boolean b = true;
  if ((y == 0) | (y == 1) | (y == 7)) b = false;
 m_phone.setState(y, m_strStateNames[y], b);
}
/**
* Добавить цифру к набранному к данному моменту номеру.
* Можно набрать номер, а затем поднять трубку. В таком случае текущий
* набранный номер будет посылаться АТС.
 * @param x Цифра.
 * /
private void z1X(int x)
  if (m_intLength < 9)</pre>
   m_digits[m_intLength] = x;
    m_intLength = m_intLength + 1;
}
/**
* Добавить цифрц на дисплей.
 * @param x Цифра.
* /
private void z2X(int x)
  m_phone.displayAddString("" + x);
/**Удалить первую цифру из набранного к данному моменту номера.*/
protected void z3()
  for(int i = 1; i < m_intLength; i++)</pre>
    m_digits[i - 1] = m_digits[i];
 m_intLength = m_intLength - 1;
```

```
/**Очистить набранный к данному моменту номер.*/
protected void z4()
  m_{intLength} = 0;
/**Очистить дисплей.*/
protected void z5()
  m_phone.displayReset();
/**Занять АТС.*/
protected void z6()
  m_strATSName = ctx.getFreeATS();
/**Oсвободить ATC.*/
protected void z7() throws Exception
  ctx.setATSFree(m_strATSName);
 m_strATSName = null;
/**Подтвердить соединение с АТС*/
protected void z8() throws Exception
  ctx.occupyATS(m_strATSName);
/**Получить название АТС*/
protected void z9() throws Exception
  m_strATSName = getCaller();
/**{@link #z1X(int x)}, x = 0*/
protected void z10() {z1X(0);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 1*/
protected void z11() {z1X(1);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 2*/
protected void z12() {z1X(2);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 3*/
protected void z13() {z1X(3);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 4*/
protected void z14() {z1X(4);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 5*/
protected void z15() {z1X(5);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 6*/
protected void z16() {z1X(6);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 7*/
protected void z17() {z1X(7);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 8*/
protected void z18() {z1X(8);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 9*/
protected void z19() {z1X(9);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 0*/
protected void z20() {z2X(0);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 1*/
protected void z21() {z2X(1);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 2*/
protected void z22() {z2X(2);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 3*/
```

```
protected void z23() {z2X(3);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 4*/
protected void z24() {z2X(4);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 5*/
protected void z25() {z2X(5);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 6*/
protected void z26() {z2X(6);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 7*/
protected void z27() {z2X(7);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 8*/
protected void z28() {z2X(8);}
/**{@link #z2X(int x)}, x = 9*/
protected void z29() {z2X(9);}
/**
 * Текущая цифра - цифра х
 * @param x - проверяемая цифра.
 * @return Текущая цифра из буфера совпадает с х.
private boolean x1X(int x)
  return (m_intLength >= 1) && (m_digits[0] == x);
/**
* Есть ли еще цифры.
 * @return Есть ли еще цифры в буфере телефона.
protected boolean x2()
  return m_intLength >= 1;
/**{@link #x1X(int x)}, x = 0*/
protected boolean x10() {return x1X(0);}
/**{@link #x1X(int x)}, x = 1*/
protected boolean x11() {return x1X(1);}
/**{@link #x1X(int x)}, x = 2*/
protected boolean x12() {return x1X(2);}
/**{@link #x1X(int x)}, x = 3*/
protected boolean x13() {return x1X(3);}
/**{@link #x1X(int x)}, x = 4*/
protected boolean x14() {return x1X(4);}
/**{@link #x1X(int x)}, x = 5*/
protected boolean x15() {return x1X(5);}
/**{@link #x1X(int x)}, x = 6*/
protected boolean x16() {return x1X(6);}
/**{@link #x1X(int x)}, x = 7*/
protected boolean x17() {return x1X(7);}
/**{@link #x1X(int x)}, x = 8*/
protected boolean x18() {return x1X(8);}
/**{@link #x1X(int x)}, x = 9*/
protected boolean x19() {return x1X(9);}
/**
 * Запускает {@link A0} с событием е.
 \star @param e Событие.
private void A0(int e)
  this.A(new BaseEvent(e, getName()));
}
```

```
/**
  * Запускает {@link Al} с событием е.
  * @param е Событие.
  */
private void Al(int e)
{
  ctx.getAutomata(m_strATSName).A(new BaseEvent(e, getName()));
}
```

#### Класс А1

```
import java.util.*;
import java.util.*;
Автоматный класс, реализующий работу АТС.
public class Al extends BaseAutomata
  /**Объект, который будет отображать АТС*/
 private ATS m_ats;
  /**Номер телефона вызывающего абонента.*/
 private String m_strFirstSubscriber;
  /**Номер телефона вызываемого абонента.*/
 private String m_strSecondSubscriber;
  /**Набранная к данному моменту часть номера.*/
 private String m_strNumber;
  * Конструктор.
   * @param p_strName Название ATC.
   * @param p_ats
                       Интерфейс АТС.
   * @param p_ctx
                       Контекст проекта.
   * /
  public Al(String p_strName, ATS p_ats, Context p_ctx)
    super(p_strName, p_ctx);
    //gets the state names from applet parameters
    m_strStateNames = new String[6];
    m_strEventNames = new String[24];
    m_strVarNames = new String[3];
    m_strActionNames = new String[20];
    for(i = 0; i < 6; i++) m_strStateNames[i] = ctx.getParameter("A1.y"+ i);</pre>
    for(i = 0; i < 24; i++) m_strEventNames[i] = ctx.getParameter("A1.e"+ i);</pre>
    for(i = 0; i < 3; i++) m_strVarNames[i] = ctx.getParameter("A1.x" + i);
    for(i = 0; i < 20; i++) m strActionNames[i]= ctx.qetParameter("A1.z" +i);</pre>
    //initialize Delay Variable
    m_intDelay = Integer.parseInt(ctx.getParameter("Delay") != null ?
               ctx.getParameter("Delay"): "10");
    m_ats = p_ats;
    m_strNumber = "";
    stateChanged(0);
  }
```

```
protected void caseBlock(int p_Event) throws Exception
  int e = p_Event;
  int yOld = y;
  switch (y)
    case 0:
     if (e == 2) {z(2); y=1;}
     break;
    case 1:
                                            \{A0(22); y=2;\}
      if
                 ((x(1))&&(!(x(2))))
      else if
                 (e == 3)
                                            \{z(4);z(6); y=0;\}
      else if
                 ((e == 10)&&(!(x(1))))
                                            \{z(10);A1(0); y=1;\}
      else if
                 ((e == 11)&&(!(x(1))))
                                            \{z(11);A1(0); y=1;\}
      else if
                 ((e == 12)&&(!(x(1))))
                                            \{z(12);A1(0); y=1;\}
      else if
                 ((e == 13)&&(!(x(1))))
                                            \{z(13);A1(0); y=1;\}
      else if
                 ((e == 14)&&(!(x(1))))
                                            \{z(14);A1(0); y=1;\}
      else if
                 ((e == 15)&&(!(x(1))))
                                            \{z(15);A1(0); y=1;\}
      else if
                 ((e == 16)&&(!(x(1))))
                                            \{z(16);A1(0); y=1;\}
                 ((e == 17)&&(!(x(1))))
                                            \{z(17);A1(0); y=1;\}
      else if
      else if
                 ((e == 18)&&(!(x(1))))
                                            \{z(18);A1(0); y=1;\}
      else if
                 ((e == 19)&&(!(x(1))))
                                            \{z(19);A1(0); y=1;\}
      else if
                 ((x(1))&&(x(2)))
                                            \{z(3);A0(21);A2(24); y=4;\}
      break;
    case 2:
               (e == 3) {z(4);z(6); y=0;}
     break;
    case 3:
               (e == 23)
      if
                             \{z(5); y=0;\}
      break;
    case 4:
     if
                 (e == 22) {A0(23); y=5;}
                             \{z(4);z(5);z(6);A2(22); y=0;\}
      else if
                 (e == 3)
     break;
    case 5:
                              \{z(5);A0(22); y=2;\}
      if
                 (e == 23)
      else if
                (e == 3)
                              \{z(4);A2(22); y=3;\}
```

```
break;
  }
  if (y == yOld) return;
  switch (y)
    case 0:
      z(6);
      break;
  }
}
protected void stateChanged(int p_OldState)
  m_ats.setState(m_strStateNames[y]);
/**
* Добавить цифру к {@link #m_strNumber}.
 * @param x Цифра.
private void z1X(int x)
 m_strNumber += x;
  m_ats.setNumber(m_strNumber);
/**{@link #z1X(int x)}, x = 0*/
protected void z10() {z1X(0);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 1*/
protected void z11() {z1X(1);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 2*/
protected void z12() {z1X(2);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 3*/
protected void z13() {z1X(3);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 4*/
protected void z14() {z1X(4);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 5*/
protected void z15() {z1X(5);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 6*/
protected void z16() {z1X(6);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 7*/
protected void z17() {z1X(7);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 8*/
protected void z18() {z1X(8);}
/**{@link #z1X(int x)}, x = 9*/
protected void z19() {z1X(9);}
/**Занять телефон вызывающего абонента.*/
protected void z2() throws Exception
  m_strFirstSubscriber = getCaller();
  ctx.m_busyAutomatas.add(m_strFirstSubscriber);
}
```

```
/**Занять телефон вызываемого абонента.*/
protected void z3()
  ctx.m_busyAutomatas.add(m_strSecondSubscriber);
/**Освободить телефон вызывающего абонента.*/
protected void z4()
  ctx.m_busyAutomatas.remove(m_strFirstSubscriber);
/**Освободить телефон вызываемого абонента.*/
protected void z5()
  ctx.m_busyAutomatas.remove(m_strSecondSubscriber);
/**Сбросить набранный к данному моменту номер.*/
protected void z6()
 m_strNumber = "";
 m_ats.setNumber(m_strNumber);
/**Валидный номер.*/
protected boolean x1()
  return m_strNumber.length() == 7;
/**Вызываемый абонент свободен.*/
protected boolean x2()
  //автомат в списке занятых абонентов
  if (ctx.m_busyAutomatas.contains(m_strNumber))
    return false;
  //такого телефона не существует
  if (ctx.getAutomata(m_strNumber) == null)
    return false;
  m_strSecondSubscriber = m_strNumber;
  return true;
}
 * Послать событие p_intEvent автомату {@link A0}, реализующему телефон
   вызывающего абонента.
 * @param p_intEvent Событие.
private void A0(int p_intEvent)
  ctx.getAutomata(m_strFirstSubscriber).A(new BaseEvent(p_intEvent,
             getName());
}
* Послать событие p_intEvent автомату {@link A0}, реализующему телефон
   вызвывамого абонента.
* @param p_intEvent Событие.
private void A2(int p_intEvent)
```

#### Класс Context

```
import java.util.*;
import java.applet.*;
* Контекст проекта. Содержит названия всех автоматов.
public class Context
  /**Логер для логирования ошибок.*/
 private Logger
                   m_logger = null;
  /**Список автоматов.*/
 private Hashtable    m_hashAutomatas;
  /**Запускающий апплет.*/
 private Applet m_appMain;
  /**Список занятых автоматов.*/
 public Vector m_busyAutomatas = new Vector();
  /**Свободные ATC.*/
  public Hashtable m_hashFreeATS = new Hashtable();
  /**
  * Конструктор.
   * @param р_app Главный апплет приложения.
  public Context(Applet p_app)
    m_hashAutomatas = new Hashtable();
   m_appMain
                = p_app;
  * Возвращает экземпляр класса, обеспечивающий логинирование.
   * @param p_strLoggerName Главный апплет приложения. В данной реализации
     не функционален.
   * @return Экземпляр класса {@link Logger}.
  public Logger getLogger(String p_strLoggerName)
    if (m_logger == null)
     m_logger = new Logger(p_strLoggerName);
```

```
}
  return m_logger;
/**
 * Возвращает экземпляр класса, обеспечивающий логинирование.
 * @return Экземпляр класса {@link Logger}.
public Logger getLogger() { return getLogger(""); }
 * Добавляет автомат в контекст проекта.
 * @param p_automata Добавляемый автомат.
public void addAutomata(BaseAutomata p_automata)
  if (m_hashAutomatas.containsKey(p_automata.getName()))
    getLogger().log("Replace automata " + p_automata.getName(), "Context");
  m_hashAutomatas.put(p_automata.getName(), p_automata);
  if (p_automata.getClass().getName() == "A1")
    m_hashFreeATS.put(p_automata.getName(), "free");
  getLogger().log("Add automata " + p_automata.getName(), "Context");
}
/**
* Возвращает автомат с заданным именем.
 \star @param Имя автомата.
 * @return Автомат с указанным именем.
public BaseAutomata getAutomata(String p_strAutomataName)
  return (BaseAutomata) m_hashAutomatas.get(p_strAutomataName);
/**
 * Возвращвет параметр с заданным именем.
 * @param p_strParameterName Название параметра.
 * @return Параметр.
public String getParameter(String p_strParameterName)
  String strTmp = m_appMain.getParameter(p_strParameterName);
  return (strTmp == null) ? "#" + p_strParameterName + "#": strTmp;
}
 ^* Возвращает название свободной ATC. Может быть использовано в \{elink\}
   Context#getAutomata(String)} в качестве параметра.
 * @return Название свободной ATC.
 * /
public String getFreeATS()
  for (Enumeration e = m_hashFreeATS.keys(); e.hasMoreElements(); )
    String name = (String)e.nextElement();
    if (((String)m_hashFreeATS.get(name)).equals("free"))
      m_hashFreeATS.put(name, "busy");
```

```
return name;
   return null;
  * Занять АТС
  * @param p_strATSName Название ATC
 public void occupyATS(String p_strATSName) throws Exception
   String atsState = (String)m_hashFreeATS.get(p_strATSName);
   if ( (atsState == null) || (atsState == "free") )
     m_hashFreeATS.put(p_strATSName, "busy");
   else if (atsState == "busy")
     m_hashFreeATS.put(p_strATSName, "very busy");
   else if (atsState == "very busy")
      throw new Exception("ATS already busy");
  * Освобождает АТС.
  * @param p_strATSName Название ATC
 public void setATSFree(String p_strATSName) throws Exception
   String atsState = (String)m_hashFreeATS.get(p_strATSName);
   if ( (atsState == null) || (atsState == "free") )
      throw new Exception("ATS already free");
   else if (atsState == "busy")
     m_hashFreeATS.put(p_strATSName, "free");
   else if (atsState == "very busy")
     m_hashFreeATS.put(p_strATSName, "busy");
}
```

# Класс Logger

```
import java.text.*;
import java.util.*;

/**

* Класс обеспечивает логирование.
*/
public class Logger
{
```

```
/**Имя логера. В данной реализации не функционально*/
private String m_strName;
/**
* Конструктор.
 * @param p_strName Имя логгера. В данной реализации не функционально.
public Logger(String p_strName)
{
  m_strName = p_strName;
/**
 * Логирует сообщение.
 * @param p_strMessage Сообщение для логирования.
 * @param p_intLevel
                       Уровень вложенности сообщения.
 * @param p_strSource Источник сообщения.
public void log(String p_strMessage, String p_strSource, int p_intLevel)
  SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd-MM-yy hh.mm.S");
  String strTmp = sdf.format(new Date()) + "\t" + p_strSource + "\t:\t";
  for(int i = 0; i < p_intLevel; i++) { strTmp = strTmp + "\t"; }</pre>
  System.out.print(strTmp + p_strMessage + "\n");
}
/**
 * Логирует сообщение. Уровень вложенности 0, Название источника сообщения
    - пустая строка.
 * @param p_strMessage Сообщение для логирования.
public void log(String p_strMessage)
  log(p_strMessage, "", 0);
/**
 * Логирует сообщение. Уровень вложенности сообщения 0.
 * @param p_strMessage Сообщение для логирования.
 * @param p_strSource Источник сообщения.
public void log(String p_strMessage, String p_strSource)
  log(p_strMessage, p_strSource, 0);
```

#### Класс Phone

}

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.applet.*;
import java.net.*;
/**
* Интерфейс телефона. <br><br>* Состоит из:
* 
* cлова "Телефон";
* homepa телефона;
```

```
дисплея;
   стандартной кнопочной клавиатуры;
   кнопки "сброс";
   кнопки "поднять трубку";
   строки состояния.
* 
* /
public class Phone extends Panel implements ActionListener, Runnable
  /**Kohtekct проекта.*/
 private Context ctx;
 //interface controls
  /**Стандартная кнопочная клавиатура.*/
 private Button[] m_btnDigits;
  /**Кнопка "сброс".*/
 private Button m_btnReset;
  /**Кнопка "поднять трубку."*/
 private Button m_btnReciever;
  /**Дисплей.*/
 private Label
                m_lblDisplay;
  /**Строка состояния.*/
 private Label    m_lblState;
 /**Номер телефона.*/
 private String m_strAutomataName;
  /**Заголовок для кнопки "поднять трубку".*/
 private String m_strRecieverUp;
  /**Заголовок для кнопки "опустить трубку".*/
 private String m_strRecieverDown;
  /**Поток для визуализации звонка*/
 private Thread    m_threadGo;
  /**Аудио для проигрывания звонка*/
 private AudioClip m_audio;
  /**
  * Конструктор.
  * @param p_strAutomataName Номер телефона.
  * @param p_ctx Клнтекст проекта.
 public Phone(String p_strAutomataName, Context p_ctx)
   super(new BorderLayout(5, 5));
   ctx = p_ctx;
   m_strAutomataName = p_strAutomataName;
   m_strRecieverUp = ctx.getParameter("HangUp");
   m_strRecieverDown = ctx.getParameter("HangDown");
   initControls();
  }
  /**Инициализирует и размещает компоненты.*/
 private void initControls()
   setBackground(new Color(0, 0, 128));
   Label lblTelephone = new Label(ctx.getParameter("Telephone"));
   lblTelephone.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 20));
```

```
lblTelephone.setBackground(new Color(0, 0, 128));
lblTelephone.setForeground(Color.white);
lblTelephone.setAlignment(Label.CENTER);
Label lblNumber = new Label(m_strAutomataName);
lblNumber.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));
lblNumber.setBackground(new Color(0, 0, 128));
lblNumber.setForeground(Color.white);
lblNumber.setAlignment(Label.CENTER);
m_lblDisplay = new Label("");
m_lblDisplay.setBackground(new Color(255, 128, 64));
m_lblDisplay.setForeground(Color.white);
m_btnDigits = new Button[10];
for(int i = 0; i < 10; i++)
 m_btnDigits[i] = new Button(i + "");
 m btnDigits[i].setActionCommand("e1" + i);
 m_btnDigits[i].addActionListener(this);
m_btnReset = new Button("C");
m_btnReset.setActionCommand("e4");
m_btnReset.addActionListener(this);
m_btnReciever = new Button(m_strRecieverUp);
m_btnReciever.setActionCommand("e2");
m_btnReciever.addActionListener(this);
m_lblState = new Label("");
m_lblState.setBackground(Color.lightGray);
Panel pnlTitle
                  = new Panel(new BorderLayout(0, 0));
Panel pnlDisplay = new Panel(new BorderLayout(10, 10));
Panel pnlButtons = new Panel(new GridLayout(4, 3, 5, 5));
Panel pnlReciever = new Panel();
Panel pnlState
                  = new Panel(new GridLayout(1, 1));
pnlTitle.add(lblTelephone, BorderLayout.CENTER);
pnlTitle.add(lblNumber, BorderLayout.SOUTH);
pnlDisplay.add(m_lblDisplay, BorderLayout.CENTER);
for(int i = 1; i < 10; i++)
 pnlButtons.add(m_btnDigits[i]);
pnlButtons.add(new Label(""));
pnlButtons.add(m_btnDigits[0]);
pnlButtons.add(m_btnReset);
pnlReciever.add(m_btnReciever);
pnlState.add(m_lblState);
Panel tmp = new Panel(new BorderLayout(5, 5));
tmp.add(pnlTitle, BorderLayout.NORTH);
tmp.add(pnlDisplay, BorderLayout.SOUTH);
add(tmp, BorderLayout.NORTH);
add(pnlButtons, BorderLayout.CENTER);
```

```
tmp = new Panel(new BorderLayout(5, 5));
  tmp.add(pnlReciever, BorderLayout.NORTH);
  tmp.add(pnlState, BorderLayout.CENTER);
  add(tmp, BorderLayout.SOUTH);
  add(new Label(" "), BorderLayout.EAST);
  add(new Label(" "), BorderLayout.WEST);
public void actionPerformed(ActionEvent e)
  String strTmp = e.getActionCommand();
  if (strTmp == "e2")
  {
   A(2);
    return;
  if (strTmp == "e3")
   A(3);
    return;
  if (strTmp == "e4")
   A(4);
    return;
  for (int i = 10; i < 20; i++)</pre>
    if (strTmp.equals("e" + i))
     A(i);
      return;
}
/**
* Добавляет цифры к дисплею.
 * @param p_s Цифры.
public void displayAddString(String p_s)
  if (m_lblDisplay.getText().length() + p_s.length() < 11)</pre>
    m_lblDisplay.setText(m_lblDisplay.getText() + p_s);
/**Сбрасываетнабранный на дисплее номер.*/
public void displayReset()
 m_lblDisplay.setText("");
}
/**
* Меняет строку состояния и надпись на кнопке "поднять трубку".
* @param p_intState Номер состояния
 * @param p_stateName Название состояния.
 st @param isRecieverUp Поднята ли трубка.
```

```
* /
public void setState(int p_intState, String p_stateName, boolean
            isRecieverUp)
  m_lblState.setText(p_stateName);
  if (isRecieverUp)
   m_btnReciever.setLabel(m_strRecieverDown);
   m_btnReciever.setActionCommand("e3");
  }
  else
   m_btnReciever.setLabel(m_strRecieverUp);
   m_btnReciever.setActionCommand("e2");
  try
    if (m_audio != null)
     m_audio.stop();
     m_audio = null;
   String strFileName = null;
    switch(p_intState)
      case 7:
       strFileName = "ring.mid";
       break;
      case 5:
        strFileName = "long.mid";
       break;
      case 4:
      case 9:
        strFileName = "short.mid";
        break;
    if (strFileName != null)
     m_audio = Applet.newAudioClip(new URL("file:" + strFileName));
      m_audio.loop();
  catch(Exception e)
   ctx.getLogger("").log("Mid files unavailable");
  if (p_intState == 7)
   m_threadGo = new Thread(this);
   m_threadGo.start();
  }
  else
   m_threadGo = null;
}
/**Поток визуализации звонка*/
public void run()
```

```
Thread th = Thread.currentThread();
  m_lblDisplay.setBackground(new Color(0, 0, 0));
                                    <<<>>");
  m_lblDisplay.setText("
  boolean isNative = true;
  while (th == m_threadGo)
    if (isNative)
    {
     m_lblDisplay.setBackground(new Color(255, 255, 255));
     isNative = false;
    else
     m_lblDisplay.setBackground(new Color(255, 128, 64));
     isNative = true;
    try
     Thread.sleep(200);
    catch (InterruptedException e)
      e.printStackTrace();
  }
  if (m_lblDisplay.getText() == "
                                             <<<>>")
   m_lblDisplay.setText("");
  m_lblDisplay.setBackground(new Color(255, 128, 64));
}
* Запускает автомат {@link A0}.
 * @param p_event Событие.
private void A(int p_event)
  ctx.getAutomata(m_strAutomataName).A(new BaseEvent(p_event, null));
```

#### Класс ATS

```
/**Название АТС, которую визуализирует данный класс.*/
private String m_strAutomataName;
/**Kohtekct проекта.*/
private Context ctx;
/**
 * Конструктор.
 * @param p_strAutomataName Название ATC, которую визуализирует данный
   класс.
 * @param p_ctx
                            Контекст проекта.
 * /
public ATS(String p_strAutomataName, Context p_ctx)
  super(new BorderLayout(5, 5));
  setBackground(Color.black);
  m_strAutomataName = p_strAutomataName;
  ctx = p_ctx;
  initControls();
}
/**
 * Инициализирует строки и расставляет их.
private void initControls()
  m_lblState = new Label("");
  m_lblState.setBackground(Color.lightGray);
  m_lblState.setSize(200, 20);
  m_lblNumber = new Label("");
  m_lblNumber.setBackground(Color.lightGray);
  m_lblNumber.setSize(200, 20);
  add(m_lblState, BorderLayout.NORTH);
  add(m_lblNumber, BorderLayout.CENTER);
}
* Устанавливает новое значение строки состояния.
 * @param p_stateName Название нового состояния.
public void setState(String p_stateName)
 m_lblState.setText(p_stateName);
}
/**
* Устанавливает новое значение строки набранного к данному моменту номера.
 * @param p_strNumber Набранный к данному моменту номер.
public void setNumber(String p_strNumber)
 m_lblNumber.setText(p_strNumber);
}
```

#### Класс PhoneNet

```
import java.awt.*;
import java.applet.*;
/**Главный апплет.*/
public class PhoneNet extends Applet
  /**Первый телефон*/
  Phone phone1;
  /**Второй телефон*/
  Phone phone2;
  /**Инициализация компонентов и их расположение на панели апплета*/
  public void init()
    Context ctx;
    super.init();
    this.setLayout(new BorderLayout(10, 0));
    ctx = new Context(this);
    String phonelName = ctx.getParameter("PhonelName");
    String phone2Name = ctx.getParameter("Phone2Name");
    ATS ats1, ats2;
    String ats1Name = ctx.getParameter("ATS1Name");
    String ats2Name = ctx.getParameter("ATS2Name");
    phone1 = new Phone(phone1Name, ctx);
    phone2 = new Phone(phone2Name, ctx);
    ats1 = new ATS(ats1Name, ctx);
    ats2 = new ATS(ats2Name, ctx);
    ctx.addAutomata(new A0(phonelName, phonel, ctx));
    ctx.addAutomata(new A0(phone2Name, phone2, ctx));
    ctx.addAutomata(new Al(ats1Name, ats1, ctx));
    ctx.addAutomata(new A1(ats2Name, ats2, ctx));
    add(phone1, BorderLayout.EAST);
    add(phone2, BorderLayout.WEST);
    Panel pnlATS = new Panel(new GridLayout(4, 1, 0, 10));
    pnlATS.add(ats2);
    pnlATS.add(ats1);
    add(pnlATS, BorderLayout.CENTER);
```

# Приложение 2. Документ, сформированый программой JavaDoc

# **Class BaseAutomata**

java.lang.Object

BaseAutomata

#### **All Implemented Interfaces:**

java.lang.Runnable

#### **Direct Known Subclasses:**

A0, A1

public abstract class **BaseAutomata** extends java.lang.Object implements java.lang.Runnable

Базовый автоматный класс. Реализует отложенный вызов автомата.

 $\square$  Потомки должны реализовать методы  $\square$  caseBlock(int p\_Event), stateChanged(int p\_intOldState), Также потомки должны инициализировать m\_strStateNames, m\_strEventNames, m\_strActionNames, m\_strVarNames.

Field Summary	
protected <u>Context</u>	<u>сtх</u> Контекст проекта.
private boolean	m_blnProcessingStarted Происходит ли обработка события
private java.util.Vector	<u>m_events</u> Очередь входных событий автомата.
protected int	m_intDelay Временной интервал между обработками событий.
<pre>protected java.lang.String[]</pre>	m_strActionNames Список действий автомата.
private java.lang.String	m_strCaller Автомат, вызвавший текущий автомат
private java.lang.String	m_strCurrState Строка "Текущее состояние".
private java.lang.String	m_strEndProcess Строка "Начало конец события".
private java.lang.String	m_strEventFired Строка "Пришло событие".
<pre>protected java.lang.String[]</pre>	m_strEventNames Список событий автомата.
private	m_strFalse

java.lang.String	Строка "Ложь".
protected java.lang.String	<u>m_strName</u> Уникальное в пределах контекста название автомата.
private java.lang.String	<u>m_strNewState</u> Строка "Новое состояние".
private java.lang.String	m_strStartProcess Строка "Начало обработки события".
protected java.lang.String[]	m_strStateNames Список состояний автомата.
private java.lang.String	m_strTrue Строка "Истина".
protected java.lang.String[]	m_strVarNames Список переменных автомата.
private java.lang.String	m_strx Строка "Проверить условие".
private java.lang.String	m_strZ Строка "Выполнить действие".
private java.lang.Thread	<u>m_threadGo</u> Нить автомата.
protected int	<u>У</u> Текущее состояние автомата.

# **Constructor Summary**

BaseAutomata(java.lang.String p\_strName,
Конструктор

Context p\_ctx)

Method Summary	
void	A(BaseEvent p_Event) Добавляет событие в очередь событий.
protected abstract void	caseBlock(int p_Event) Основная логика автомата.
protected java.lang.String	getCaller() Возвращает название вызвавшего автомата
java.lang.String	<u>getName()</u> Возвращает имя автомата.
void	run()       Запускает caseBlock(int p_Event)     по-очереди для каждого события из очереди событий.
private void	start() Запускает автомат.
protected abstract void	stateChanged(int p_intOldState) Запускается каждый раз, когда автомат перешел в новое состояние.
private void	stop()           Останавливает работу автомата.

protected boolean	±(int p_intNumber) Вычисляет значение условия хХХ данного класса.
protected void	<u>z</u> (int p_intNumber) Вызывает метод zXX данного класса.

#### Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait wait, wait

# Field Detail

#### ctx

protected <u>Context</u> **сtx** Контекст проекта.

#### m\_strCaller

private java.lang.String m\_strCaller Автомат, вызвавший текущий автомат

#### m\_blnProcessingStarted

private boolean m\_blnProcessingStarted Происходит ли обработка события

#### m\_strStateNames

protected java.lang.String[] m\_strStateNames

Список состояний

Note: Должен быть инициализирован в потомках.

автомата.

#### $m_strEventNames$

protected java.lang.String[] m\_strEventNames

Список событий автомата.

**Note:** Должен быть инициализирован в потомках.

#### m\_strActionNames

protected java.lang.String[] m\_strActionNames

Список действий автомата.

**Note:** Должен быть инициализирован в потомках.

#### m\_strVarNames

protected java.lang.String[] m\_strVarNames

Список переменных **Note:** Должен быть инициализирован в потомках.

автомата.

#### m\_strName

protected java.lang.String m\_strName

Уникальное в пределах контекста название автомата.

#### m\_intDelay

protected int m\_intDelay

Временной интервал между обработками событий.

**Note:** Должен быть инициализирован в потомках.

#### y

protected int y

Текущее состояние автомата.

#### m\_events

private java.util.Vector m\_events

Очередь входных событий автомата.

#### m\_threadGo

private java.lang.Thread  $\mathbf{m}_{\mathbf{threadGo}}$ 

Нить автомата. Служебная переменная для корректного запуска и остановки автомата.

#### m\_strEventFired

private java.lang.String m\_strEventFired

Строка "Пришло событие".

#### m strStartProcess

private java.lang.String m\_strStartProcess

Строка "Начало обработки события".

#### m\_strEndProcess

```
private java.lang.String m_strEndProcess Строка "Начало конец события".
```

#### m\_strCurrState

private java.lang.String m\_strCurrState Строка "Текущее состояние".

#### m\_strNewState

private java.lang.String m\_strNewState Строка "Новое состояние".

#### m\_strZ

private java.lang.String m\_strZ Строка "Выполнить действие".

#### m\_strX

private java.lang.String m\_strX Строка "Проверить условие".

#### m\_strTrue

private java.lang.String m\_strTrue Строка "Истина".

#### m\_strFalse

private java.lang.String m\_strFalse Строка "Ложь".

# **Constructor Detail**

#### **BaseAutomata**

 $\label{eq:public BaseAutomata} public \ \mbox{\bf BaseAutomata}(\mbox{\tt java.lang.String p\_strName}, \\ \mbox{\tt \underline{Context}} \ p\_ctx)$ 

Конструктор

#### **Parameters:**

p\_strName - Имя автомата. p\_ctx - Контекст.

# **Method Detail**

#### A

```
public void A(BaseEvent p_Event)
```

Добавляет событие в очередь событий.

#### **Parameters:**

p\_Event - Событие.

#### start

```
private void start()
```

Запускает автомат. После обработки всех событий из очереди событий, автомат "засыпает"  $(\underline{stop}())$ . По приходу какого-либо события, автомат снова начинает работу  $(\underline{start}())$ .

#### stop

```
private void stop()
```

Останавливает работу автомата. После обработки всех событий из очереди событий, автомат \* "засыпает" (stop()). По приходу какого-либо события, автомат снова \* начинает работу (start()).

#### run

```
public void run()
```

Запускает <a href="mailto:caseBlock(int\_p\_Event">caseBlock(int\_p\_Event)</a> по-очереди для каждого события из очереди событий. После обработки последнего - останавливается.

#### **Specified by:**

run in interface java.lang.Runnable

#### $\mathbf{Z}$

Вызывает метод zXX данного класса. XX - номер, передаваемый в переменной

#### **Parameters:**

p\_intNumber - HOMEP ВЫЗЫВаемого метода

#### **Throws:**

java.lang.Exception

#### $\mathbf{x}$

```
 \begin{array}{c} \texttt{protected boolean } \boldsymbol{x}(\texttt{int p\_intNumber}) \\ & \texttt{throws java.lang.Exception} \end{array}
```

Вычисляет значение условия xXX данного класса. XX - номер, передаваемый в переменной

#### **Parameters:**

p\_intNumber - номер вычисляемого значения

#### **Throws:**

java.lang.Exception

#### caseBlock

protected abstract void caseBlock(int p\_Event)

throws java.lang.Exception

Основная логика автомата.

#### **Parameters:**

p\_Event - Входное событие.

#### **Throws:**

java.lang.Exception

#### stateChanged

protected abstract void stateChanged(int p\_intOldState)

Запускается каждый раз, когда автомат перешел в новое состояние.

#### **Parameters:**

p\_intOldState - Старое состояние.

#### getCaller

protected java.lang.String getCaller()

throws java.lang.Exception

Возвращает название вызвавшего автомата

#### **Returns:**

название вызвавшего автомата

#### **Throws:**

java.lang.Exception

#### getName

public java.lang.String getName()

Возвращает имя автомата.

#### **Returns:**

Имя автомата.

# Class BaseEvent

java.lang.Object

BaseEvent

#### public class BaseEvent

extends java.lang.Object

Елементарное событие для автоматного взаимодействия

# **Field Summary**

private int m\_event

Номер события

private java.lang.String Hазвание вызывающего автомата

# **Constructor Summary**

BaseEvent (int p\_event, Koнструктор

java.lang.String p\_strCaller)

# **Method Summary**

java.lang.String	<pre>getCaller()</pre>
	Возвращает название вызывающего автомата
int	<pre>getEvent()</pre>
	Возвращает номер события

#### Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait wait, wait

# **Field Detail**

#### m\_event

private int **m\_event** Номер события

#### m\_strCaller

private java.lang.String m\_strCaller Название вызывающего автомата

# **Constructor Detail**

#### **BaseEvent**

# **Method Detail**

#### getEvent

```
public int getEvent()

Возвращает номер события
```

#### getCaller

# Class A0

java.lang.Object

BaseAutomata

Α0

#### **All Implemented Interfaces:**

java.lang.Runnable

public class A0

extends **BaseAutomata** 

Автоматный класс, реализующий работу кнопочного телефона.

Field Summary	
private int[]	m_digits Набранный номер
private int	m_intLength Количество набранных цифр номера
private <u>Phone</u>	<u>m_phone</u> Интерфейс телефона
private java.lang.String	m_strATSName Название ATC, с которой соединен автомат.

#### Fields inherited from class **BaseAutomata**

# **Constructor Summary**

<u>AO</u>(java.lang.String p\_strName, <u>Phone</u> p\_phone, <u>Context</u> p\_ctx)
Конструктор.

Method Summary	
private void	<u><b>A0</b></u> (int e) Запускает <u>A0</u> с событием e.
private void	<u><b>A1</b></u> (int e) Запускает <u><b>A1</b></u> с событием e.
protected void	caseBlock(int p_Event)         Основная логика автомата.
protected void	stateChanged(int p_intOldState) Запускается каждый раз, когда автомат перешел в новое состояние.
protected	<u>x10</u> ()

```
boolean
                x1X(int x), x = 0
protected x11()
  boolean
                x1X(int x), x = 1
protected x12()
 boolean
                x1x(int x), x = 2
protected x13()
 boolean
                x1x(int x), x = 3
protected x14()
 boolean
                x1X(int x), X = 4
protected x15()
 boolean
                x1x(int x), x = 5
protected x16()
 boolean
                x1X(int x), X = 6
protected x17()
 boolean
                x1x(int x), x = 7
protected x18()
 boolean
                x1X(int x), X = 8
protected x19()
  boolean
                x1x(int x), x = 9
 private x1x(int x)
 boolean
                Текущая цифра - цифра х
protected x2()
 boolean
                Есть ли еще цифры.
protected | z10()
     void
                z1X(int x), X = 0
          z11()
protected
     void
                z1X(int x), x = 1
protected z12()
     void
                z1x(int x), x = 2
protected
     void
                z1x(int x), x = 3
protected z14()
     void
                z1x(int x), x = 4
protected z15()
     void
                z1X(int x), x = 5
          z16()
protected
     void
                z1X(int x), X = 6
protected z17()
     void
                z1x(int x), x = 7
protected z18()
     void
                z1X(int x), X = 8
protected z19()
     void
                z1X(int x), x = 9
  private z1x(int x)
     void
                Добавить цифру к набранному к данному моменту номеру.
```

```
protected z20()
     void
                z2X(int x), x = 0
protected z21()
     void
                z2X(int x), x = 1
protected z22()
     void
                z2X(int x), x = 2
protected
          z23()
     void
                z2x(int x), x = 3
protected z24()
     void
                z2X(int x), x = 4
protected z25()
     void
                z2X(int x), x = 5
protected z26()
     void
                z2X(int x), X = 6
protected z27()
     void
                z2X(int x), x = 7
protected z28()
     void
                z2X(int x), X = 8
protected <u>z29</u>()
     void
                z2X(int x), x = 9
 private z2x(int x)
     void
                Добавить цифрц на дисплей.
protected z3()
     void
                Удалить первую цифру из набранного к данному моменту номера.
protected <u>z4</u>()
     void
                Очистить набранный к данному моменту номер.
protected z5()
     void
                Очистить дисплей.
protected z6()
     void
                Занять АТС.
protected z7()
     void
                Освободить АТС.
protected z8()
     void
                Подтвердить соединение с АТС
protected z9()
     void
                Получить название АТС
```

#### **Methods inherited from class BaseAutomata**

A, getCaller, getName, run, x, z

#### Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait wait, wait

# **Field Detail**

#### m strATSName

```
private java.lang.String m_strATSName
```

Название ATC, с которой соединен автомат. Не null только во время набора номера и звонка

#### m\_digits

```
private int[] m_digits
Набранный номер
```

#### m\_intLength

```
private int m_intLength
Количество набранных цифр номера
```

#### m\_phone

```
private <u>Phone</u> m_phone
Интерфейс телефона
```

# **Constructor Detail**

#### $\mathbf{A0}$

#### **Parameters:**

```
p_strName - Название автомата (номер телефона).
p_phone - Интерфейс телефона.
p_ctx - Контекст проекта.
```

# **Method Detail**

#### caseBlock

```
stateChanged
protected void stateChanged(int p_intOldState)
      Description copied from class: BaseAutomata
      Запускается каждый раз, когда автомат перешел в новое состояние.
      Specified by:
      stateChanged in class BaseAutomata
      Parameters:
      p_intOldState - Старое состояние.
z1X
private void z1X(int x)
      Добавить цифру к набранному к данному моменту номеру. Можно набрать номер, а
      затем поднять трубку. В таком случае текущий набранный номер будет посылаться
      ATC.
      Parameters:
      × - Цифра.
z2X
private void z2X(int x)
      Добавить цифрц на дисплей.
      Parameters:
      x - Цифра.
z3
protected void z3()
      Удалить первую цифру из набранного к данному моменту номера.
z4
protected void z4()
      Очистить набранный к данному моменту номер.
z_5
protected void z5()
      Очистить дисплей.
```

# **z6**

protected void **z6**() Занять ATC.

```
z7
```

```
protected void z7()
           throws java.lang.Exception
      Освободить АТС.
      Throws:
      java.lang.Exception
z8
protected void z8()
           throws java.lang.Exception
      Подтвердить соединение с АТС
      Throws:
      java.lang.Exception
z9
protected void z9()
           throws java.lang.Exception
      Получить название АТС
      Throws:
      java.lang.Exception
z10
protected void z10()
      z1X(int x), x = 0
z11
protected void z11()
      z1x(int x), x = 1
z12
protected void z12()
      z1x(int x), x = 2
z13
protected void z13()
      z1x(int x), x = 3
```

```
protected void z14()
z1x(int x), x = 4
z15
protected void z15()
     z1X(int x), x = 5
z16
protected void z16()
      z1x(int x), x = 6
z17
protected void z17()
 z1X(int x), X = 7
z18
protected void z18()
     z1x(int x), x = 8
z19
protected void z19()
     z1x(int x), x = 9
z20
protected void z20()
    z2X(int x), x = 0
z21
protected void z21()
     z2X(int x), x = 1
z22
protected void z22()
     z2X(int x), x = 2
```

```
z23
```

```
protected void z23()

z2X(int x), x = 3
```

#### **z24**

```
protected void \mathbf{z24}()
\mathbf{z2X(int x)}, \mathbf{x} = 4
```

#### **z**25

```
protected void \mathbf{z25}()
\mathbf{z2X(int x)}, \mathbf{x} = \mathbf{5}
```

#### **z26**

```
protected void \mathbf{z26}()
\mathbf{z2X}(\text{int }\mathbf{x}), \mathbf{x} = \mathbf{6}
```

#### z27

```
protected void z27()
z2X(int x), x = 7
```

#### **z28**

```
protected void \mathbf{z28}()
\mathbf{z2X(int x)}, \mathbf{x} = \mathbf{8}
```

#### **z29**

```
protected void z29()
z2X(int x), x = 9
```

#### x1X

#### **Returns:**

Текущая цифра из буфера совпадает с х.

```
\mathbf{x2}
```

```
protected boolean \mathbf{x2}()
```

Есть ли еще цифры.

#### **Returns:**

Есть ли еще цифры в буфере телефона.

#### **x10**

```
protected boolean x10()
x1X(int x), x = 0
```

#### **x11**

```
protected boolean x11()
x1x(int x), x = 1
```

#### x12

```
protected boolean x12()
x1x(int x), x = 2
```

#### **x13**

```
protected boolean x13()
x1X(int x), x = 3
```

#### x14

```
protected boolean x14()
x1x(int x), x = 4
```

#### x15

```
protected boolean x15()

x1X(int x), X = 5
```

#### **x16**

```
protected boolean x16()
x1X(int x), X = 6
```

#### x17

```
protected boolean x17()
x1X(int x), x = 7
```

#### **x18**

```
protected boolean x18()
x1x(int x), x = 8
```

#### x19

```
protected boolean x19()
x1X(int x), X = 9
```

#### $\mathbf{A0}$

```
private void AO(int e)
Запускает AO с событием е.
Parameters:
е - Событие.
```

#### **A1**

```
private void A1(int e)
Запускает A1 с событием е.
Parameters:
e - Событие.
```

# Class A1

java.lang.Object

BaseAutomata

#### **A1**

#### **All Implemented Interfaces:**

java.lang.Runnable

public class A1

extends BaseAutomata

Автоматный класс, реализующий работу АТС.

# Field Summary private ATS m\_ats Объект, который будет отображать АТС private m\_strFirstSubscriber java.lang.String Номер телефона вызывающего абонента.

private java.lang.String	<u>m_strNumber</u> Набранная к данному моменту часть номера.
private java.lang.String	<u>m_strSecondSubscriber</u> Номер телефона вызываемого абонента.

#### Fields inherited from class **BaseAutomata**

ctx, m\_intDelay, m\_strActionNames, m\_strEventNames, m\_strName, m\_strStateNames, m\_strVarNames,  $\underline{y}$ 

# **Constructor Summary**

<u>Al</u>(java.lang.String p\_strName, <u>ATS</u> p\_ats, <u>Context</u> p\_ctx) Конструктор.

Method Summary					
private void	A0 (int p_intEvent) Послать событие p_intEvent автомату A0, реализующему телефон вызывающего абонента.				
private void	Al (int p_intEvent) Послать событие p_intEvent самому себе.				
private void	A2 (int p_intEvent) Послать событие p_intEvent автомату A0, реализующему телефон вызвывамого абонента.				
protected void	caseBlock (int p_Event)         Основная логика автомата.				
protected void	stateChanged(int p_OldState) Запускается каждый раз, когда автомат перешел в новое состояние.				
protected boolean	<u><b>х1</b></u> () Валидный номер.				
protected boolean					
protected void	<u>z16()</u> z1X(int x), x = 6				
protected	<b><u>z17</u></b> ()				

```
void
                z1x(int x), x = 7
protected z18()
     void
                z1x(int x), x = 8
protected z19()
     void
                z1X(int x), x = 9
  private z1x(int x)
     void
                Добавить цифру к m_strNumber.
protected z2()
     void
                Занять телефон вызывающего абонента.
protected z3()
     void
                Занять телефон вызываемого абонента.
protected z4()
     void
                Освободить телефон вызывающего абонента.
protected z5()
     void
                Освободить телефон вызываемого абонента.
protected z6()
     void
                Сбросить набранный к данному моменту номер.
```

```
Methods inherited from class <u>BaseAutomata</u>

A, getCaller, getName, run, x, z
```

#### Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

# **Field Detail**

#### m\_ats

private ATS m\_ats

Объект, который будет отображать АТС

#### m\_strFirstSubscriber

private java.lang.String m\_strFirstSubscriber Номер телефона вызывающего абонента.

#### m\_strSecondSubscriber

private java.lang.String m\_strSecondSubscriber Номер телефона вызываемого абонента.

#### m\_strNumber

Набранная к данному моменту часть номера.

# **Constructor Detail**

#### **A1**

#### **Parameters:**

```
p_strName - Название ATC.
p_ats - Интерфейс ATC.
p_ctx - Контекст проекта.
```

# **Method Detail**

#### caseBlock

### stateChanged

```
protected void stateChanged(int p_OldState)

Description copied from class: BaseAutomata
Запускается каждый раз, когда автомат перешел в новое состояние.

Specified by:
stateChanged in class BaseAutomata
Parameters:
p_OldState - Старое состояние.
```

#### z1X

```
private void z1X(int x)
Добавить цифру к <u>m_strNumber</u>.
Parameters:
x - Цифра.
```

#### **z10**

```
protected void z10()
z1x(int x), x = 0
z11
protected void z11()
     z1X(int x), x = 1
z12
protected void z12()
     z1x(int x), x = 2
z13
protected void z13()
z1X(int x), x = 3
z14
protected void z14()
     z1x(int x), x = 4
z15
protected void z15()
     z1x(int x), x = 5
z16
protected void z16()
    z1X(int x), x = 6
z17
protected void z17()
     z1X(int x), x = 7
z18
protected void z18()
    z1X(int x), x = 8
```

```
z19
```

```
protected void z19()
      z1X(int x), X = 9
z2
protected void z2()
           throws java.lang.Exception
      Занять телефон вызывающего абонента.
      Throws:
      java.lang.Exception
z3
protected void z3()
      Занять телефон вызываемого абонента.
z4
protected void z4()
      Освободить телефон вызывающего абонента.
z5
protected void z5()
      Освободить телефон вызываемого абонента.
z6
protected void z6()
      Сбросить набранный к данному моменту номер.
x1
protected boolean x1()
      Валидный номер.
\mathbf{x2}
protected boolean x2()
      Вызываемый абонент свободен.
```

private void A0(int p\_intEvent)

Послать событие p\_intEvent автомату  $\underline{A0}$ , реализующему телефон вызывающего абонента.

#### **Parameters:**

p\_intEvent - Событие.

#### **A2**

private void A2(int p\_intEvent)

Послать событие p\_intEvent автомату  $\underline{A0}$ , реализующему телефон вызвывамого абонента.

#### **Parameters:**

p\_intEvent - Событие.

#### **A1**

private void A1(int p\_intEvent)

Послать событие p\_intEvent самому себе.

#### **Parameters:**

p\_intEvent - Событие.

# **Class Context**

java.lang.Object

#### Context

#### public class Context

extends java.lang.Object

Контекст проекта. Содержит названия всех автоматов,

# Field Summary private java.applet.Applet m\_appMain 3anyckaющий апплет. java.util.Vector java.util.Vector private java.util.Hashtable m\_busyAutomatas Cписок занятых автоматов. private java.util.Hashtable Cписок автоматов. java.util.Hashtable m\_hashFreeATS Cвободные ATC. рrivate Logger логирования ошибок.

# **Constructor Summary**

Context(java.applet.Applet p\_app)

Конструктор.

Method Sumi	mary
void	addAutomata(BaseAutomata p_automata) Добавляет автомат в контекст проекта.
BaseAutomata	getAutomata(java.lang.String p_strAutomataName) Возвращает автомат с заданным именем.
java.lang.String	Bозвращает название свободной ATC.
Logger	getLogger() Возвращает экземпляр класса, обеспечивающий логинирование.
Logger	getLogger(java.lang.String p_strLoggerName) Возвращает экземпляр класса, обеспечивающий логинирование.
java.lang.String	getParameter(java.lang.String p_strParameterName) Возвращвет параметр с заданным именем.
void	occupyATS(java.lang.String p_strATSName) Занять ATC
void	setATSFree(java.lang.String p_strATSName)         Освобождает ATC.

#### Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait,
wait, wait

# **Field Detail**

#### m\_logger

private <u>Logger</u> m\_logger Логер для логирования ошибок.

# $m_hashAutomatas$

private java.util.Hashtable m\_hashAutomatas Список автоматов.

# m\_appMain

private java.applet.Applet m\_appMain Запускающий апплет.

#### m\_busyAutomatas

public java.util.Vector m\_busyAutomatas

#### m\_hashFreeATS

public java.util.Hashtable m\_hashFreeATS Свободные ATC.

#### **Constructor Detail**

#### **Context**

#### **Parameters:**

р\_арр - Главный апплет приложения.

# **Method Detail**

#### getLogger

```
public Logger getLogger(java.lang.String p_strLoggerName)
```

Возвращает экземпляр класса, обеспечивающий логинирование.

#### **Parameters:**

 $p\_strloggerName$  - Главный апплет приложения. В данной реализации не функционален.

#### **Returns:**

Экземпляр класса Logger.

#### getLogger

```
public Logger getLogger()
```

Возвращает экземпляр класса, обеспечивающий логинирование.

#### **Returns:**

Экземпляр класса Logger.

#### addAutomata

```
public void addAutomata(BaseAutomata p_automata)
```

Добавляет автомат в контекст проекта.

#### **Parameters:**

р\_аитомата - Добавляемый автомат.

#### getAutomata

```
public BaseAutomata getAutomata(java.lang.String p_strAutomataName)
```

Возвращает автомат с заданным именем.

#### **Returns:**

Автомат с указанным именем.

#### getParameter

public java.lang.String getParameter(java.lang.String p\_strParameterName)

Возвращвет параметр с заданным именем.

#### **Parameters:**

p\_strParameterName - Название параметра.

#### **Returns:**

Параметр.

#### getFreeATS

```
public java.lang.String getFreeATS()
```

Возвращает название свободной ATC. Может быть использовано в getAutomata(String) в качестве параметра.

#### **Returns:**

Название свободной АТС.

#### occupyATS

Занять АТС

#### **Parameters:**

p\_strATSName - Название ATC

#### **Throws:**

java.lang.Exception

#### setATSFree

```
public void setATSFree(java.lang.String p_strATSName)
```

throws java.lang.Exception

Освобождает АТС.

#### **Parameters:**

p\_strATSName - Название ATC

#### **Throws:**

java.lang.Exception

# **Class Logger**

java.lang.Object

#### Logger

#### public class Logger

extends java.lang.Object

Класс обеспечивает логирование.

# **Field Summary**

```
private java.lang.String Имя логера.
```

# **Constructor Summary**

```
Logger (java.lang.String p_strName)
Конструктор.
```

# Method Summary void log(java.lang.String p\_strMessage) Логирует сообщение. java.lang.String p\_strSource) Логирует сообщение. java.lang.String p\_strSource, void log(java.lang.String p\_strMessage, int p\_intLevel) java.lang.String p\_strSource, Логирует сообщение. Jorupyer сообщение.

#### Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait wait, wait

# **Field Detail**

#### m strName

private java.lang.String m\_strName
Имя логера. В данной реализации не функционально

# **Constructor Detail**

#### Logger

#### **Parameters:**

p\_strName - Имя логгера. В данной реализации не функционально.

# **Method Detail**

#### log

```
public void log(java.lang.String p_strMessage, java.lang.String p_strSource, int p_intLevel)

Логирует сообщение.
```

#### **Parameters:**

p\_strMessage - Сообщение для логирования.

```
p_intLevel - Уровень вложенности сообщения. p_strSource - Источник сообщения.
```

#### log

```
public void log(java.lang.String p_strMessage)
```

Логирует сообщение. Уровень вложенности 0, Название источника сообщения - пустая строка.

#### **Parameters:**

p\_strMessage - Сообщение для логирования.

#### log

Логирует сообщение. Уровень вложенности сообщения 0.

#### **Parameters:**

p\_strMessage - Сообщение для логирования. p\_strSource - Источник сообщения.

# **Class Phone**

```
java.lang.Object
    java.awt.Component
    java.awt.Container
    java.awt.Panel
```

#### Phone

#### **All Implemented Interfaces:**

javax.accessibility.Accessible, java.awt.event.ActionListener, java.util.EventListener, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, java.lang.Runnable, java.io.Serializable

телефона.

#### public class Phone

extends java.awt.Panel

 $implements\ java. awt. event. Action Listener,\ java. lang. Runnable$ 

Интерфейс

#### Состоит из:

- слова "Телефон";
- номера телефона;
- дисплея;
- стандартной кнопочной клавиатуры;
- кнопки "сброс";
- кнопки "поднять трубку";

• строки состояния.

#### See Also:

Serialized Form

# **Nested Class Summary**

#### Nested classes inherited from class java.awt.Panel

java.awt.Panel.AccessibleAWTPanel

#### Nested classes inherited from class java.awt.Container

java.awt.Container.AccessibleAWTContainer

#### Nested classes inherited from class java.awt.Component

java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy

Field Summary	
private <u>Context</u>	Контекст проекта.
private java.applet.AudioClip	<u>m_audio</u> Аудио для проигрывания звонка
<pre>private java.awt.Button[]</pre>	m_btnDigits Стандартная кнопочная клавиатура.
private java.awt.Button	m_btnReciever Кнопка "поднять трубку."
private java.awt.Button	<u>m_btnReset</u> Кнопка "сброс".
private java.awt.Label	<u>m_lblDisplay</u> Дисплей.
private java.awt.Label	<u>m_lblstate</u> Строка состояния.
private java.lang.String	m_strAutomataName Номер телефона.
private java.lang.String	m_strRecieverDown Заголовок для кнопки "опустить трубку".
private java.lang.String	m_strRecieverUp Заголовок для кнопки "поднять трубку".
private java.lang.Thread	m_threadGo Поток для визуализации звонка

#### Fields inherited from class java.awt.Panel

#### Fields inherited from class java.awt.Container

#### Fields inherited from class java.awt.Component

BOTTOM\_ALIGNMENT, CENTER\_ALIGNMENT, LEFT\_ALIGNMENT, RIGHT\_ALIGNMENT, TOP\_ALIGNMENT

#### Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver

ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH

# **Constructor Summary**

# **Method Summary** private A(int p\_event) void Запускает автомат до. void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) void displayAddString(java.lang.String p\_s) Добавляет цифры к дисплею. void displayReset() Сбрасываетнабранный на дисплее номер. private | initControls() void Инициализирует и размещает компоненты. void | run() Поток визуализации звонка void setState(int p\_intState, java.lang.String p\_stateName, boolean isRecieverUp) Меняет строку состояния и надпись на кнопке "поднять трубку".

#### Methods inherited from class java.awt.Panel

addNotify, getAccessibleContext

#### Methods inherited from class java.awt.Container

add, add, add, add, add, addContainerListener, addImpl, addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getAlignmentX getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount getComponents, getContaimerListeners, getFocusTraversalKeys, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getListeners, getMaximumSize, getMinimumSize, getPreferredSize, insets, invalidate, isAncestorOf
isFocusCycleRoot, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicySet, layout, list isAncestorOf, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, paramString, preferredSize print, printComponents, processContainerEvent, processEvent, remove, remove removeAll, removeContainerListener, removeNotify, setFocusCycleRoot, setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFont, setLayout, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, update, validate, validateTree

#### Methods inherited from class java.awt.Component

action, add, addComponentListener, addFocusListener. addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFocusCycleRootAncestor, getFocusListeners, getFocusTraversalKeysEnabled getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getGraphicsConfiguration getHierarchyListeners, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getIgnoreRepaint, getInputContext, getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocale, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen. getMouseListeners, getMouseMotionListeners getName, getParent, getMouseWheelListeners, getPeer, getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize, getToolkit, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus hide, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isOpaque, isShowing, isValid isVisible, keyDown, keyUp, list, list, location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, postEvent, prepareImage, prepareImage, printAll, processHierarchyBoundsEvent processComponentEvent, processFocusEvent, processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, remove, removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds setBounds, setComponentOrientation, setCursor, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint setLocale, setLocation, setLocation, setName, setSize, setSize, setVisible show, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle

#### Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

# **Field Detail**

#### ctx

private <u>Context</u> **ctx** Контекст проекта.

#### m\_btnDigits

private java.awt.Button[] m\_btnDigits Стандартная кнопочная клавиатура.

## $m\_btnReset$

private java.awt.Button m\_btnReset Кнопка "сброс".

#### m\_btnReciever

private java.awt.Button m\_btnReciever Кнопка "поднять трубку."

#### m\_lblDisplay

private java.awt.Label **m\_lblDisplay** Дисплей.

#### m\_lblState

private java.awt.Label m\_lblState Строка состояния.

#### m\_strAutomataName

private java.lang.String m\_strAutomataName Номер телефона.

#### m\_strRecieverUp

private java.lang.String m\_strRecieverUp Заголовок для кнопки "поднять трубку".

#### m\_strRecieverDown

private java.lang.String m\_strRecieverDown Заголовок для кнопки "опустить трубку".

#### m\_threadGo

private java.lang.Thread m\_threadGo Поток для визуализации звонка

#### m\_audio

# **Constructor Detail**

#### **Phone**

#### **Parameters:**

 $p_strAutomataName - Номер телефона.$   $p_ctx - Клнтекст проекта.$ 

# **Method Detail**

#### initControls

```
private void initControls()

Инициализирует и размещает компоненты.
```

#### actionPerformed

# displayAddString

```
public void displayAddString(java.lang.String p_s)
Добавляет цифры к дисплею.
Parameters:
p_s - Цифры.
```

#### displayReset

```
public void displayReset()

Сбрасываетнабранный на дисплее номер.
```

#### setState

#### run

```
public void run()
Поток визуализации звонка
Specified by:
run in interface java.lang.Runnable
```

#### A

```
private void A(int p_event)
Запускает автомат A0.
Parameters:
p_event - Событие.
```

# **Class ATS**

```
java.lang.Object
    java.awt.Component
    java.awt.Container
    java.awt.Panel
```

#### ATS

#### **All Implemented Interfaces:**

javax.accessibility.Accessible, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable

#### public class ATS

extends java.awt.Panel

Интерфейс АТС. Состоит из строки состояния и строки набранного к данному моменту номера.

#### See Also:

Serialized Form

# **Nested Class Summary**

#### Nested classes inherited from class java.awt.Panel

java.awt.Panel.AccessibleAWTPanel

#### Nested classes inherited from class java.awt.Container

java.awt.Container.AccessibleAWTContainer

#### Nested classes inherited from class java.awt.Component

java.awt.Component.AccessibleAWTComponent,
java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy

Field Summa	ry
private <u>Context</u>	Контекст проекта.
private java.awt.Label	m_lblNumber Набранный к данному моменту номер.
private java.awt.Label	m_lblstate Строка состояния.
private java.lang.String	m_strAutomataName Название ATC, которую визуализирует данный класс.

# Fields inherited from class java.awt.Panel

# Fields inherited from class java.awt.Container

Fields inherited from c	elass java.awt.Component		
BOTTOM_ALIGNMENT,	CENTER_ALIGNMENT,	LEFT_ALIGNMENT,	RIGHT_ALIGNMENT,
TOP_ALIGNMENT			

# Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH

# Constructor Summary <u>ATS</u>(java.lang.String p\_strAutomataName, Конструктор.

Metho	od Summary
private void	initControls() Инициализирует строки и расставляет их.
void	setNumber(java.lang.String p_strNumber) Устанавливает новое значение строки набранного к данному моменту номера.
void	setState(java.lang.String p_stateName) Устанавливает новое значение строки состояния.

Methods in	herited from class java.awt.Panel
addNotify,	getAccessibleContext

#### Methods inherited from class java.awt.Container

add, add, addContainerListener, addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getAlignmentX getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount getComponents, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getListeners, getMaximumSize, getMinimumSize, getPreferredSize, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, paramString, preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, processEvent, remove, remove, removeAll, removeContainerListener, removeNotify, setFocusCycleRoot, setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFont, setLayout, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, update, validateTree

#### Methods inherited from class java.awt.Component

addComponentListener, addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener addMouseListener, addKeyListener, addMouseMotionListener addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents. contains, createImage, createImage, createVolatileImage, contains, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget getFocusCycleRootAncestor, getFocusListeners, getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getGraphicsConfiguration getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputContext, getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocale, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, getMouseWheelListeners, getParent, getName, getPeer, getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize, getToolkit, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isOpaque, isShowing, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, postEvent, prepareImage, prepareImage, printAll, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent processComponentEvent, processInputMethodEvent, processHierarchyEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, remove removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds, setBounds, setComponentOrientation, setCursor, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, setName, setSize, setSize, setVisible, show, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle

#### Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait,
wait

# Field Detail

#### m lblState

```
private java.awt.Label m_lblState Строка состояния.
```

#### $m_lblNumber$

```
private java.awt.Label m_lblNumber 
Набранный к данному моменту номер.
```

#### m\_strAutomataName

```
private java.lang.String m_strAutomataName
Название ATC, которую визуализирует данный класс.
```

#### ctx

```
private <u>Context</u> сtx
Контекст проекта.
```

# **Constructor Detail**

#### **ATS**

#### **Parameters:**

 $p_str$ AutomataName - Название ATC, которую визуализирует данный класс.  $p_ctx$  - Контекст проекта.

# **Method Detail**

#### **initControls**

```
private void initControls()
Инициализирует строки и расставляет их.
```

#### setState

```
public void setState(java.lang.String p_stateName)
Устанавливает новое значение строки состояния.
Parameters:

p_stateName - Название нового состояния.
```

#### setNumber

```
public void setNumber(java.lang.String p_strNumber)
```

Устанавливает новое значение строки набранного к данному моменту номера.

#### **Parameters:**

p\_strNumber - Набранный к данному моменту номер.

# **Class PhoneNet**

```
java.lang.Object
    java.awt.Component
        java.awt.Container
        java.awt.Panel
        java.applet.Applet
```

#### PhoneNet

#### **All Implemented Interfaces:**

javax.accessibility.Accessible, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable

# $public\ class\ \textbf{PhoneNet}$

extends java.applet.Applet

Главный апплет.

#### See Also:

Serialized Form

# **Nested Class Summary**

#### Nested classes inherited from class java.applet.Applet

java.applet.Applet.AccessibleApplet

#### Nested classes inherited from class java.awt.Panel

java.awt.Panel.AccessibleAWTPanel

#### Nested classes inherited from class java.awt.Container

java.awt.Container.AccessibleAWTContainer

#### Nested classes inherited from class java.awt.Component

```
java.awt.Component.AccessibleAWTComponent,
```

java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy

# Field Summary

(package private Phone	
(package private <u>Phone</u>	

#### Fields inherited from class java.applet.Applet

#### Fields inherited from class java.awt.Panel

#### Fields inherited from class java.awt.Container

#### Fields inherited from class java.awt.Component

BOTTOM\_ALIGNMENT, CENTER\_ALIGNMENT, LEFT\_ALIGNMENT, RIGHT\_ALIGNMENT, TOP\_ALIGNMENT

#### Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver

ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH

# **Constructor Summary**

PhoneNet()

# **Method Summary**

void init()

Инициализация компонентов и их расположение на панели аппдета

#### Methods inherited from class java.applet.Applet

destroy, getAccessibleContext, getAppletContext, getAppletInfo, getAudioClip, getAudioClip, getCodeBase, getDocumentBase, getImage, getImage, getLocale getParameter, getParameterInfo, isActive, newAudioClip, play, play, resize resize, setStub, showStatus, start, stop

#### Methods inherited from class java.awt.Panel

addNotify

#### Methods inherited from class java.awt.Container

findComponentAt, findComponentAt, deliverEvent. doLayout, getAlignmentX getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount getContainerListeners, getComponents, getFocusTraversalKeys, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getListeners, getMaximumSize, getPreferredSize, getMinimumSize, insets, invalidate, isAncestorOf isFocusCycleRoot, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, paramString, preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, processEvent, remove, remove removeNotify, removeContainerListener, setFocusCycleRoot removeAll. setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFont, setLayout, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, update, validate, validateTree

#### Methods inherited from class java.awt.Component

addComponentListener, action. addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, bounds, addMouseWheelListener, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains. createImage, createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget getFocusCycleRootAncestor, getFocusListemers, getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getGraphicsConfiguration getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners, getInputContext, getInputMethodListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize getToolkit, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isOpaque, isShowing, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, location, lostFocus, mouseDown mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, postEvent, prepareImage, prepareImage, printAll processFocusEvent, processComponentEvent, processHierarchyBoundsEvent, processKeyEvent processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, remove removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBomdsListener, removeInputMethodListener, removeHierarchyListener, removeKeyListener removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, reshape, setBackground, setBounds, setBounds, setComponentOrientation, setCursor, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, setName, setSize, setSize, setVisible, show, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle

#### Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

# Field Detail

#### phone1

#### phone2

Phone phone2

Второй телефон

# **Constructor Detail**

#### **PhoneNet**

public PhoneNet()

# **Method Detail**

#### init

public void init()

Инициализация компонентов и их расположение на панели аппдета

# Приложение 3. Пример log-файла

```
19-01-05 02.16.921
                   Context :
                                Add automata 1234567
                   Context :
                                Add automata 7654321
10-12-04 02.16.937
10-12-04 02.16.937 Context:
                                Add automata ATS1
10-12-04 02.16.937 Context:
                                Add automata ATS2
10-12-04 02.16.796 7654321 :
                               Произошло событие ell (Нажать цифру 1).
10-12-04 02.16.812
                    7654321 :
                               Обработка события ell (Нажать цифру 1).
10-12-04 02.16.812
                   7654321 :
                               Текущее состояние автомата 0 (Ожидание
                                действий).
10-12-04 02.16.812
                    7654321 :
                                   Выполнение действия z11 (Добавить 1).
10-12-04 02.16.812
                    7654321 :
                                   Выполнение действия z21 (Добавить 1).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.812
                    7654321 :
                               Конец обработки события el1 (Нажать цифру 1).
10-12-04 02.16.421
                    7654321 :
                               Произошло событие e12 (Нажать цифру 2).
10-12-04 02.16.421
                    7654321 :
                               Обработка события e12 (Нажать цифру 2).
10-12-04 02.16.421 7654321 :
                               Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.421
                    7654321 :
                                   Выполнение действия z12 (Добавить 2).
10-12-04 02.16.421
                    7654321 :
                                   Выполнение действия z22 (Добавить 2).
10-12-04 02.16.421 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
                   7654321 :
10-12-04 02.16.421
                               Конец обработки события e12 (Нажать цифру 2).
                   7654321 :
10-12-04 02.16.812
                               Произошло событие e13 (Нажать цифру 3).
                               Обработка события e13 (Нажать цифру 3).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                               Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                                   Выполнение действия z13 (Добавить 3).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                                   Выполнение действия z23 (Добавить 3).
10-12-04 02.16.827 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
10-12-04 02.16.827 7654321 :
                               Конец обработки события e13 (Нажать цифру 3).
```

```
10-12-04 02.16.312 7654321 :
                                Произошло событие e14 (Нажать цифру 4).
10-12-04 02.16.312 7654321 :
                                Обработка события e14 (Нажать цифру 4).
10-12-04 02.16.312 7654321 :
                                Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.312 7654321 :
                                    Выполнение действия z14 (Добавить 4).
10-12-04 02.16.312 7654321 :
                                    Выполнение действия z24 (Добавить 4).
10-12-04 02.16.312 7654321 :
                                Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.312 7654321 :
                                Конец обработки события e14 (Нажать цифру 4).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                                Произошло событие е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                                Обработка события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                                Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                                    Выполнение действия z6 (Занять ATC).
10-12-04 02.16.812 ATS2
                                Произошло событие е2 (Поднять трубку).
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.812 7654321 :
                                Конец обработки события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.812 ATS2
                                Обработка события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.812 ATS2
                                Текущее состояние автомата 0 (Ожидание
                                действий).
10-12-04 02.16.812 ATS2
                                    Выполнение действия z2 (Занять
                                вызывающего).
10-12-04 02.16.812 ATS2
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.812 ATS2
                                Конец обработки события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.921 7654321 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.921 7654321 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.921 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.921 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.921 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х10 (Цифра
                                0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.921 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.921 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х11 (Цифра
                                1). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.921 ATS2
                                Произошло событие ell (Набрать 1).
10-12-04 02.16.921
                   7654321 :
                                    Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04 02.16.921 7654321 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.921 7654321:
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.921 7654321 : 10-12-04 02.16.921 ATS2 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
                                Обработка события ell (Набрать 1).
10-12-04 02.16.921 ATS2
                            :
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.921 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.937 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.937 ATS2
                            :
                                    Выполнение действия z11 (Добавить 1).
10-12-04 02.16.937 ATS2
                            :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.937 ATS2
                            :
                                Конец обработки события ell (Набрать 1).
10-12-04 02.16.937 ATS2
10-12-04 02.16.30
                    7654321 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
                    7654321 :
10-12-04 02.16.30
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.30
                    7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.30
                   7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.30
                   7654321 :
                                    Проверика значения переменной х10 (Цифра
                                0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.30
                    7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.30
                    7654321 :
                                    Проверика значения переменной х11 (Цифра
                                1). Значение: Ложь.
```

10-12-04	02.16.30	7654321	:	Проверика значения переменной х2 (Есть
				цифры). Значение: Истина.
10-12-04	02.16.30	7654321	:	Проверика значения переменной х12 (Цифра
				2). Значение: Истина.
	02.16.30		:	Произошло событие e12 (Набрать 2).
	02.16.30	7654321	:	Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04	02.16.30	7654321	:	Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04	02.16.30	7654321	:	Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04	02.16.30	7654321	:	Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04	02.16.46	ATS2	:	Обработка события еО (Проверка).
	02.16.46	ATS2	:	Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
	02.16.46	ATS2	:	Проверика значения переменной $x1$
10 12 01	02.120.10	11102		(Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04	02.16.46	ATS2	:	Проверика значения переменной x1
10 12 01	02.10.10	11102		(Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04	02.16.46	ATS2	:	Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
	02.16.46	ATS2		
			:	Конец обработки события е0 (Проверка).
	02.16.140	7654321		Обработка события еО (Проверка).
	02.16.140	7654321		Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04	02.16.140	7654321	:	Проверика значения переменной ${f x2}$ (Есть
				цифры). Значение: Истина.
10-12-04	02.16.140	7654321	:	Проверика значения переменной ${f x2}$ (Есть
				цифры). Значение: Истина.
10-12-04	02.16.140	7654321	:	Проверика значения переменной х10 (Цифра
				0). Значение: Ложь.
10-12-04	02.16.140	7654321	:	Проверика значения переменной х2 (Есть
				цифры). Значение: Истина.
10-12-04	02.16.140	7654321	:	Проверика значения переменной х11 (Цифра
				1). Значение: Ложь.
10-12-04	02.16.140	7654321	:	Проверика значения переменной х2 (Есть
10 11 01	02.120.110	, 00 10 11		цифры). Значение: Истина.
10-12-04	02.16.140	7654321	•	Проверика значения переменной х12 (Цифра
10 12 04	02.10.140	7034321	•	2). Значение: Ложь.
10-12-04	02.16.140	7654321		Проверика значения переменной х2 (Есть
10-12-04	02.10.140	7034321	•	цифры). Значение: Истина.
10-12-04	02.16.140	7654321		Проверика значения переменной х13 (Цифра
10 12 04	02.10.140	7034321	•	3). Значение: Истина.
10-12-04	02.16.140	ATS2	:	Произошло событие e13 (Набрать 3).
	02.16.110	7654321		Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
	02.16.140	7654321		Произошло событие е0 (Проверка).
	02.16.140	7654321		Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
	02.16.140	7654321		
				Конец обработки события е0 (Проверка).
	02.16.140	ATS2	:	Обработка события e12 (Набрать 2).
	02.16.140	ATS2	:	Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04	02.16.155	ATS2	:	Проверика значения переменной х1
10 10 04	00 16 155	3 ELG 0		(Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04	02.16.155	ATS2	:	Проверика значения переменной х1
	00 46 5			(Правильный номер). Значение: Ложь.
	02.16.155	ATS2	:	Выполнение действия z12 (Добавить 2).
	02.16.155	ATS2	:	Произошло событие еО (Проверка).
	02.16.155	ATS2	:	Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04	02.16.155	ATS2	:	Конец обработки события e12 (Набрать 2).
10-12-04	02.16.249	7654321	:	Обработка события еО (Проверка).
10-12-04	02.16.249	7654321	:	Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
	02.16.249	7654321	:	Проверика значения переменной $\mathbf{x}2$ (Есть
				цифры). Значение: Истина.
10-12-04	02.16.249	7654321	:	Проверика значения переменной х2 (Есть
				цифры). Значение: Истина.
10-12-04	02.16.249	7654321	:	Проверика значения переменной х10 (Цифра
				0). Значение: Ложь.
	02.16.249	7654321	:	·
	02.16.249	7654321	:	Проверика значения переменной $\mathbf{x}2$ (Есть
10-12-04	02.16.249	7654321 7654321		Проверика значения переменной $x2$ (Есть цифры). Значение: Истина.
10-12-04				Проверика значения переменной $\mathbf{x}2$ (Есть

```
10-12-04 02.16.265 ATS2
                                Обработка события e13 (Набрать 3).
10-12-04 02.16.265 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.265 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.265 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.265 ATS2
                            :
                                    Выполнение действия z13 (Добавить 3).
10-12-04 02.16.265 ATS2
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.265 ATS2
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.265 ATS2
                                Конец обработки события e13 (Набрать 3).
10-12-04 02.16.249 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.265
                    7654321 :
                                    Проверика значения переменной х12 (Цифра
                                2). Значение: Ложь.
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
10-12-04 02.16.265
                    7654321 :
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.265
                    7654321 :
                                    Проверика значения переменной х13 (Цифра
                                3). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.265
                    7654321 :
                                   Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
                                   Проверика значения переменной x14 (Цифра
10-12-04 02.16.265 7654321 :
                                4). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.265 ATS2
                                Произошло событие e14 (Набрать 4).
10-12-04 02.16.265 7654321 :
                                   Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04 02.16.265 7654321 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.265 7654321 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.265 7654321 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.358 ATS2
                                Обработка события еО (Проверка).
10-12-04 02.16.358 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.358 ATS2
                                   Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.358 ATS2
                                   Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.358 ATS2
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.358 ATS2
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.358 7654321 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.358
                    7654321 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.358 7654321 :
                                   Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.358 7654321 :
                                Автомат перешел в состояние 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.358 7654321 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.468 ATS2
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.468
                    ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.468 ATS2
                                   Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.468 ATS2
                                   Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.468 ATS2
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.468 ATS2
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                               Произошло событие e15 (Нажать цифру 5).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                               Обработка события e15 (Нажать цифру 5).
                                Текущее состояние автомата 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
10-12-04 02.16.546 ATS2
                               Произошло событие e15 (Набрать 5).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                                   Выполнение действия z25 (Добавить 5).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                               Конец обработки события e15 (Нажать цифру 5).
10-12-04 02.16.562 ATS2
                                Обработка события e14 (Набрать 4).
                            :
10-12-04 02.16.562 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.562 ATS2
                                   Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
                            :
10-12-04 02.16.562 ATS2
                                   Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.562 ATS2
                            :
                                   Выполнение действия z14 (Добавить 4).
10-12-04 02.16.577 ATS2
                                Произошло событие е0 (Проверка).
```

```
10-12-04 02.16.577 ATS2
                               Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.577 ATS2
                               Конец обработки события e14 (Набрать 4).
10-12-04 02.16.671 ATS2
                            :
                                Обработка события e15 (Набрать 5).
10-12-04 02.16.671 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.671 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.671 ATS2
                            :
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.671 ATS2
                                    Выполнение действия z15 (Добавить 5).
10-12-04 02.16.687 ATS2
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.687 ATS2
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.687 ATS2
                                Конец обработки события e15 (Набрать 5).
10-12-04 02.16.780 ATS2
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.780 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.780 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 ATS2
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.780
                   ATS2
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.890 ATS2
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.890 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.890 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890 ATS2
                            :
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890 ATS2
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.890 ATS2
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.46
                                Произошло событие e16 (Нажать цифру 6).
                    7654321 :
10-12-04 02.16.46
                    7654321 :
                               Обработка события e16 (Нажать цифру 6).
                    7654321 :
10-12-04 02.16.46
                                Текущее состояние автомата 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.46
                                Произошло событие e16 (Набрать 6).
                    ATS2
                    7654321 :
10-12-04 02.16.46
                                    Выполнение действия z26 (Добавить 6).
10-12-04 02.16.46
                    7654321 :
                                Автомат перешел в состояние 3 (Поднята трубка).
                    7654321 :
10-12-04 02.16.46
                                Конец обработки события e16 (Нажать цифру 6).
10-12-04 02.16.46
                                Обработка события e16 (Набрать 6).
                    ATS2
                           :
10-12-04 02.16.46
                    ATS2
                            :
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.46
                    ATS2
                            :
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.46
                    ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.46
                    ATS2
                                    Выполнение действия z16 (Добавить 6).
10-12-04 02.16.46
                    ATS2
                            :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.46
                    ATS2
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
                            :
10-12-04 02.16.46
                    ATS2
                                Конец обработки события e16 (Набрать 6).
10-12-04 02.16.140
                   ATS2
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.140
                    ATS2
                            :
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.140
                   ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.140 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.155 ATS2
                            :
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.155 ATS2
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                                Произошло событие e17 (Нажать цифру 7).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                               Обработка события e17 (Нажать цифру 7).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                                Текущее состояние автомата 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.546 ATS2
                                Произошло событие e17 (Набрать 7).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                                   Выполнение действия z27 (Добавить 7).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.546 7654321 :
                               Конец обработки события e17 (Нажать цифру 7).
10-12-04 02.16.546 ATS2
                                Обработка события e17 (Набрать 7).
10-12-04 02.16.546 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.546 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
```

```
10-12-04 02.16.546 ATS2
                                   Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.546 ATS2
                            :
                                   Выполнение действия z17 (Добавить 7).
10-12-04 02.16.546 ATS2
                               Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.546 ATS2
                               Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
                               Конец обработки события e17 (Набрать 7).
10-12-04 02.16.546 ATS2
10-12-04 02.16.655 ATS2
                                Обработка события еО (Проверка).
10-12-04 02.16.655 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.655 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.655 ATS2
                                    Проверика значения переменной х2 (Линия
                                свободна). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.655
                    ATS2
                                   Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.655
                                   Проверика значения переменной х2 (Линия
                   ATS2
                                свободна). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.655 ATS2
                                    Выполнение действия z3 (Занять
                                вызываемого).
10-12-04 02.16.655 7654321 :
                               Произошло событие е21 (Длинные гудки).
10-12-04 02.16.655 1234567 :
                               Произошло событие е24 (Звонок).
10-12-04 02.16.655 7654321 :
                               Обработка события е21 (Длинные гудки).
10-12-04 02.16.655 7654321 :
                               Текущее состояние автомата 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.655 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 5 (Длинные гудки).
10-12-04 02.16.655 7654321 :
                               Конец обработки события е21 (Длинные гудки).
10-12-04 02.16.671 ATS2
                               Автомат перешел в состояние 4 (Длинные гудки).
10-12-04 02.16.671 ATS2
                               Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                               Обработка события е24 (Звонок).
10-12-04 02.16.671 1234567:
                                Текущее состояние автомата 0 (Ожидание
                                действий).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                                   Выполнение действия z9 (#A0.z9#).
10-12-04 02.16.671 1234567:
                               Автомат перешел в состояние 7 (Звонок).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                               Конец обработки события е24 (Звонок).
10-12-04 02.16.249 1234567 :
                                Произошло событие е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.249 1234567 :
                                Обработка события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.249 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 7 (Звонок).
10-12-04 02.16.249 1234567 :
                                   Выполнение действия z8 (Получить название
10-12-04 02.16.249 ATS2
                                Произошло событие е22 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.249 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 8 (Разговор).
10-12-04 02.16.249 1234567 :
                               Конец обработки события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.265 ATS2
                               Обработка события е22 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.265 ATS2
                                Текущее состояние автомата 4 (Длинные гудки).
10-12-04 02.16.265 7654321 : 10-12-04 02.16.265 ATS2 :
                               Произошло событие е23 (Разговор).
                               Автомат перешел в состояние 5 (Разговор).
10-12-04 02.16.265 ATS2
                               Конец обработки события е22 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.265 7654321 :
                               Обработка события е23 (Разговор).
10-12-04 02.16.265 7654321 :
                               Текущее состояние автомата 5 (Длинные гудки).
10-12-04 02.16.265 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 6 (Разговор).
10-12-04 02.16.265 7654321 :
                               Конец обработки события е23 (Разговор).
10-12-04 02.16.827 7654321 :
                               Произошло событие е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.827 7654321 :
                               Обработка события е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.843 7654321 :
                               Текущее состояние автомата 6 (Разговор).
10-12-04 02.16.843 7654321 :
                                   Выполнение действия z4 (Очистить).
10-12-04 02.16.843 7654321 :
                                   Выполнение действия z5 (Очистить).
10-12-04 02.16.843 ATS2
                               Произошло событие е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.843 7654321 :
                                   Выполнение действия z7 (Освободить АТС).
10-12-04 02.16.843 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 0 (Ожидание
                                действий).
10-12-04 02.16.843 7654321 :
                               Конец обработки события е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.843 ATS2
                               Обработка события е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.843 ATS2
                               Текущее состояние автомата 5 (Разговор).
10-12-04 02.16.843 ATS2
                                   Выполнение действия z4 (Освободить
                                вызывающего).
10-12-04 02.16.843 1234567 :
                               Произошло событие е22 (Короткие гудки).
```

```
10-12-04 02.16.858 ATS2
                           : Автомат перешел в состояние 3 (Короткие гудки
                               вызываемого).
10-12-04 02.16.858 ATS2
                           :
                               Конец обработки события е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.858 1234567 :
                               Обработка события е22 (Короткие гудки).
10-12-04 02.16.858 1234567 :
                               Текущее состояние автомата 8 (Разговор).
10-12-04 02.16.858 1234567 :
                               Автомат перешел в состояние 9 (Короткие гудки).
10-12-04 02.16.858 1234567 :
                               Конец обработки события е22 (Короткие гудки).
10-12-04 02.16.702 1234567 :
                               Произошло событие е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.702 1234567 :
                               Обработка события е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.702 1234567 :
                               Текущее состояние автомата 9 (Короткие гудки).
10-12-04 02.16.702 ATS2
                               Произошло событие е23 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.702 1234567 :
                                   Выполнение действия z7 (Освободить АТС).
10-12-04 02.16.702 1234567 :
                               Автомат перешел в состояние 0 (Ожидание
                                действий).
10-12-04 02.16.702 1234567 :
                               Конец обработки события е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.702 ATS2
                               Обработка события е23 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.702 ATS2
                               Текущее состояние автомата 3 (Короткие гудки
                                вызываемого).
10-12-04 02.16.702 ATS2
                                   Выполнение действия z5 (Освободить
                                вызываемого).
10-12-04 02.16.702 ATS2
                            :
                                   Выполнение действия z6 (Сброс цифр).
10-12-04 02.16.718 ATS2
                               Автомат перешел в состояние 0 (Ожидание
                               действий).
10-12-04 02.16.718 ATS2
                               Конец обработки события е23 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.890 7654321 :
                               Произошло событие ell (Нажать цифру 1).
10-12-04 02.16.890 7654321 :
                               Обработка события ell (Нажать цифру 1).
10-12-04 02.16.890 7654321 :
                               Текущее состояние автомата 0 (Ожидание
                                действий).
10-12-04 02.16.890 7654321 :
                                   Выполнение действия z11 (Добавить 1).
10-12-04 02.16.890 7654321 :
                                   Выполнение действия z21 (Добавить 1).
10-12-04 02.16.890 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.890 7654321 :
                               Конец обработки события ell (Нажать цифру 1).
10-12-04 02.16.452 7654321 :
                               Произошло событие e12 (Нажать цифру 2).
10-12-04 02.16.452 7654321 :
                               Обработка события e12 (Нажать цифру 2).
10-12-04 02.16.452 7654321 :
                               Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.452 7654321 :
                                   Выполнение действия z12 (Добавить 2).
10-12-04 02.16.452
                    7654321 :
                                   Выполнение действия z22 (Добавить 2).
10-12-04 02.16.452 7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.452 7654321 :
                               Конец обработки события e12 (Нажать цифру 2).
10-12-04 02.16.15
                    7654321 :
                               Произошло событие е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.15
                    7654321 :
                               Обработка события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.15
                    7654321 :
                               Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                               номера).
10-12-04 02.16.15
                    7654321 :
                                   Выполнение действия z6 (Занять ATC).
10-12-04 02.16.15
                    ATS2
                               Произошло событие е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.15
                    7654321 :
                               Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.15
                    7654321 :
                               Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.15
                    7654321 :
                               Конец обработки события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.15
                    ATS2
                          :
                               Обработка события е2 (Поднять трубку).
                               Текущее состояние автомата 0 (Ожидание
10-12-04 02.16.15
                    ATS2
                           :
                               действий).
10-12-04 02.16.15
                                   Выполнение действия z2 (Занять
                   ATS2
                           :
                               вызывающего).
10-12-04 02.16.15
                   ATS2
                            :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.15
                    ATS2
                               Конец обработки события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                               Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                               Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                                   Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                                   Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
```

```
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х10 (Цифра
                                0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х11 (Цифра
                                1). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.124 ATS2
                                Произошло событие ell (Набрать 1).
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                                    Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.124 7654321 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.124 ATS2
                                Обработка события ell (Набрать 1).
10-12-04 02.16.124 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.124 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.124 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.124 ATS2
                            :
                                    Выполнение действия z11 (Добавить 1).
10-12-04 02.16.124 ATS2
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.124 ATS2
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.124 ATS2
                                Конец обработки события ell (Набрать 1).
10-12-04 02.16.218 7654321 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.218 7654321 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.218 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.218 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.218 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х10 (Цифра
                                0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.218
                    7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.218
                    7654321 :
                                    Проверика значения переменной х11 (Цифра
                                1). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.218 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.218 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х12 (Цифра
                                2). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.218 ATS2
                                Произошло событие e12 (Набрать 2).
10-12-04 02.16.218
                   7654321 :
                                    Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04 02.16.218 7654321 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.233 7654321 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.233
                    7654321 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.233 ATS2
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.233
                            :
                    ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.233 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.233 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.233 ATS2
                            :
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.233 ATS2
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.327 7654321 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.327 7654321 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.327 7654321 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.327 7654321 :
                                Автомат перешел в состояние 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.327 7654321 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.327 ATS2
                                Обработка события e12 (Набрать 2).
                            :
10-12-04 02.16.327 ATS2
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.327 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.327 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.327
                            :
                    ATS2
                                    Выполнение действия z12 (Добавить 2).
10-12-04 02.16.327 ATS2
                                Произошло событие е0 (Проверка).
```

```
10-12-04 02.16.327 ATS2
                               Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.327 ATS2
                               Конец обработки события e12 (Набрать 2).
10-12-04 02.16.437 ATS2
                               Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.437 ATS2
                               Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.437 ATS2
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.437 ATS2
                            :
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.437 ATS2
                               Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.437 ATS2
                               Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.46
                   1234567 :
                               Произошло событие e17 (Нажать цифру 7).
10-12-04 02.16.46
                    1234567 :
                               Обработка события e17 (Нажать цифру 7).
10-12-04 02.16.46
                   1234567 :
                               Текущее состояние автомата 0 (Ожидание
                                действий).
10-12-04 02.16.46
                    1234567 :
                                    Выполнение действия z17 (Добавить 7).
10-12-04 02.16.62
                    1234567:
                                    Выполнение действия z27 (Добавить 7).
10-12-04 02.16.62
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                   1234567 :
                                номера).
10-12-04 02.16.62
                   1234567 :
                               Конец обработки события e17 (Нажать цифру 7).
10-12-04 02.16.608 1234567 :
                               Произошло событие e16 (Нажать цифру 6).
10-12-04 02.16.608 1234567 :
                               Обработка события e16 (Нажать цифру 6).
10-12-04 02.16.608 1234567 :
                               Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.608 1234567 :
                                   Выполнение действия z16 (Добавить 6).
10-12-04 02.16.608 1234567 :
                                   Выполнение действия z26 (Добавить 6).
10-12-04 02.16.608 1234567 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.608 1234567 :
                               Конец обработки события e16 (Нажать цифру 6).
10-12-04 02.16.999 1234567 :
                               Произошло событие e15 (Нажать цифру 5).
10-12-04 02.16.999 1234567 :
                               Обработка события e15 (Нажать цифру 5).
10-12-04 02.16.999 1234567 :
                               Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.999 1234567 :
                                   Выполнение действия z15 (Добавить 5).
10-12-04 02.16.999 1234567 :
                                    Выполнение действия z25 (Добавить 5).
10-12-04 02.16.999 1234567 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.999 1234567 :
                                Конец обработки события e15 (Нажать цифру 5).
10-12-04 02.16.437 1234567 :
                               Произошло событие e14 (Нажать цифру 4).
10-12-04 02.16.437 1234567 :
                               Обработка события e14 (Нажать цифру 4).
10-12-04 02.16.437 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.437 1234567 :
                                   Выполнение действия z14 (Добавить 4).
10-12-04 02.16.437 1234567 :
                                    Выполнение действия z24 (Добавить 4).
10-12-04 02.16.452 1234567 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.452 1234567 :
                               Конец обработки события e14 (Нажать цифру 4).
10-12-04 02.16.937 1234567 :
                               Произошло событие e13 (Нажать цифру 3).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                               Обработка события e13 (Нажать цифру 3).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                               Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                                    Выполнение действия z13 (Добавить 3).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                                    Выполнение действия z23 (Добавить 3).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                               Конец обработки события e13 (Нажать цифру 3).
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                               Произошло событие e12 (Нажать цифру 2).
10-12-04 02.16.327 1234567 :
                               Обработка события e12 (Нажать цифру 2).
10-12-04 02.16.327 1234567 :
                               Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.327 1234567 :
                                   Выполнение действия z12 (Добавить 2).
10-12-04 02.16.327 1234567 :
                                   Выполнение действия z22 (Добавить 2).
10-12-04 02.16.327 1234567 :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.327 1234567 :
                               Конец обработки события e12 (Нажать цифру 2).
```

```
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                                Произошло событие ell (Нажать цифру 1).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                                Обработка события ell (Нажать цифру 1).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                                    Выполнение действия z11 (Добавить 1).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                                    Выполнение действия z21 (Добавить 1).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.952 1234567 :
                                Конец обработки события ell (Нажать цифру 1).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                                Произошло событие е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                                Обработка события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 1 (Редактирование
                                номера).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                                    Выполнение действия z6 (Занять ATC).
10-12-04 02.16.671 ATS1
                                Произошло событие е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.671 1234567 :
                                Конец обработки события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.671 ATS1
                                Обработка события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.671 ATS1
                                Текущее состояние автомата 0 (Ожидание
                                действий).
10-12-04 02.16.671 ATS1
                                    Выполнение действия z2 (Занять
                                вызывающего).
10-12-04 02.16.687 ATS1
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.687 ATS1
                                Конец обработки события е2 (Поднять трубку).
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х10 (Цифра
                                0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780
                   1234567 :
                                    Проверика значения переменной х11 (Цифра
                                1). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х12 (Цифра
                                2). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х13 (Цифра
                                3). Значение: Ложь.
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х14 (Цифра
                                4). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х15 (Цифра
                                5). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х16 (Цифра
                                6). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х17 (Цифра
                                7). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.780 ATS1
                                Произошло событие e17 (Набрать 7).
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                    Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
```

```
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.780 1234567 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.780 ATS1
                                Обработка события e17 (Набрать 7).
10-12-04 02.16.780 ATS1
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.780 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.780 ATS1
                                    Выполнение действия z17 (Добавить 7).
10-12-04 02.16.780 ATS1
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.796 ATS1
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.796 ATS1
                                Конец обработки события e17 (Набрать 7).
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.890
                   1234567 :
                                    Проверика значения переменной х10 (Цифра
                                0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890
                   1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.890
                   1234567 :
                                    Проверика значения переменной х11 (Цифра
                                1). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890
                   1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х12 (Цифра
                                2). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х13 (Цифра
                                3). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х14 (Цифра
                                4). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х15 (Цифра
                                5). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х16 (Цифра
                                6). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.890 ATS1
                                Произошло событие e16 (Набрать 6).
10-12-04 02.16.890
                   1234567 :
                                    Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.890 1234567 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.890 ATS1
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.890 ATS1
                            :
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.890 ATS1
                            :
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.890 ATS1
                            :
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.890 ATS1
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.983 1234567 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.983 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.983 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.983 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
```

10-12-04 02.16.983	1234567	: Проверика значения переменной x10 (Цифра
		0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999	1234567	: Проверика значения переменной х2 (Есть
		цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999	1234567	
10-12-04 02.10.999	1234307	1). Значение: Ложь.
10 10 01 00 15 000	1004555	,
10-12-04 02.16.999	1234567	1 1
		цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999	1234567	: Проверика значения переменной x12 (Цифра
		2). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999	1234567	
		цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999	1234567	
10 12 04 02.10.555	1234307	
10 10 04 00 16 000	1004565	3). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999	1234567	1 1
		цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999	1234567	: Проверика значения переменной x14 (Цифра
		4). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999	1234567	: Проверика значения переменной х2 (Есть
		цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999	1234567	
10-12-04 02.10.999	1234307	5). Значение: Истина.
10 10 04 00 16 000	3 ma1	·
10-12-04 02.16.999	ATS1	1
10-12-04 02.16.999	1234567	110 1 111 /
10-12-04 02.16.999	1234567	: Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.999	1234567	: Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.999	1234567	: Конец обработки события еО (Проверка).
10-12-04 02.16.999	ATS1	: Обработка события e16 (Набрать 6).
10-12-04 02.16.999	ATS1	: Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.999	ATS1	: Проверика значения переменной x1
10-12-04 02.10.999	AISI	
		(Правильный номер). Значение: Ложь.
10 10 04 00 16 000	1	
10-12-04 02.16.999	ATS1	: Проверика значения переменной <b>x</b> 1
10-12-04 02.16.999	ATS1	: Проверика значения переменной $x1$ (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999	ATS1	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6).
		: Проверика значения переменной $x1$ (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999	ATS1	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка).
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999	ATS1 ATS1 ATS1	<ul> <li>Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь.</li> <li>Выполнение действия z16 (Добавить 6).</li> <li>Произошло событие e0 (Проверка).</li> <li>Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).</li> </ul>
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6).
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка).
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x2 (Есть
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x10 (Цифра
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. : Проверика значения переменной x2 (Есть
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь.  : Выполнение действия z16 (Добавить 6).  : Произошло событие e0 (Проверка).  : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).  : Конец обработки события e16 (Набрать 6).  : Обработка события e0 (Проверка).  : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь. : Выполнение действия z16 (Добавить 6). : Произошло событие e0 (Проверка). : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). : Конец обработки события e16 (Набрать 6). : Обработка события e0 (Проверка). : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. : Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Ложь. : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Ложь. : Проверика значения переменной x2 (Есть Проверика значения переменной x2 (Есть
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной x1 (Правильный номер). Значение: Ложь.  : Выполнение действия z16 (Добавить 6).  : Произошло событие e0 (Проверка).  : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).  : Конец обработки события e16 (Набрать 6).  : Обработка события e0 (Проверка).  : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь.  : Выполнение действия z16 (Добавить 6).  : Произошло событие e0 (Проверка).  : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).  : Конец обработки события e16 (Набрать 6).  : Обработка события e0 (Проверка).  : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x11 (Цифра 1). Значение: Ложь.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь.  : Выполнение действия z16 (Добавить 6).  : Произошло событие e0 (Проверка).  : Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).  : Конец обработки события e16 (Набрать 6).  : Обработка события e0 (Проверка).  : Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x11 (Цифра 1). Значение: Ложь.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  : Проверика значения переменной x12 (Цифра
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь.  Выполнение действия z16 (Добавить 6).  Произошло событие e0 (Проверка).  Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).  Конец обработки события e16 (Набрать 6).  Обработка события e0 (Проверка).  Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Ложь.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x12 (Цифра 2). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь. Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка). Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 2). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть Проверика значения пере
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь. Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка). Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x12 (Цифра 2). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь.  Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка).  Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).  Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка).  Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Ложь.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x1 (Цифра 2). Значение: Ложь.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Ложь.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.  Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь. Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка). Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 2). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 3). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь. Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка). Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x11 (Цифра 1). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x12 (Цифра 2). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x13 (Цифра 3). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x13 (Цифра 3). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь. Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка). Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 2). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 3). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь. Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка). Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х11 (Цифра 1). Значение: Ложь. Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х12 (Цифра 2). Значение: Ложь. Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х3 (Цифра 3). Значение: Ложь. Проверика значения переменной х13 (Цифра 3). Значение: Ложь. Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь. Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка). Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x11 (Цифра 1). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x12 (Цифра 2). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 3). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x13 (Цифра 3). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь.  Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка).  Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x11 (Цифра 1). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x12 (Цифра 2). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x14 (Цифра 4). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь.  Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие e0 (Проверка). Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события e0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 1). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 2). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 3). Значение: Ложь. Проверика значения переменной x2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной x1 (Цифра 4). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.999 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.93 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108 10-12-04 02.16.108	ATS1 ATS1 ATS1 ATS1 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	: Проверика значения переменной х1 (Правильный номер). Значение: Ложь.  Выполнение действия z16 (Добавить 6). Произошло событие е0 (Проверка). Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера). Конец обработки события e16 (Набрать 6). Обработка события е0 (Проверка). Текущее состояние автомата 2 (Набор номера). Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х10 (Цифра 0). Значение: Ложь. Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х1 (Цифра 1). Значение: Ложь. Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х1 (Цифра 3). Значение: Ложь. Проверика значения переменной х2 (Есть цифры). Значение: Истина. Проверика значения переменной х1 (Цифра 4). Значение: Истина. Проверика значения переменной х14 (Цифра 4). Значение: Истина. Провошло событие e14 (Набрать 4). Выполнение действия z3 (Следующая цифра).

```
10-12-04 02.16.108 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.108 1234567 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.108 ATS1
                                Обработка события e15 (Набрать 5).
10-12-04 02.16.108 ATS1
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.108 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.108 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.108 ATS1
                                    Выполнение действия z15 (Добавить 5).
10-12-04 02.16.108 ATS1
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.108 ATS1
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.108 ATS1
                                Конец обработки события e15 (Набрать 5).
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                    Проверика значения переменной x2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.202
                   1234567 :
                                    Проверика значения переменной х10 (Цифра
                                0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.202
                   1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.202
                   1234567 :
                                    Проверика значения переменной х11 (Цифра
                                1). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х12 (Цифра
                                2). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.202
                    ATS1
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.202
                    ATS1
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.202
                    ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.202 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.202
                    ATS1
                            :
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.202
                    ATS1
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х13 (Цифра
                                3). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.202 ATS1
                                Произошло событие e13 (Набрать 3).
                   1234567 :
10-12-04 02.16.202
                                    Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.202 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.202
                   1234567 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.312 ATS1
                                Обработка события e14 (Набрать 4).
10-12-04 02.16.312
                    ATS1
                            :
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.312
                   ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.312 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.312 ATS1
                            :
                                    Выполнение действия z14 (Добавить 4).
10-12-04 02.16.312 ATS1
                            :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.312 ATS1
                            :
10-12-04 02.16.312 ATS1
                                Конец обработки события e14 (Набрать 4).
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х10 (Цифра
                                0). Значение: Ложь.
```

```
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х11 (Цифра
                                1). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х12 (Цифра
                                2). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.312 ATS1
                                Произошло событие e12 (Набрать 2).
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                    Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.312 1234567 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.405 ATS1
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.405 ATS1
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.405 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.405 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.405 ATS1
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.405 ATS1
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х10 (Цифра
                                0). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х11 (Цифра
                                1). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.421 ATS1
                                Произошло событие ell (Набрать 1).
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                    Выполнение действия z3 (Следующая цифра).
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.421 1234567 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.515
                   ATS1
                                Обработка события e13 (Набрать 3).
10-12-04 02.16.515
                   ATS1
                            :
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.515 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.515 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.515 ATS1
                            :
                                   Выполнение действия z13 (Добавить 3).
10-12-04 02.16.515 ATS1
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.515 ATS1
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.515 ATS1
                                Конец обработки события e13 (Набрать 3).
10-12-04 02.16.515 1234567 :
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.515 1234567 :
                                Текущее состояние автомата 2 (Набор номера).
10-12-04 02.16.515 1234567 :
                                    Проверика значения переменной х2 (Есть
                                цифры). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.515 1234567 :
                                Автомат перешел в состояние 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.515 1234567 :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.608 ATS1
                                Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.608 ATS1
                            :
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.608 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.608 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.608 ATS1
                            :
                               Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.608 ATS1
                            :
                               Конец обработки события еО (Проверка).
10-12-04 02.16.718 ATS1
                                Обработка события e12 (Набрать 2).
10-12-04 02.16.718 ATS1
                               Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
```

```
10-12-04 02.16.718 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.718 ATS1
                            :
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.718 ATS1
                            :
                                   Выполнение действия z12 (Добавить 2).
10-12-04 02.16.718 ATS1
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.718 ATS1
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.718 ATS1
                                Конец обработки события e12 (Набрать 2).
10-12-04 02.16.827 ATS1
                                Обработка события ell (Набрать 1).
10-12-04 02.16.827 ATS1
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.827 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.827 ATS1
                                    Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.827 ATS1
                                   Выполнение действия z11 (Добавить 1).
10-12-04 02.16.827 ATS1
                                Произошло событие е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.827 ATS1
                                Автомат перешел в состояние 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.827 ATS1
                                Конец обработки события ell (Набрать 1).
10-12-04 02.16.921 ATS1
                                Обработка события еО (Проверка).
10-12-04 02.16.921 ATS1
                                Текущее состояние автомата 1 (Набор номера).
10-12-04 02.16.921 ATS1
                                   Проверика значения переменной х1
                                (Правильный номер). Значение: Истина.
10-12-04 02.16.921 ATS1
                                   Проверика значения переменной х2 (Линия
                                свободна). Значение: Ложь.
10-12-04 02.16.921 1234567 :
                                Произошло событие е22 (Короткие гудки).
10-12-04 02.16.921 ATS1
                                Автомат перешел в состояние 2 (Короткие гудки
                                вызывающего).
10-12-04 02.16.921 ATS1
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.921 1234567 :
                               Обработка события е22 (Короткие гудки).
10-12-04 02.16.921 1234567 :
                               Текущее состояние автомата 3 (Поднята трубка).
10-12-04 02.16.921 1234567:
                                Автомат перешел в состояние 4 (Короткие гудки).
10-12-04 02.16.937 1234567 :
                               Конец обработки события е22 (Короткие гудки).
10-12-04 02.16.30
                    ATS1
                               Обработка события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.30
                    ATS1
                               Текущее состояние автомата 2 (Короткие гудки
                                вызывающего).
                               Автомат перешел в состояние 2 (Короткие гудки
10-12-04 02.16.30
                    ATS1
                                вызывающего).
10-12-04 02.16.30
                    ATS1
                            :
                                Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.124
                   ATS1
                               Обработка события еО (Проверка).
10-12-04 02.16.124 ATS1
                                Текущее состояние автомата 2 (Короткие гудки
                                вызывающего).
10-12-04 02.16.124 ATS1
                               Автомат перешел в состояние 2 (Короткие гудки
                                вызывающего).
10-12-04 02.16.124 ATS1
                               Конец обработки события е0 (Проверка).
10-12-04 02.16.77
                    1234567 :
                               Произошло событие е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.77
                    1234567 :
                               Обработка события е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.77
                   1234567 :
                                Текущее состояние автомата 4 (Короткие гудки).
10-12-04 02.16.77
                    1234567 :
                                   Выполнение действия z4 (Очистить).
10-12-04 02.16.77
                   1234567 :
                                   Выполнение действия z5 (Очистить).
10-12-04 02.16.77
                   ATS1
                               Произошло событие е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.77
                    1234567 :
                                   Выполнение действия z7 (Освободить АТС).
10-12-04 02.16.77
                    1234567 :
                               Автомат перешел в состояние 0 (Ожидание
                                действий).
                    1234567:
                                Конец обработки события е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.77
10-12-04 02.16.77
                    ATS1
                                Обработка события е3 (Положить трубку).
10-12-04 02.16.77
                    ATS1
                                Текущее состояние автомата 2 (Короткие гудки
                                вызывающего).
10-12-04 02.16.77
                                   Выполнение действия z4 (Освободить
                    ATS1
                            :
                                вызывающего).
10-12-04 02.16.77
                            :
                                   Выполнение действия z6 (Сброс цифр).
                    ATS1
10-12-04 02.16.77
                    ATS1
                                   Выполнение действия z6 (Сброс цифр).
                            :
10-12-04 02.16.77
                    ATS1
                               Автомат перешел в состояние 0 (Ожидание
                                действий).
10-12-04 02.16.77
                    ATS1
                               Конец обработки события е3 (Положить трубку).
```